

6 PIÈCES DE PATRON

1 DEVANT - A, B, C, D

2(2A) DOS - A, B, C, D


3 EMPIÈCEMENT DEVANT - A, B, C, D

4 EMPIÈCEMENT DOS - A, B, C, D

5 CAPUCHE - A, D

6 COL - B, C

Plans de Coupe



Envers du patron



LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINNE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR
CROSSWISE FOLD= PLIURE TRANSVERSALE**NOTE :** AVANT DE COUPER LE TISSU, REJOIGNEZ LES PIÈCES ENTRE PARENTHÈSES AVEC LES PIÈCES CORRESPONDANTES EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS SUR LE PATRON.

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :**FRONCER** – reportez-vous à la vidéo **Froncer** : “coudre deux rangées de fronces”.**COUTURE ANGLAISE** – reportez-vous à la vidéo **Coutures** : “comment coudre des coutures anglaises”.**OURLET ÉTROIT** - reportez-vous à la vidéo **comment coudre des ourlets étroits**.**POINTS COULÉS** - reportez-vous à la vidéo **Points à la main** : “comment faire des points coulés”.**PIQUER DANS LE SILLON** - reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment piquer dans le sillon”.**COUPER LA COUTURE** - reportez-vous à la vidéo **Coutures** : “comment couper, cranter et dégrader les coutures”.**SOUS-PIQUER** - reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment faire une sous-piqûre”.

TUTORIELS DE COUTURE

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

CAPE A, B, C, D

ENTOILAGE

- Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS de l'EMPIÈCEMENT DEVANT (3) et de l'EMPIÈCEMENT DOS (4), et en plus du COL (6) pour les modèles B et C.
Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

DEVANT ET DOS

- POUR LES MODÈLES A, B** – pour renforcer le bord du côté du DEVANT (1) sur le grand pois inférieur, piquez le long de la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du grand pois, en piquant à travers le pois, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur le pois.
- POUR LES MODÈLES C, D** – pour renforcer le bord du côté du DEVANT (1) sur le grand pois inférieur, piquez le long de la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du grand pois, en piquant à travers le pois, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur le pois.

NOTE : Le modèle A sera montrée dans les croquis suivants, sauf indiqué différemment.

- Pour **FRONCER** le bord supérieur du devant entre les encoches, relâchez légèrement la tension de l'aiguille. Sur l'ENDROIT, piquez à 1.5 cm du bord coupé à grands points. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.
- Épinglez les bords du milieu dos du DOS (2) ENVERS CONTRE ENVERS, en faisant coïncider les encoches. Piquez en **COUTURE ANGLAISE**.
Pour faire une couture anglaise, piquez la première couture ENVERS CONTRE ENVERS, à 1 cm de la ligne de couture. Recoupez la valeur de couture à 3 mm. Pliez le tissu endroit contre endroit le long de la piqûre. Pressez.
Piquez à 6 mm de la pliure, en enfermant la première couture. Pressez la couture à plat et puis vers un côté.
- FRONCEZ** le bord supérieur du dos entre les encoches. Renforcez et crantez le bord du côté du dos comme décrit pour le devant.

- ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez le devant et le dos sur les bords du côté, en faisant coïncider les encoches. Piquez en **COUTURE ANGLAISE** du bord de dessous de bras jusqu'au grand pois inférieur.
Pressez la couture à plat et puis vers le dos.

- Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords du côté au-dessous du grand pois. Pour former un **OURLET ÉTROIT**, repliez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place en piquant à angle droit au grand pois.
Formez de la même façon un **OURLET ÉTROIT** sur les bords du devant, inférieur et de l'emmanchure de la cape.

EMPIÈCEMENT ET CAPUCHE A, D

- Piquez l'EMPIÈCEMENT DEVANT (3) et l'EMPIÈCEMENT DOS (4) sur les bords de l'épaule.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les bords supérieurs du devant et dos sur les bords inférieurs de l'empiecement, en faisant coïncider les petits pois et les encoches et en tirant sur le fauil pour ajuster. Bâissez.

- Piquez la parementure d'EMPIÈCEMENT DEVANT (3) et d'EMPIÈCEMENT DOS (4) sur les bords de l'épaule Piquez sur la ligne de couture du bord de l'encolure. Recoupez la valeur de couture à 1 cm. Rentrez au fer le bord de l'encolure le long de la piqûre, en crantant vers la piqûre si nécessaire.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure d'empiecement sur l'empiecement (par-dessus l'ENVERS du devant et du dos), en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez le bord inférieur et du devant. **COUPEZ LA COUTURE.**

- SOUS-PIQUEZ** la parementure aussi loin que possible. Pressez l'empiecement et la parementure à l'opposé du devant et dos.

- Piquez les bords du milieu dos de la CAPUCHE (5) et de la parementure de capuche.
ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la capuche sur la parementure le long du bord du devant. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE.**

- SOUS-PIQUEZ** la parementure de capuche. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.

- Pour former les plis sur l'ENDROIT, pliez le long des lignes continues.
Amenez les pliures vers les lignes pointillées ; épinglez. Bâissez à travers le bord non fini. **FRONCEZ** chaque côté de la capuche entre les plis.

- Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure d'empiecement à l'opposé de la ligne de couture de l'empiecement.
ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur de la capuche sur le bord supérieur de l'empiecement, en faisant coïncider les encoches et les grands pois, en plaçant le petit pois sur la couture d'épaule et en tirant sur le fauil pour ajuster. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE.**
Pressez la couture vers l'empiecement, en pressant la capuche vers l'extérieur.

- Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture. Cousez en place de façon invisible aux **POINTS COULÉS.**

EMPIÈCEMENT ET COL B, C

- Piquez l'EMPIÈCEMENT DEVANT (3) et l'EMPIÈCEMENT DOS (4) sur les bords de l'épaule.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les bords supérieurs du devant et dos sur les bords inférieurs de l'empiecement, en faisant coïncider les petits pois et les encoches et en tirant sur le fauil pour ajuster. Bâissez.

- Piquez la PAREMENTURE d'EMPIÈCEMENT DEVANT (3) et d'EMPIÈCEMENT DOS (4) sur les bords de l'épaule.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure d'empiecement sur l'empiecement (par-dessus l'ENVERS du devant et dos), en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez le bord inférieur et du devant. **COUPEZ LA COUTURE.**

- SOUS-PIQUEZ** la parementure aussi loin que possible. Pressez l'empiecement et la parementure à l'opposé du devant et dos. Bâissez ensemble les bords non finis.

- Crantez le bord de l'encolure de l'empiecement jusqu'au bâti.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos, les grands pois et les encoches et en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule. (Le bout du col s'étend 1.5 cm au-delà du bord du devant de l'empiecement). Piquez en couture de 1.5 cm. **COUPEZ LA COUTURE.** Pressez le col vers l'extérieur, en pressant la couture vers le col.

- Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord à encoche de la parementure de col. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de col sur le col, en faisant coïncider les milieux dos et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1.5 cm. **COUPEZ LA COUTURE.**

- Retournez la parementure de col vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS. Enlevez les épingles au fur et à mesure que vous vous en rapprochez. OU, si vous préférez, sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture et cousez en place aux **POINTS COULÉS.**

GALON B

- Sur l'ENDROIT, épinglez le galon perlé ou fantaisie sur le bord supérieur du col entre les grands pois, sur le bord inférieur de l'empiecement entre les petits pois et sur le bord de dessous de bras entre les petits pois. Fixez à la main en place de façon invisible.

GALON C

- Sur l'ENDROIT, épinglez le galon de dentelle flexible de 3.2 cm en recouvrant les bords du devant, inférieur et de la fente latérale de la cape, ayant les points intérieurs du feston le long des bords finis, en pliant l'ampleur sur les fentes latérales et en rentrant les extrémités sur le bord inférieur de l'empiecement. Piquez à la machine ou à la main en place de façon invisible.

FINITION

- POUR TOUS LES MODÈLES** – amenez les bords du milieu devant l'un sur l'autre. Épinglez deux paires d'agrafes décoratives ou des attaches de fermoir décoratives sur l'empiecement, en faisant coïncider les milieux devant. Cousez à la main en place.
POUR LE MODÈLE D – cousez à la main cinq paires d'appliqués sur le devant et dos de la cape, comme illustré sur la pochette OU comme vous le préférez.

Simplicity® S3161

GERMAN

6 TEILE

1 VORDERTEIL - A,B,C,D

2 (2A) RÜCKENTEIL - A,B,C,D

3 VORD. PASSE - A,B,C,D

4 RÜCKW. PASSE - A,B,C,D

5 KAPUZE - A,D

6 KRAGEN - B,C

Zuschneideplan




POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD= QUERER STOFFBRUCH

HINWEIS: BEVOR SIE DEN STOFF ZUSCHNEIDEN, VERBINDEN SIE DIE TEILE IN KLAMMERN MIT DEN ENTSPRECHENDEN TEILEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN AUF DEM STOFFMUSTER.

Nähanleitung



Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

EINREIHEN– siehe Kräuseln: Video „Wie man zweireihige Kräuseln näht“.

FRANZÖSISCHE NAHT - siehe Nähte: Video „Wie man französische Nähte näht“.

SCHMALER SAUM– Siehe Video “Wie man einen schmalen Saum macht”.

SÄUMEN– siehe Handstiche: Video „Wie man säumt“.

IN DER RILLE NÄHEN - siehe Maschinestiche: Video „Wie man in der Rille näht“.

NAHT BESCHNEIDEN - Siehe Nähte: Video „Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet“.

UNTERSTEPHEN - siehe Maschinestiche: Video „Wie man untersteppt“.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

UMHANG A,B,C, D

EINLAGE

1. Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Seite der VORDEREN PASSE (3) und RÜCKW. PASSE (2) und bei den Modellen B und C zusätzlich auf den KRAGEN (6). Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

2. **FÜR MODELL A, B** - Um die Seitenkante des VORDERTEILS (1) am unteren großen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite des großen Punkts, wobei Sie durch den Punkt hindurch nähen, wie gezeigt. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein.
3. **FÜR MODELL C, D** - Um die Seitenkante des VORDERTEILS (1) am unteren großen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie für etwa 2,5 cm auf jeder Seite des großen Punktes und nähen Sie wie gezeigt durch den Punkt. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein.

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben, wird in den folgenden Abbildungen das Modell A gezeigt.

4. Um die obere Kante des Vorderteils zwischen den Kerben **EINZUREIHEN**, lockern Sie die Nadelspannung leicht. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE 1.5 cm von der Schnittkante entfernt mit einem langen Stich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt.
5. Nähen Sie die hinteren Mittelkanten des RÜCKENTEILS (2) LINKS AUF LINKS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie mit einer **FRANZÖSISCHEN NAHT**. Um eine französische Naht zu nähen, nähen Sie die erste Naht LINKS AUF LINKS 1 cm von der Nahtlinie entfernt. Beschneiden Sie die Nahtzugabe auf 3 mm. Falten Sie den Stoff rechts auf rechts entlang der Naht. Bügeln Sie. Nähen Sie 6 mm von der Falte entfernt, wobei die erste Naht eingefasst wird. Bügeln Sie Naht flach und dann zu einer Seite.
6. **REIHEN** Sie die obere Kante des Rückenteils zwischen den Kerben **EIN**. Verstärken und schneiden Sie die Seitenkante des Rückenteils auf die gleiche Weise wie das Vorderteil ein.
7. Stecken Sie das Vorderteil LINKS AUF LINKS an den Seitenkanten auf das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie eine **FRANZÖSISCHE NAHT** von der Unterarmkante bis zum unteren großen Punkt. Bügeln Sie die Naht flach und dann zum Rückenteil.

8. Bügeln Sie an den Seitenkanten unterhalb des großen Punktes 1.5 cm nach unten. Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest, wobei Sie die Naht am großen Punkt übereck steppen. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an den vorderen, unteren Kanten sowie die Armausschnittkanten des Umhangs auf die gleiche Weise.

PASSE UND KAPUZE A, D

9. Nähen Sie die VORD. PASSE (3) an den Schulterkanten an die RÜCKW. PASSE (4).
10. Stecken Sie die Oberkanten des Vorder- und Rückenteils an den Unterkanten der Passe RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen, **ZIEHEN** Sie dabei die Kräuselstiche nach oben, damit sie passen. Heften.
11. Nähen Sie die VORD. PASSE (3) an den Besatz der RÜCKW. PASSE (4) an den Schulterkanten. Nähen Sie entlang der Nahtlinie der Halskante mit der Maschine. Beschneiden Sie die Nahtzugabe auf 1 cm. Bügeln Sie unter der Halskante entlang der Steppnaht und schneiden Sie die Steppnaht bei Bedarf ein.

12. Stecken Sie den Passenbesatz auf die Passe (über die LINKE Seite des Vorder- und Rückenteils) RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Unter- und Vorderkanten. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

13. **STEPHEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**. Bügeln Sie die Passe und den Besatz weg vom Vorder- und Rückenteil.

14. Nähen Sie die hinteren Mittelkanten der KAPUZE (5) und des Kapuzenbesatzes. Stecken Sie die Kapuze entlang der Vorderkante RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

15. **STEPHEN** Sie den Kapuzenbesatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

16. Für die Faltenbildung falten Sie auf der AUSSENSEITE entlang der durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante. **REIHEN** Sie jede Seite der Kapuze zwischen den Falten **EIN**.

17. Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kante des Passenbesatzes von der Nahtlinie der Passe weg. Stecken Sie die untere Kante der Kapuze auf die obere Kante der Passe RECHTS AUF RECHTS, so dass die Schnittkanten gerade sind und die und großen Punkte übereinstimmen, legen Sie dabei den kleinen Punkt an der Schulternaht und ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, damit sie anpassen. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin und bügeln Sie die Kapuze nach außen.

18. Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kante des Besatzes über die Naht. **SÄUMEN** Sie unsichtbar fest.

PASSE UND KRAGEN B, C

19. Nähen Sie die VORD. PASSE (3) an den Schulterkanten an die RÜCKW. PASSE (4).

20. Stecken Sie die Oberkanten des Vorder- und Rückenteils an den Unterkanten der Passe RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen, ziehen Sie dabei die Kräuselstiche nach oben, damit sie passen. Heften.

21. Nähen Sie die VORD. PASSE (3) an den BESATZ der RÜCKW. PASSE (4) an den Schulterkanten.

22. Stecken Sie den Passenbesatz auf die Passe (über die LINKE Seite des Vorder- und Rückenteils) RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Unter- und Vorderkanten. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

23. **STEPHEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**. Bügeln Sie die Passe und den Besatz weg vom Vorder- und Rückenteil. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

24. Schneiden Sie die Halskante der Passe an der Heftnaht ein. Stecken Sie den Kragen RECHTS AUF RECHTS auf die Halskante, wobei die hintere Mitte, die großen Punkte und Kerben übereinstimmen, und platzieren Sie die kleinen Punkte an den Schulternähten. (Das Ende des Kragens steht 1.5 cm über die Vorderkante der Passe hinaus.) Nähen Sie eine 1.5 cm lange Naht. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**. Bügeln Sie den Kragen nach außen, bügeln Sie die Naht zum Kragen hin.

25. Bügeln Sie an der eingekerbten Kante des Kragenbesatzes großzügig 1.3 cm nach unten. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Kragenbesatz an den Kragen, die rückwärtigen Mitten passen zusammen, die Schnittkanten sind gerade. Nähen Sie eine 1.5 cm lange Naht. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

26. Wenden Sie den Kragenbesatz auf INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. **NÄHEN SIE** auf der **AUSSENSEITE IN DER RILLE** der Naht und fassen Sie dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der INNENSEITE ein. Entfernen Sie die Stecknadeln, sobald Sie sie erreichen. ODER wenn Sie es vorziehen, stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kante des Besatzes über die Naht und **SÄUMEN** Sie fest.

BORTE B

27. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE eine Perlen- oder Strassverzierung an die obere Kante des Kragens zwischen den großen Punkten an die untere Kante der Passe zwischen den kleinen Punkten und an die Unterarmkante zwischen den kleinen Punkten. Heften Sie sie mit der Hand fest, unsichtbar.

BORTE C

28. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE 3.2 cm flexiblen Spitzenborte an die Vorder-, Unter- und Seitenschlitzkanten des Umhangs, wobei die inneren Spitzen der Wellen entlang den fertigen Kanten liegen, falten Sie dabei die Fülle an den Seitenschlitzen nach innen und schlagen Sie die Enden an der Unterkante der Passe nach unten. Nähen Sie mit der Maschine oder von Hand fest, unsichtbar.

ABSCHLUSS

29. **FÜR ALLE MODELLE** - Bringen Sie die vorderen Mittelkanten zusammen. Stecken Sie zwei Paare dekorativer Haken- und Ösenverschlüsse oder dekorativer Spangenschlösser an der Passe fest, wobei die vorderen Mitten übereinstimmen. Nähen Sie den Saum vom Hand fest. **FÜR MODELL D** - Nähen Sie fünf Paare von Applikationen von Hand auf Vorder- und Rückenteil des Umhangs, wie auf dem Umschlag gezeigt ODER wie Sie es wünschen.