



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



- 1-ENCOLURE DEVANT CORSET

2-ENCOLURE DE LA DÉCOUPE DEVANT DU CORSET

3-ENCOLURE DOS DU CORSET

4-ENCOLURE DÉCOUPE DOS DU CORSET

5-BLOC POUR COULISSE DE BALEINE

6-VOLANT PLAT

7-MANCHE

8-PAREMENTURE D'ENCOLURE DU CORSET

9-MILIEU DEVANT DU CORSET

10-CENTRE DEVANT DU CORSET

11-DÉCOUPE DEVANT DU CORSET

12-DOS DU CORSET

13-DÉCOUPE DOS DU CORSET

14-DESSOUS DU CORSET
- 15-BLOC POUR BORDURE

16-DEVANT DE JUPE

17-DÉCOUPE DEVANT DE JUPE

18-JUPE DOS

19-CEINTURE DE JUPE

20-DEVANT DU DESSUS-DE-JUPE

21-DOS DU DESSUS-DE-JUPE

22-CEINTURE DE DESSUS-DE-JUPE

23-GANTELET

24-BASE D'ARMURE SUPÉRIEURE D'ÉPAULE

25-ARMURE SUPÉRIEURE D'ÉPAULE

26-BASE DE L'ARMURE DU MILIEU DE L'ÉPAULE

27-ARMURE CENTRALE DE L'ÉPAULE

28-BASE DE L'ARMURE INFÉRIEURE DE L'ÉPAULE
- 29-ARMURE INFÉRIEURE DE L'ÉPAULE

30-BLOC POUR PATRON DE FEUTRINE

31-ÉPAULETTE DE L'ARMURE D'ÉPAULE

32-BASE D'APPLICATION DU CORSET

33-APPLICATION DU CORSET

34-PATTE DE CEINTURE

35-BASE DE L'ARMURE INFÉRIEURE DE LA HANCHE

36-ARMURE INFÉRIEURE DE LA HANCHE

37-BASE DE L'ARMURE SUPÉRIEURE DE LA HANCHE

38-ARMURE DE LA HANCHE SUPÉRIEURE

39-MILIEU DE L'ARMURE DE LA HANCHE SUPÉRIEURE

40-APPLICATION DU GANTELET

41-BASE DE LA COURONNE

42-APPLICATION DE COURONNE

Instructions Générales

Le Patron

↔

SYMBOLES

↕

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽▽▽

CRANS

• ○

POIS

—

LIGNE DE COUPE

==

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

FAITES les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
 - EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
 - PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
 - OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
 - AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:
- 

Amincissez les coutures enfermées en dégradé



Biaisez les coins



Crantez les courbes intérieures



Encochez les courbes

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



patron côté imprimé sur le dessus

★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONGDE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

VOYEZ LES INSTRUCTIONS DE COUTURE POUR LES FEUILLES DE MOUSSE ARTISANALE ET DE FEUTRINE

DOUBLURE POUR ÉPAULETTE

COUPEZ UNE PIÈCE 31 DANS LA DOUBLURE

CORSET D'ENCOLURE ET PATTES DE CEINTURE: POUR LE CUIR SYNTHÉTIQUE, MODIFIEZ LE PATRON AVANT DE COUPER. PLACEZ LES ÉPINGLEZ DANS LA VALEUR DE COUURE OU UTILISEZ LE RUBAN ADHÉSIF. N'UTILISEZ PAS UNE ROULETTE POUR REPORTER LES MARQUES.

PATTES DE CEINTURE

UTILISEZ LA PIÈCE 34


58" 60" (150CM) AVEC SENS
TOUTES TAILLES



ENCOLURE DU CORSET

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7

58" 60" (150CM) AVEC SENS
TOUTES TAILLES



PAREMENTURE D'ENCOLURE DU CORSET

COUPEZ DEUX PIÈCES 8 DANS DU CANEVAS

COMME IL NE SERA PAS POSSIBLE DE CHANGER LA LONGUEUR DE LA JUPE UNE FOIS QU'ELLE A ÉTÉ COUPÉE ET COUSUE, IL SERA NÉCESSAIRE D'AJUSTER LA LONGUEUR POUR LES PIÈCES DU PATRON

CORSET, GANTELET, JUPE ET CEINTURES


UTILISEZ LES PIÈCES 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23

44" 45" (115CM)

AVEC SENS

TAILLES 6 8 10 12 14

COUPEZ UNE PIÈCE 14




44" 45" (115CM)

AVEC SENS

TAILLES 16 18 20


COUPEZ UNE PIÈCE 14




44" 45" (115CM)

AVEC SENS


TAILLE 22



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16
COUPEZ UNE PIÈCE 14



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22
COUPEZ UNE PIÈCE 14




N.B. - DOUBLURE: APRÈS AVOIR COUPÉ LA JUPE, REPLIEZ 1" (2.5CM) AU BORD INFÉRIEUR DES PIÈCES DU PATRON 16 17 18

DOUBLURE



UTILISEZ LES PIÈCES 9 10 11 12 13 14 16 17 18

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16 18 20



SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLE 22



CORSET DEVANT



UTILISEZ LA PIÈCE 9

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 9 10 11 12 13 14 19 22 23



20" À 25" (51CM À 64CM)
THERMOCOILLANT TOUTES TAILLES




JUPE SUPÉRIEURE

UTILISEZ LES PIÈCES 20 21

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES




ENTOILAGE



PREPAREZ BALEINE

INSTRUCTIONS POUR TRAVAILLER AVEC MOUSSE ARTISANALE

La mousse artisanale est devenue très populaire pour les travaux manuels grâce à sa flexibilité. Ces feuilles de mousse artisanale légères sont flexibles et peuvent être modifiées, moulées, peintes, dessinées et embellies. Ces différentes utilisations comprennent du travail manuel pour les enfants, des décorations, de l'estampage, des bijoux et des costumes. Les utilisations créatives sont sans fin.



A. Vous aurez besoin de faire un calibre pour couper les pièces dans la mousse artisanale. Coupez les formes individuelles dans du papier de soie et collez-la sur du carton.

CONSEIL : Il vous est recommandé de faire une copie des applications du patron pour pouvoir préserver le patron original et utilisez-le comme référence.

Découpez des calibres avec des ciseaux, le couteau ou une lame de rasoir simple. Avec un crayon, tracez autour du calibre pour reporter la forme sur la mousse artisanale. Ensuite, coupez les formes sur la ligne marquée. Faites attention lors de la coupe de la mousse artisanale car elle se coupe facilement.

B. Utilisez deux couches de la Colle Mod Podge (brillant) pour sceller la mousse artisanale et imperméabiliser la mousse par rapport à la peinture. Laissez sécher pour 15 minutes entre deux couches.

Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les procédés de couture en **ITALIQUES** dans les Instructions de Couture sont définis ci-dessous:

ENTOILAGE- Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant le mode d'emploi.

PRÉPAREZ LA BALEINE- Coupez les bandes de la baleine à la longueur de la coulisse piquée moins 1"(2.5cm) pour l'encolure du corset, moins 3/4"(2cm) pour l'encolure du corset et moins de 3/8"(1cm) pour le gantelet. Enlevez la baleine de sa coulisse. Recoupez 1/4"(6mm) de la baleine sur les extrémités, comme illustré. **CONSEIL**: Pour éviter confusion, il sera plus facile d'étiqueter chaque pièce de baleine avec sa location: milieu, découpe devant, etc.

TECHNIQUES DE COUTURE POUR SUÉDINE OU CUIR SYNTHÉTIQUES


- Épinglez ou bâtissez les coutures dans la valeur de couture car les épingles feraient des trous dans le tissu.
- Le ruban adhésif à bâtir, les pinces à papier ou autre sont également une méthode idéale pour maintenir ensemble les valeurs de couture et éviter que le cuir ou la suédine synthétique ne glisse.
- Pour piquer à la machine, utilisez une tension et régulière en faisant 10 à 12 points par pouce (2.5cm), une aiguille de calibre 11/12 ou même une aiguille à bout arrondi de calibre 9/10 et du fil 100% polyester ou de polyester enrobé.
- Lorsque vous passez le cuir ou la suédine synthétique dans la machine, tendez-le à l'avant et à l'arrière de l'aiguille au fur et à mesure que vous piquez. N'ETIREZ PAS le tissu.
- Ouvrez les coutures avec les doigts ou repassez-les sur l'ENVERS avec le fer réglé sur basse température et une pattemouille. N'UTILISEZ PAS LE FER À VAPEUR. NOUS VOUS DÉCONSEILLONS DE REPASSER SUR L'ENDROIT DU TISSU. Quand vous repassez le cuir synthétique ou le vinyle, nous vous recommandons de couvrir la planche à repasser et le vêtement avec du papier d'emballage pour éviter que le tissu fonde.

C. Posez une base de peinture avec un aérosol de peinture. Vous pourrez avoir besoin de poser une seconde couche. Pour mettre en valeur les formes floues et donner un volume, mélangez la peinture acrylique avec un peu de noir et peignez légèrement les formes avec un pinceau en mousse. Marquez les détails sur les lignes continues avec un crayon à papier ou un porte-mines. Ensuite peignez-les avec une peinture noire et un pinceau plus fin. Ensuite peignez-les avec une peinture noire avec pinceau fin.

D. Reportez la marque sur les formes de la mousse artisanale avec une roulette ou une épingle et repassez légèrement le long des lignes en tirets ou les lignes continues. Vous voudrez peut-être dessiner légèrement le long de la roulette et épinglez les traces avec un crayon. Utilisez un crayon pour reporter les pois. Voyez les Instructions de Couture individuelles. **CONSEIL**- Faites des petits pois de crayon sur l'extrémité, placez ou marquez la ligne en tirets pour indiquer le placement au lieu de tracer toutes les lignes.

E. Quand vous assemblez les pièces, utilisez un pistolet à colle chaude comme indiqué dans les Instructions de Couture.

F. La colle vaporisée de Mod Podge est utilisée comme finition pour protéger la surface.











LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES CHIFFRES LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SONT UTILISÉES.

CORSET D'ENCOLURE ET ARMURE D'ÉPAULE

Encolure du Corset

- Piquez la couture du milieu de l'encolure du corset devant (1). Piquez la découpe devant de l'encolure du corset (2) sur le devant de l'encolure du corset en superposant les crans.
- Piquez la découpe dos de l'encolure du corset (4) sur l'encolure dos du corset (3) en superposant les crans. Piquez ensemble le devant sur le dos par les coutures des épaules. Recoupez les coutures jusqu'à 1/4" (6mm) de la piqûre. Crantez les courbes. Ouvrez toutes les coutures au fer.
- Coupez sur les lignes continues du bloc pour la coulisse de la baleine (5). Sur l'INTÉRIEUR, placez une bande de coulisse sur la couture du milieu devant en égalisant les extrémités et les bords supérieurs et inférieurs. Piquez à 3/8" (1cm) de chaque bord long en attrapant toutes les épaisseurs. Posez et piquez les bandes de la coulisse par-dessus la couture de la même façon.
- ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la parementure de l'encolure du corset dos (8) en deux sur la longueur. Bâtissez ensemble les bords longs. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord du dos du corset de l'encolure. Piquez. Recoupez la couture.
- Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR; repassez. Pour faire la coulisse pour la baleine, piquez à 3/8" (1cm) du dos. **PRÉPAREZ LA BALEINE**. Insérez la baleine sur la coulisse. Bâtissez à la machine à 1/2" (1.3cm) des bords supérieurs et inférieurs en veillant à ne pas attraper la baleine. **CONSEIL**- Utilisez un pied ganseur pour éviter de piquer sur la baleine.
- Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures du côté. Ouvrez les coutures au fer. Piquez à 1/8" (3mm) de chaque côté de la couture.
- Épinglez la couture de dessous de bras de la manche (7) en réduisant l'ampleur au bord du dos. Rentez la partie prévue de l'ourlet au bord inférieur. Piquez à 1/4" (6mm) de la pliure. Recoupez le bord non fini près de la piqûre.
- Retournez la manche sur l'ENDROIT. Maintenez le vêtement sur l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord GAUCHE de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule en superposant les coutures de dessous de bras, les crans et les autres petits pois. Piquez. Recoupez la couture à 3/8" (1cm) de la piqûre. Repassez la couture sur l'encolure du corset.
- Sur l'ENDROIT, surpiquez le corset à 1/4" (6mm) de la couture
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le bord inférieur sans marques du volant plat (6) en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture et biaisez les coins; crantez les courbes.
- Retournez le volant sur l'ENDROIT; repassez. Bâtissez ensemble les bords non finis. Surpiquez à 1/4" (6mm) du bord fini. Sur l'ENDROIT, épinglez le volant sur le bord DROIT de l'emmanchure en plaçant le petit pois sur la couture de l'épaule et les extrémités sur les crans. Piquez entre les crans. Bâtissez à la machine le bord de dessous-de-bras entre les crans.
- Repassez le volant vers l'extérieur et la couture et le dessous de bras le long du bâti vers le corset de l'encolure. Sur l'ENDROIT, surpiquez à 1/4" (6mm) de la couture et du bord de dessous-de-bras. Sur l'INTÉRIEUR, recoupez la couture près de la piqûre.



13. Pour finir les bords supérieurs et inférieurs du corset d'encolure, glissez les bords entre les plis du ruban de biais double et en plaçant le bord non fini contre la pliure du milieu et le bord replié plus large du ruban sur l'INTÉRIEUR du corset de l'encolure en rentrant les extrémités sur le dos. Piquez le ruban en place depuis l'ENDROIT en veillant à attraper le bord replié sur l'INTÉRIEUR. Si le ruban est posé sur une surface courbé, faites la forme avec un fer à repasser.

Pour une courbe intérieure, étirez les bords doubles et repassez; pour une courbe extérieure, étirez le bord replié et repassez.

14. Sur l'ENDROIT, posez les œillets sur les petits pois du dos en suivant le mode d'emploi. Coupez un morceau de ruban de 92" (234cm) de long et de 5/8" (1.5cm) de large pour le laçage. Passez le ruban dans les œillets au bord inférieur et attachez en faisant un nœud au bord de l'encolure. Coupez en biais sur les extrémités du ruban. Si le ruban est trop long, recoupez les extrémités à une longueur désirée. L'autre ruban sera utilisé pour le gantelet.

Sur l'ENDROIT, cousez la partie en creux des pressions sur la découpe dos de l'encolure GAUCHE du corset et sur la découpe devant de l'encolure gauche aux petits pois.

Armure d'épaule

15. Découpez toutes les pièces de l'armure d'épaule dans la mousse artisanale en n'oubliant pas d'enlever les parties découpées. Voyez les INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR TRAVAILLER AVEC MOUSSE ARTISANALE. Faites adhérer avec de la colle chaude l'armure supérieure d'épaule (25) sur la base de l'armure supérieure de l'épaule. Faites adhérer avec de la colle chaude le milieu de l'armure de l'épaule (27) sur la base du milieu de l'armure de l'épaule (26). Faites adhérer l'armure inférieure de l'épaule (29) sur la base de l'armure inférieure de l'épaule (28). Couvrez toutes les pièces avec de la colle Mod Podge et de la peinture. Reportez les marques sur le DESSOUS de la base de l'armure supérieure de l'épaule et la base de l'armure du milieu de l'armure de l'épaule.

16. Placez les pointes de l'armure du milieu de l'épaule sur le DESSOUS de l'armure supérieure de l'épaule sur les lignes en tirets. Faites adhérer avec de la colle chaude les extrémités en place. Ensuite faites adhérer avec de la colle chaude sur le milieu de l'armure de l'épaule en place pendant que vous lui donnez forme. Faites adhérer l'armure inférieure de l'épaule sur l'armure centrale de l'épaule de la même façon.
















17. Coupez toutes les pièces des patrons de feutrine (30). **CONSEIL-** Il est préférable d'étiqueter toutes les bases des pressions. Sur l'INTÉRIEUR, placez la bande intérieure du milieu de l'armure de l'épaule (30) sur le bord inférieur du milieu de l'armure de l'épaule et faites adhérer avec de la colle chaude. Faites adhérer avec de la colle chaude les extrémités du support pour l'armure de l'épaule (30) aux petits pois. Peignez autour des bords de l'armure avec de la peinture acrylique plus noir pour plus de profondeur. N'oubliez pas d'en rajouter pour que cela paraisse abîmé. Pulvériser l'armure avec un vaporisateur de colle.

18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez l'épaulette pour l'armure de l'épaule (31) en deux sur la longueur. Piquez en laissant une ouverture sur le bord cranté pour retourner. Recoupez la couture et biaisez les coins.

19. Retournez l'épaulette sur l'ENDROIT. Rembourrez l'épaulette avec de la fibre de polyester. Fermez à points glissés l'ouverture!! Faites glisser dans le support. Cousez la moilié en relief de la pression sur la base de la pression de l'armure de l'épaule. (30) aux petits pois. Faites adhérer de la colle chaude la base sur l'INTÉRIEUR de l'armure de l'épaule le long des lignes en tirets.

CORSET

1. Posez l'**ENTOILAGE** sur toutes les sections du corset. Piquez la couture du milieu devant du milieu devant du corset (9) en superposant les crans. Piquez le milieu central du corset (10) sur le milieu devant du corset en superposant les crans. Piquez la découpe devant du corset (11) sur le devant central du corset en superposant les crans. Piquez la découpe dos du corset (13) sur le dos du corset (12) en superposant les crans. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures du côté. Crantez les courbes. Ouvrez au fer toutes les coutures.
2. Pour faire les coulisses pour la baleine, piquez à 3/8" (1cm) de chaque côté de toutes les coutures. **PRÉPAREZ LA BALEINE.** Passez la baleine dans la coulisse de la valeur de couture.
3. Piquez les coutures de la doublure comme pour le corset en omettant la piqûre pour former les coulisses. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur les bords du dos. Piquez. Recoupez la couture.



4. Retournez la doublure vers l'INTÉRIEUR; repassez. Pour faire la coulisse pour la baleine, piquez à 3/8" (1cm) du dos. **PRÉPAREZ LA BALEINE** pour la coulisse du dos. Passez la baleine. Bâissez à la machine à 3/8" (1cm) des bords supérieurs et inférieurs en veillant à ne pas attraper la baleine.

CONSEIL- Utilisez un pied ganseur pour éviter de piquer sur la baleine.

5. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le bloc pour la bordure (15) dans un tube. Faites superposer les lignes et les crans de façon qu'une largeur de biais dépasse au-delà des côtés au-delà de l'extrémité supérieure et inférieure, comme illustré. Piquez en couture de 1/4" (6mm) et ouvrez au fer. Coupez sur la fond de la bande et continuez à couper en spirale jusqu'à l'extrémité de la ligne. Ceci crée une bande continue du biais. Recoupez les extrémités qu'elles soient droites, comme illustré.

6. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur un bord long de la bande de biais. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord non replié de la bordure sur les bords supérieurs et inférieurs du corset avec les bords non finis alignés et les extrémités dépassent à 3/8" (1cm) au-delà des bords du dos en réduisant l'ampleur sur le milieu devant. Piquez en couture de 3/8" (1cm).

7. Pliez l'extrémité qui dépasse de la bordure dos par-dessus le bord ensuite pliez la bordure pour qu'elle enferme les bords coupés et couvre la piqûre par au moins 1/8" (3mm) sur l'ENVERS. Épinglez en plaçant les épingles sur l'ENDROIT.

Sur l'ENDROIT, piquez dans le creux de la couture en veillant à attraper sur le bord replié sur l'ENVERS. Si vous préférez, cousez à points glissés le bord replié au fer de la bordure en place.

8. Posez l'**ENTOILAGE** sur le dessous du corset (14). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la doublure sur le dessous en laissant ouvert un bord long. Recoupez la couture et biaisez les coins.

9. Repliez le dessous sur l'ENDROIT; repassez. Bâissez à 3/8" (1cm) du bord non fini. Surpiquez près des bords finis. Posez la bordure sur le bord long du dessous du corset de la même façon comme pour le corset, voyez les étapes 6 et 7.

10. Sur l'INTÉRIEUR, épinglez le bord rectiligne du dessous du corset sur le dos GAUCHE du corset sur la ligne continue en plaçant les extrémités sur les gros pois. Cousez à points glissés le bord rectiligne en place solidement.

11. Posez l'œillet sur les petits pois du dos en suivant le mode d'emploi en veillant à ne pas attraper le dessous du corset. Passez le ruban de 1-1/2" (3.8cm) de large dans les oeillets sur le bord supérieur avec les extrémités qui dépassent de même longueur. Coupez en biais sur les extrémités du ruban. Si le rubane est trop long, recoupez les extrémités à une longueur voulue.

12. Préparez les applications comme suit: Coupez la base de l'application du corset (32) et l'application du corset (33) dans la mousse artisanale en enlevant les parties découpées. Voyez les INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR TRAVAILLER AVEC LA MOUSSE ARTISANALE.















Reportez les marques sur l'ENDROIT de l'application du corset. Reportez les petits pois sur le DESSOUS de la base de l'application du corset après la peinture. Faites adhérer avec de la colle chaude l'application sur l'application de la base. Couvrez l'application avec la colle et la peinture Mod Podge. Pulvériser l'application avec la colle pulvérisée.

Si vous avez acheté un "setting", posez la pierre en premier sur le setting en suivant le mode d'emploi. Faites adhérer avec de la colle chaude sur le petit pois de l'application.

13. Cousez la partie en relief des pressions sur la base des pressions du corset (30) aux petits pois. Faites adhérer avec de la colle chaude la base sur le DESSOUS de la base d'application au petit pois. Sur l'ENDROIT, cousez la moitié en creux des pressions sur le milieu et le devant central du corset aux petits pois.

JUPE

1. Faites la piqûre de soutien au bord supérieur de la jupe devant (16) et de la découpe devant de la jupe (17) à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches. Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer. La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants. Piquez la découpe devant sur le devant de la jupe par les coutures de la découpe au-dessus des gros pois; faites des points arrière aux gros pois pour renforcer les coutures.
2. Faites la piqûre de soutien au bord supérieur du dos de la jupe (18). Piquez la couture du milieu dos jusqu'au cran; faites des points arrière au cran pour renforcer la couture. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures des côtés.



3. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur les bords de l'ouverture dos. Épinglez la glissière fermée sous les bords de l'ouverture avec l'arrêt à 1" (2.5cm) au-dessous du bord supérieur avec les bords qui s'alignent sur le milieu de la glissière. Bâissez. Piquez à 1/4" (6mm) de chaque côté du milieu et sur l'extrémité avec un pied ganseur réglable.
4. Faites la piqûre de soutien et piquez les coutures de la doublure de la même manière que la jupe. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur les bords de l'ouverture dos de la doublure. Repliez au fer 1-1/4" (3.2cm) sur le bord inférieur de la doublure. Au fer, faites un rentré 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur du bord replié. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur les bords de la fente devant en superposant les gros pois. Piquez en interrompant et en renforçant la piqûre aux gros pois.
5. Repliez la partie prévue pour l'ourlet de la jupe vers l'ENDROIT sur la doublure aux bords de la fente. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini de la jupe. Piquez les extrémités comme illustré. Recoupez les coutures.
6. Repliez l'ourlet et la doublure de la jupe jusqu'à l'INTÉRIEUR; repassez. Piquez près du bord intérieur replié de l'ourlet de la jupe en maintenant l'ourlet de la doublure hors de la fente. Bâissez ensemble les bords supérieurs en superposant les milieux et les coutures. Cousez à points glissés le bord replié au fer de la doublure sur le galon de la glissière.
7. Sur l'ENDROIT, piquez près des bords de la fente en attrapante toutes les épaisseurs en diminuant progressivement jusqu'à l'ouverture, comme illustré.
8. Posez l'ENTOILAGE sur la ceinture (19). Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord long sans crans de la ceinture; recoupez à 1/4" (6mm). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le vêtement sur la bande en superposant les milieux et en plaçant les coutures du côté aux petits pois. Piquez. Recoupez la couture; repassez vers la bande.
9. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la bande. Piquez les extrémités. Recoupez les coutures et biaisez les coins.
10. Repliez la bande; repassez. Cousez à points glissés le bord replié de la bande sur la couture et les bords repliés de l'extension.
11. Croisez les extrémités de la bande; fermez avec un agrafe.



DESSUS DE JUPE, CEINTURE ET ARMURE DE HANCHES

DESSUS DE JUPE

1. Piquez les trois sections du dessus de jupe (21) ensemble pour faire une seule pièce. Piquez le devant du dessus-de-jupe (20) sur le dos du dessus de jupe. Piquez à points zig-zag ou overlock/surjetez les coutures. QQ Repliez au fer la partie prévue pour l'ourlet sur les bords avant et inférieurs. Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour lui faire rejoindre la pliure. Repassez. Piquez l'ourlet en place. Pour froncer le bord supérieur du dessus de jupe entre les crans du devant, piquez sur la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à longs points à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture. Pliez le dessus-de-jupe en deux et placez les épingles au bord replié. Ceci est le milieu dos.
2. Posez l'ENTOILAGE sur la ceinture du dessus-de-jupe (22). Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le brd long sans crans de la taille; recoupez à 1/4" (6mm). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande sur le vêtement en superposant les milieux dos, les gros pois et les crans. Tirez les fils de fronce pour ajuster en répartissant l'ampleur uniformément. Bâissez. Piquez. Recoupez la couture; repassez vers la bande.
3. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la bande. Piquez les extrémités et biaisez les coins. Repliez la bande; repassez. Cousez à points glissés le bord replié par-dessus la couture.
4. Cousez la partie en creux des pressions sur l'ENDROIT et l'INTÉRIEUR de la ceinture aux petits pois.

Ceinture

5. Découpez toutes les pièces des pattes de la ceinture (34). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez deux sections du milieu en couture de 1/4" (6mm) en laissant ouvertes les extrémités. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez deux sections de la découpe en couture de 1/4" (6mm) en laissant ouverte l'extrémité droite. Crantez jusqu'à la piqûre au coin intérieur en veillant à ne pas entailler la piqûre.
6. Retournez les pattes sur l'ENDROIT. Glissez l'extrémité de la patte dans un petit anneau. Repliez les extrémités sur le DESSOUS le long de la ligne continue. Piquez près de l'extrémité non finie. Glissez chaque patte centrale dans un petit anneau et un grand anneau. Piquez ensemble les extrémités en couture de 1/4" (6mm).



7. Retournez les pattes centrales sur l'ENDROIT pour cacher la couture. Cousez la partie en relief des pressions sur deux bases de pression de la ceinture (30). Sur l'ENDROIT, faites adhérer avec de la colle chaude la base de pression sur la patte du côté. Attachez la ceinture sur l'INTÉRIEUR de la ceinture du dessous-de-jupe quand vous portez.

Armures des Hanches

8. Découpez les pièces de l'armure des hanches dans la mousse artisanale. Voyez les INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR TRAVAILLER LA MOUSSE ARTISANALE en enlevant les parties découpées. Reportez les lignes en tirets sur l'ENDROIT de la base de l'armure inférieure des hanches (35) et la base de l'armure supérieure des hanches (37). Reportez les marques circulaires sur le DESSOUS de la base de l'armure inférieure des hanches après avoir peint. Faites adhérer l'armure inférieure des hanches (36) sur la base de l'armure inférieure des hanches. Faites adhérer l'armure supérieure des hanches (38) sur la base de l'armure supérieure des hanches.
9. Joignez ensemble les bords de l'armure inférieure des hanches pour former une pince. Répétez cette étape en fixant la pince. Faites adhérer avec de la colle chaude l'armure supérieure de la hanche de la même façon.
10. Faites adhérer le milieu de l'armure supérieure des hanches (39) ensemble. Couvrez les sections des armures avec la colle et la peinture Mod Podge. Peignez autour des bords de l'armure avec la peinture noire acrylique. Mettez en valeur la base supérieure avec de la peinture noire sur les formes découpées. Faites adhérer avec de la colle chaude l'armure supérieure des hanches sur l'armure inférieure des hanches le long des marques. Faites adhérer avec de la colle chaude le milieu de l'armure supérieure des hanches sur l'armure supérieure en ajustant sur les marques. Pulvériser avec un pulvérisateur de colle. Mettez en forme doucement la pointe inférieure de l'armure inférieure des hanches vers l'extérieur.
10. Cousez la partie en relief des pressions sur la base des pressions des hanches (30). Faites adhérer avec de la colle chaude les pressions sur le DESSOUS de l'armure des hanches le long des lignes en tirets.

GANTELET

1. Posez l'ENTOILAGE sur les sections du gantelet (23). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le gantelet en laissant ouvert le bord inférieur droit. Recoupez la couture et biaisez les coins.
2. Retournez le gantelet sur l'ENDROIT. Pour faire les coulisses pour la baleine, sur l'ENDROIT, piquez à 3/8" (1cm) de chaque côté. PRÉPAREZ LA BALEINE. Insérez la baleine. Bâissez à la machine à 3/8" (1cm) du bord inférieur en veillant à ne pas attraper la baleine.
3. Posez la bordure sur le bord inférieur de la même manière comme pour le corset, voyez les étapes 6 et 7. Posez les œillets sur les petits pois du gantelet, voyez le mode d'emploi. Glissez l'autre ruban de 5/8" (1.5cm) de large dans les œillets supérieurs avec les extrémités qui dépassent de même longueur. Lacez le ruban dans les autres œillets et attachez avec un nœud sur le bord inférieur.
4. Préparez l'application comme suit: Découpez l'application du gantelet (40) dans la mousse artisanale et la feutrine. Voyez les INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR TRAVAILLER AVEC DE LA MOUSSE ARTISANALE sans oublier d'enlever les pièces découpées. Recouvrez l'application avec de la colle et de la peinture Mod Podge. Faites adhérer avec la colle chaude l'application sur la feutrine. Pulvériser le gantelet avec du pulvérisateur de colle. Placez l'application sur le gantelet avec le bord supérieur de l'application qui s'étend légèrement au-dessus du bord supérieur du gantelet. Faites adhérer de la colle chaude en place.

COURONNE

1. Coupez la base de la couronne (41) et l'application de la couronne (42) dans la mousse artisanale. Voyez les INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR TRAVAILLER AVEC DE LA MOUSSE ARTISANALE sans oublier de couper les pièces. Reportez les marques sur l'ENDROIT de l'application de la couronne. Reportez les petits pois sur le DESSOUS de la base de la couronne après la peinture. Faites adhérer avec de la colle chaude l'application sur la base. Couvrez la couronne avec de la peinture Mod Podge. Soulignez les détails sur les lignes continues ensuite peignez avec de la peinture acrylique noire. Mettez en valeur la couronne sur les formes découpées et le long des bords de la couronne avec la peinture noire. Pulvériser la couronne avec de la colle vaporisée.
2. Faites enrouler les extrémités du fil de fer avec les pinces en les laissant libres sur 8" (20.5cm). Placez le fil de fer sur le DESSOUS de la couronne entre les petits pois en modifiant légèrement la forme du fil de fer sur les courbes. Faites adhérer avec de la colle chaude le fil de fer en laissant les extrémités enroulées libres, comme illustré. Faites adhérer avec de la colle chaude la coulisse de la couronne (30) sur le fil de fer entre les petits pois.
3. Coupez un morceau de cordon élastique à la mesure de la circonférence de votre tête moins 5" (12.5cm). Passez les extrémités du cordon dans les anneaux en fil de fer et attachez avec un nœud simple temporaire. Essayez la couronne et ajustez le cordon pour ajuster. Faites un nœud permanent et recoupez les extrémités. Si vous avez acheté un "setting", posez la pierre dans le "setting" d'abord en suivant le mode d'emploi. Faites adhérer avec de la colle chaude une pierre précieuse sur le petit pois de l'application.