


1 / 4

S9375


Simplicity®

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity. Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

9 PIÈCES DE PATRON



- 1 DEVANT A,B,C,D
- 2 DEVANT SUPERPOSE GAUCHE A,B
- 3 DEVANT SUPERPOSE DROIT A,B
- 4 DOS A,B,C,D
- 5 POCHE A,B,C,D
- 6 PAREMENTURE DEVANT A,B,C,D
- 7 PAREMENTURE DOS A,B,C,D
- 8 DEVANT SUPERPOSE C,D
- 9 BANDE C,D

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
CROSSWISE FOLD= PLIURE DANS LA LARGEUR
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR



www.simplicity.com



info@simplicity.com



1-888-588-2700

Instructions Générales

Le Patron

- SYMBÔLES**
- LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.
 - PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.
 - MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.
 - CRANS
 - POIS
 - LIGNE DE COUPE
 - LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NÉCESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:




Amincissez les coutures enfermées en dégradé



Biaisez les coins



Crantez les courbes intérieures



Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.


- POUR DOUBLE ÉPAISSEUR:** pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE ÉPAISSEUR:** placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL,** ut ilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPÉ:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.


Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.




REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.




Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.



✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).



Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épais seurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).



Plans de Coupe

- patron côté imprimé sur le dessous
- patron côté imprimé sur le dessus



Envers du patron

★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

A,B,C,D ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 6 7

20" A 25" (51CM A 64CM) THERMOCOLLANT LEGER
TOUTES LES TAILLES





LES LIGNES POINTILLÉES DANS LE PLAN DE COUPE INDIQUENT LES LIGNES DE COUPE POUR LES MODELES LES PLUS COURTS



A,B JUPE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES





58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES





C JUPE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 4 5 6 7 8 9



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22 24




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES




D JUPE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 4 5 6 7 8 9

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 12 14 16 18




SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2


S9375

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20 22 24


2 / 4




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 22 24



Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

GLOSSAIRE DE COUTURE

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous :

PINCE(S)- ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu le long du milieu de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits cercles. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie la plus large à la pointe. **CONSEIL**- pour empêcher la formation d'une "bulle" à la pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour "intégrer" les points, puis pressez la pince vers le milieu.

OURLET ETROIT – Rentrez au fer la valeur de couture de l'ourlet comme indiqué sur le patron. Pour former un ourlet étroit, repliez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet sur place.

RENFORCER – En faisant de petits points, piquez sur la ligne de couture sur 2.5 de chaque côté du petit pois ou du grand pois, comme indiqué dans les Instructions de Couture, en piquant sur le petit pois ou le grands pois.




PIQURE DE SOUTIEN – Piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

SOUS-PIQUER- Pressez une pièce comme illustré dans les Instructions de couture et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la pièce et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES. PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDiqué DIFFÉREMMENT.

JUPE A, B, C, D

- Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du devant (1). Faites les **PINCES**. **RENFORCEZ** le grand pois inférieur sur la couture latérale DROITE. Crantez jusqu'à la piqûre sur le grand pois inférieur, en veillant à ne pas couper sur la piqûre.
- Formez un **OURLET ETROIT** sur le bord latéral du devant au-dessous du cran, en piquant à angle droit jusqu'au bord non fini juste au-dessous du cran. Mettez le devant de côté.



DEVANTS SUPERPOSÉS A, B

- Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur les bords intérieurs du devant superposé droit (3). Formez un **OURLET ETROIT** sur le long bord du devant. **RENFORCEZ** les petits pois sur le bord supérieur. Crantez la valeur de couture vers la piqûre sur les petits pois, en veillant à ne pas couper sur la piqûre.


- Rentrez au fer la valeur de couture sur le devant superposé droit entre les petits pois. Rentrez au fer le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT et avec les bords non finis au même niveau, pliez les bords intérieurs du devant superposé ensemble, comme illustré, en faisant coïncider les encoches, le petit pois et le grand pois. Faites la couture jusqu'au petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois.






- Ouvrez la valeur de couture au fer sur le devant superposé droit entre les crans.

- RENFORCEZ** les petits pois sur le devant superposé gauche (2). Crantez jusqu'à la piqûre sur les petits pois, en veillant à ne pas cranter sur la piqûre. Finissez le bord non fini entre les petits pois comme décrit pour le devant superposé droit. Formez un **OURLET ETROIT** sur le long bord opposé au bord renforcé avec crans.

- Ayant les endroits vers le haut, insérez l'extrémité sans encoche du devant superposé gauche avec grand pois dans l'ouverture du devant superposé droit ; pliez le devant superposé gauche en deux ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez les longs bords non finis ensemble jusqu'au petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois. Ouvrez au fer comme décrit pour le devant superposé droit.



PIQURE DE SOUTIEN



- 9.** Ayant les endroits vers le haut, épinglez le devant superposé monté sur le devant, en plaçant le bord ourlé du devant superposée droit sur le petit pois, en faisant coïncider les grands pois et les petits pois restants coïncidant, comme illustré. Bâissez les bords non finis ensemble.

PIECE SUPERPOSEE C, D

- 10.** Faites une piqûre de soutien sur le bord supérieur de la pièce superposée devant (8).
Formez un ourlet étroit sur le bord du devant.

- 11.** Pour renforcer la partie de la boutonnière sur la bande (9), faites adhérer un petit coupon d'entoilage thermocollant sur l'ENVERS de la bande par-dessus la marque de boutonnière, en suivant la notice d'utilisation.
Rentrez au fer 1.5 cm sur le long bord sans encoche de la bande ; coupez à 1 cm.


- 12.** Epinglez la bande sur la pièce superposée devant, en faisant coïncider les encoches et les grands pois ; piquez.
Egalisez la couture jusqu'au grand pois ; pressez vers la bande.

- 13.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et avec les bords non finis au même niveau, pliez la bande sur la ligne de pliure, en dépliant les bords pressés pour faire coïncider les grands pois.
Piquez le prolongement jusqu'au grand pois, en piquant au point arrière sur le grand pois.
Egalisez la couture et biaisez le coin.


- 14.** Pliez la bande sur la ligne de pliure ENVERS CONTRE ENVERS ; pressez.
Cousez le bord pressé par-dessus la couture aux points coulés.

- 15.** Faites la boutonnière sur la marque de la bande.

- 16.** Ayant les endroits vers le haut, épinglez la pièce superposée devant sur le devant, en faisant coïncider les lignes de piqûre et les petits pois sur la couture latérale.
Bâissez les bords non finis ensemble.
Piquez sur la ligne de piqûre à travers de toutes les épaisseurs jusqu'à la boutonnière.




- 17.** Piquez le reste de la bande sur la ligne de piqûre, comme illustré, en veillant à ne pas prendre le devant dans la piqûre.



- 18.** Coudre le bouton sur le petit pois du devant.


PIQURE DE SOUTIEN




CONTINUEZ COMME SUIT POUR TOUS LES MODÈLES

- 19.** Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du dos (4).
Faites la **PINCE**.


- 20.** Placez la fermeture à glissière invisible sur les bords du milieu dos en suivant la notice d'utilisation.



- 21.** Posez les poches sur les bords latéraux du devant et dos comme suit :
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche (5) sur la jupe, en faisant coïncider les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau.
Piquez en couture de 1 cm.



- 22.** **SOUS-PIQUEZ** la poche devant.
Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.



23. Epinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands pois.
Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands pois, en piquant au point arrière sur chaque grand pois pour renforcer la couture, en veillant à ne pas prendre le bord fini du devant dans la piqûre.
Piquez les bords de la poche ensemble de la couture latérale jusqu'au bord supérieur.

24. Crantez la valeur de couture du dos du vêtement sur les extrémités de la poche.
Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran.
Pressez la poche vers le devant. Bâissez-la sur le bord supérieur.

25. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des pièces de la parementure devant (6) et de la parementure dos (7), en suivant la notice d'utilisation.
Piquez les coutures latérales des parementures.
Pour finir le bord sans encoche, piquez à 6 mm du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez au point droit OU au point zigzag par-dessus le bord OU surjetez le bord.

26. Dépliez les bords de l'ouverture du milieu dos de la jupe, en roulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord supérieur de la jupe, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales.
Piquez le bord supérieur.
Egalisez la couture ; crantez les courbes. N'égalisez pas les bords du milieu dos.

27. Epinglez les bords de l'ouverture du dos ensemble. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres.
Biaisez les coins.

28. SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible.
Retournez les bords de la parementure et du dos vers l'INTERIEUR, en roulant les dents de la fermeture en place ; pressez.
Pour empêcher que la parementure s'enroule vers l'EXTERIEUR, fixez-la sur les valeurs de couture en faisant un bâti à la main.

29. Formez un **OURLET ETROIT** sur les bords inférieurs du devant, du dos et du devant superposé droit.