





TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

15 PIÈCES




- 1 DEVANT - A,B,C,D
2 DOS - A,B,C,D
3 ENTOILAGE DOS - A,B,C,D
4 ATTACHE DU COL - A
5 PAREMENTURE DEVANT - A,B,C,D
6 PAREMENTURE DOS - A,B,C,D
7 MANCHE - A,B,C
8 VOLANT D'ENCOLURE DEVANT - C
9 VOLANT D'ENCOLURE DOS - C
10 VOLANT DE MANCHE - C
11 COL DEVANT - D
12 COL CÔTÉ - D
13 COL DOS - D
14 PAREMENTURE D'EMMANCHURE DEVANT - D
15 PAREMENTURE D'EMMANCHURE DOS - D


SELVAGES= LISIÈRES
FOLD= PLIURE

S9386 2 / 4


44" 45" (115CM) AVEC SENS
TAILLES 12 14 16 18 20 22 24



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16 18
COUPEZ UNE PIECE 5




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20 22 24




A,B,C ENTOILAGE
UTILISEZ LES PIÈCES 3 5 6

20" À 25" (51CM À 64CM)
THERMOCOLLANT
TOUTES LES TAILLES




D CHEMISIER
UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 6 11 12
13 14 15


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10




44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 12 14 16
18 20 22 24



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16 18




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20 22 24



ENTOILAGE
UTILISEZ LES PIÈCES 3 5 6 14 15

20" À 25" (51CM À 64CM)
THERMOCOLLANT
TOUTES LES TAILLES



HISTOIRE DE LA MODE DES ANNÉES 1960

Le “baby boom” créé plus de 70 millions d’adolescents dans les années 1960 et ces adolescents ont influencé tous les changements, que ce soit en politique jusqu’à la mode. Pour la première fois dans l’histoire, les “jeunes” étaient les leaders de la mode. Les ourlets deviennent plus haut chaque fois et en 1966 était officiellement l’année de la mini-jupe. Malgré la grande variété de styles en évolution, depuis l’influence des the Beatles jusqu’à la silhouette androgyne de Twiggy, les vêtements quotidiens restent simples. Pas beaucoup de galons ou de garnitures. Les robes trapèze en différentes longueurs étaient portées sur la partie supérieure des cuisses et jusqu’au genou. Les choix de tissu étaient entre les fibres traditionnelles jusqu’aux nouveaux synthétiques créé par l’homme comme le vinyle et les nouveaux polyesters. Les imprimés à fleurs et les dessins abstraits deviennent populaires ainsi que les motifs Hawaïens pour les vêtements décontractés. Les vestes droites avec des jupes tailleurs, inspirées par Jackie O’, était très chic et encore la principale tendance pendant des années.

Instructions de Couture

CODE

ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

SIMPLEMENT LES MEILLEURS FINITIONS DE COUTURE

Les coutures peuvent être finies avec une des trois méthodes ci-dessous:

FINITION NETTE- Rentrez le bord de la couture de 3 mm à 6 mm et pressez. Piquez près du bord pressé.

OU

COUTURE À DOUBLE PIQÛRE- Piquez de nouveau la couture à 3 mm de la première piqûre. Egalisez près de la piqûre. Pressez la couture vers un côté.


OU

COUTURE ANGLAISE – Pour faire une couture anglaise, piquez la première couture sur l’ENDROIT, à un peu moins de 6 mm de la ligne de couture ; égalisez près de la piqûre.


Retournez vers l’INTÉRIEUR et piquez à travers la valeur de couture, en enfermant la première couture.

OU


COUTURES EN ZIGZAG -Ouvrez la couture au fer. Coupez le long des bords extérieurs avec des ciseaux à denteler.




FINITION NETTE




COUTURE À DOUBLE PIQÛRE




COUTURE ANGLAISE




COUTURES EN ZIGZAG



PINCE




FINIR



ENTOILAGE



PIQÛRE DE SOUTIEN



SOUS-PIQUER

GLOSSAIRE DE COUTURE

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués cidessous :

PINCE- Pour faire la pince, ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu le long du milieu de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits pois. Sur l’ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées.

Piquez la pince de la partie la plus large à la pointe.


ASTUCE- Pour empêcher la formation d'une "bulle" à la pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour “intégrer” les points, puis pressez la poitrine et les pinces de la manche vers le bas et les pinces de l'épaule vers le milieu.

FINIR- Pour finir le bord sans encoche, piquez à 6 mm du bord, rentrez le bord le long de la piqûre et piquez au point droit OU au point zigzag par-dessus le bord OU surjetez le bord.

ENTOILAGE- Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

PIQÛRE DE SOUTIEN- Piquez à 6 mm pour les coutures de 1 cm, OU à 1.3 cm pour les coutures de 1.5 cm, du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

SOUS-PIQUER- Pressez une pièce comme illustré dans les instructions de couture et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la pièce et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.



LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

CHEMISIER A, B, C, D

UNITÉ 1, DEVANT ET DOS

TOUS LES MODÈLES

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant (1). Faites les **PINCES**.
2. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du dos (2). Posez l'**ENTOILAGE** (3) sur le dos, en maintenant les bords extérieurs au même niveau. **FINISSEZ** le bord sans encoche du bord du dos. Faites les **PINCES**.
3. Piquez le dos et le devant sur les coutures d'épaule et latérales.

UNITÉ 2, COLS

ATTACHE DU COL A

4. Pliez les pièces de l'attache du col (4) en deux sur la ligne de pliure, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez à travers les extrémités du dos. Piquez le devant de la pliure jusqu'au grand pois, en piquant à travers le grand pois jusqu'au bord, comme illustré. Crantez jusqu'au grand pois, en veillant à ne pas couper sur la piqûre. Egalisez la couture et biaisez les coins.
5. Retournez l'attache du col, pressez. Bâ tissez à la machine les bords non finis ensemble.
6. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos et les grands pois, en plaçant les petits pois sur la couture d'épaule. Crantez le bord de l'encolure du chemisier vers la piqûre de soutien si nécessaire; bâ tissez.


COL À VOLANT C

7. Piquez les pièces du volant d'encolure (8) et du volant d'encolure dos (9) sur les coutures d'épaule. Piquez à la machine le bord intérieur à 6 mm du bord non fini intérieur. Pour former un ourlet étroit sur le bord extérieur, rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini extérieur. Piquez près du bord pressé ; égalisez près de la piqûre. Rentez au fer d'autres 3 mm et piquez sur place. **ASTUCE:** pour ourler facilement le bord arrondi, faites un patron en traçant le bord arrondi extérieur sur une pièce de carton ; découpez la valeur de couture de l'ourlet. Pressez la valeur de couture de l'ourlet par-dessus le bord du patron et de l'ourlet, comme décrit auparavant. Rentez 1.5 cm sur les bords du dos de la valeur de couture de l'ourlet du volant. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli ; pressez. Piquez l'ourlet sur place. Crantez le bord à encoche vers la piqûre à la machine le long des courbes.

8. Sur l'ENDROIT, épinglez le volant sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les coutures d'épaule, les milieux devant et dos, en étendant les crans de sorte que le volant suive la forme de l'encolure. Bâ tissez.

COL FESTONNÉ D

9. Faites deux pièces du col devant (11), comme suit: ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur le col, en laissant le bord de l'encolure ouvert, comme illustré. Piquez en couture de 1 cm. Retournez le col ; pressez. **SOUS-PIQUEZ** les parementures. Bâ tissez les bords non finis ensemble.
10. Piquez deux pièces du col côté (12) et deux pièces du col dos (13) comme décrit pour les pièces du col devant. Ayant les endroits vers le haut, vers vous, superposez le col côté aux pièces du col devant et dos, en faisant coïncider les petits pois, comme illustré. Bâ tissez les bords non finis ensemble près de la ligne de couture. Bâ tissez à la main les bords avant des cols devant ensemble sur les grands pois.



11. Sur l'ENDROIT, piquez le col sur le bord de l'encolure, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule, en faisant coïncider les milieux devant et les grands pois sur les milieux dos. Crantez le bord de l'encolure du chemisier vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâ tissez.

UNITÉ 3, PAREMENTURES

TOUS LES MODÈLES

12. Posez l'**ENTOILAGE** sur l'ENVERS des pièces de la parementure devant (5) et dos (6). **FINISSEZ** le bord sans encoche.
13. Retournez les bords du dos du chemisier vers l'EXTERIEUR le long de la ligne de pliure, en formant les parementures dos. Bâ tissez le bord de l'encolure. Epinglez la parementure d'encolure sur le bord d'encolure (par-dessus le col pour les Modèles A, C, D, et par-dessus les bords intérieurs des parementures dos pour tous les modèles), en faisant coïncider les milieux devant et les coutures d'épaule. Piquez tout le bord de l'encolure. Egalisez la couture et biaisez les coins ; crantez les courbes.
14. **SOUS-PIQUEZ** la parementure d'encolure. Retournez la parementure vers l'INTERIEUR, en retournant les bords du dos vers l'INTERIEUR le long de la ligne de pliure. Pressez, en ouvrant au fer l'attache du col pour le modèle A. Cousez la parementure dos sur la parementure d'encolure aux points coulés. Pour empêcher que la parementure s'enroule vers l'EXTERIEUR, fixez-la sur les valeurs de couture en faisant un bâti à la main.
15. **SURPIQÛRE FACULTATIVE, MODÈLE B-** sur l'ENDROIT, surpiquez l'encolure à 2.5 cm du bord fini.

UNITÉ 4, MANCHES

MANCHE A, B

16. Pour soutenir la partie supérieure de la manche (7) entre les encoches, piquez sur la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR de la ligne de couture, à grands points. Piquez la couture de dessous de bras.
17. **OURLET A-** relevez un ourlet au fer sur le bord inférieur de la manche. **FINISSEZ** le bord non fini. Cousez l'ourlet sur place à points coulés.
18. **OURLET DE MANCHE B-** cousez l'ourlet aux points coulés comme décrit pour l'Ourlet A, ou piquez à la machine l'ourlet, comme suitP: Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la manche. Rentez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez à la machine l'ourlet sur place près du bord intérieur pressé.

MANCHE C

19. Pour soutenir la partie supérieure de la manche (7) entre les encoches, piquez sur la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR de la ligne de couture, à grands points. Piquez la couture de dessous de bras. Faites la PINCE du coude.
20. Piquez à la machine le bord intérieur du volant de manche (10) à 6 mm du bord non fini. Pour former un ourlet étroit sur le bord extérieur de la manche, rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini extérieur. Piquez près du bord pressé. Egalisez près de la piqûre. Rentez au fer d'autres 3 mm et piquez sur place. Crantez le bord à encoche vers la piqûre à la machine le long des courbes.
21. Piquez le volant et la manche en couture anglaise, comme suit: ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez le volant sur le bord inférieur de la manche, en plaçant le petit pois sur la couture dessous de bras et en étendant les crans de sorte que le volant suive la forme du bord inférieur de la manche. Piquez à un peu moins de 6 mm de la ligne de couture ; égalisez près de la piqûre. Retournez le volant à l'ENDROIT, ENDROIT CONTRE ENDROIT et piquez sur la valeur de couture, en enfermant la première couture. Pressez la couture vers la manche, en pressant le volant vers l'extérieur.

UNITÉ 5, EMMANCHURE
EMMANCHURE A, B, C

22. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le haut à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils cannette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni faux plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez. Puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

PAREMENTURE D'EMMANCHURE D

23. Posez l'ENTOILAGE sur la parementure d'emmanchure devant (14) et les parementures d'emmanchure dos (15), en suivant la notice d'utilisation. Piquez la couture d'épaule des pièces de la parementure d'emmanchure, en faisant coïncider les encoches doubles. **FINISSEZ** le bord sans encoche.

24. Piquez la couture de dessous de bras. Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les coutures d'épaule et de dessous de bras. Egalisez la couture ; crantez les courbes. **SOUS-PIQUEZ.**

25. Retournez la parementure vers l'INTERIEUR, pressez. Pour empêcher que la parementure s'enroule vers l'EXTERIEUR, fixez-la sur les valeurs de couture en faisant un bâti à la main.

UNITÉ 6, OURLET

TOUS LES MODÈLES

26. Retournez la parementure sur le bord inférieur du dos vers l'EXTERIEUR le long de la ligne de pliure. Piquez exactement à 1.5 cm du bord non fini. Egalisez la parementure près de la piqûre. Egalisez le haut dans le bord intérieur de la parementure.

27. Retournez la parementure vers l'INTERIEUR ; pressez, en relevant l'ourlet au fer. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez l'ourlet sur place en commençant sur le bord de l'ouverture.

UNITÉ 7 FINITION

TOUS LES MODÈLES

28. Faites les boutonnieres sur les marques du dos GAUCHE. Superposez le dos GAUCHE au DROIT, en faisant coïncider les milieux dos. Cousez les boutons sous les boutonnieres.

29. AGRAFE ET BRIDE DE FIL A- faites une bride de fil sur le petit pois du bord du dos GAUCHE du col. Cousez l'agrafe sur le bord du dos DROIT du col opposé à la bride. **ASTUCE VINTAGE :** cousez un bouton-pression sur le bord de l'encolure du dos et sur la ligne de taille, en cousant le bouton-pression mâle sur la parementure dos DROIT et le bouton-pression femelle sur le dos GAUCHE sur l'ENDROIT.

