



Simplicity®

Vielen Dank für den Kauf dieses Simplicity Schnittmusters. Wir geben uns Mühe, Ihnen ein qualitativ hoch stehendes Produkt anbieten zu können.



SAUM - UND NAHTZUGABEN SIND IN DEN SCHNITTMUSTER - TEILEN EINGERECHNET

ig
A DIY & LIFESTYLE BRAND



- 1 VORDERES OBERTEIL - A,B
2 TASCHE - A,B
3 KLASPE - A,B
4 RÜCKW. OBERTEIL - A,B
5 VORDERE PASSE - A,B
6 RÜCKW. PASSE - A,B
7 TRÄGER - A,B
8 ROCKVORDERTEIL A,B
9 SEITL. TASCHE - A,B
10 TASCHENBESATZ - A,B
11 ROCKRÜCKENTEIL A,B

- 12 RECHTE VORDERE KNOPFLEISTE - A,B
13 LINKE VORDERE KNOPFLEISTE - A,B
14 KRAGEN - A,B
15 ÄRMEL - A,B
16 ÄRMELBAND - A,B
17 GÜRTEL - A,B
18 VOLANT - B
19 BAND - B

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG
CROSSWISE FOLD= QUERER STOFFBRUCH



Allgemeine Anweisungen

Das Schnittmuster

SYMBOL	ÄNDERUNGEN
	F ADENLAUF Schnittteile in Musterrichtung parallel zur Webkante legen.
	DURCHGEZOGENE LINIE am Stoffbruch anlegen.
	MITTIGES VORDER-/RÜCKENTEIL.
	KERBEN
	MARKIERUNGSPUNKTE
	ZUSCHNITTLINIE
	VERLÄNGERUNGS- ODER VERKÜRZUNGS- LINIEN NAHT- UND SAUMZUGABE: Wenn nicht anders angegeben, sind 1,5 cm Zugabe im Schnittmuster berücksichtigt, jedoch bei MEHRGRÖSSENSCHNITTEN nicht extra markiert. Zeichnen Sie Ihre Größe mit einem farbigen Filzstift nach. Beachten Sie die Tabelle MEHRGRÖSSENSCHNITTE.
	VERLÄNGERN: Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.
	KÜRZEN: Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren. Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.

Nähen

- NÄHEN Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
 - HEFTEN Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
 - STEPPEN Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
 - BÜGELN Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
 - VERSÄUBERN Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.
- Nahtzugaben abgestuft zurückschneiden
- Säumecken abgestuft zurückschneiden
- Innere Rundungen einschneiden
- Äußere Rundungen mit Kerben einschneiden

Zuschneiden/Markieren

- VOR DEM ZUSCHNEIDEN:**

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze BÜGELN. Waschbare Stoffe VOR RW ASCHEN, nicht waschbare Stoffe DÄMPFEN, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen.

MARKIEREN Sie Ihren Zuschneideplan.

BEFESTIGEN Sie die Schnittteile gemäß Zuschneideplan auf dem Stoff.

 - ZWEILAGIG: Stoff mittig RECHTS auf RECHTS legen.
 - EINLAGIG : Stoff mit RECHTER Seite nach oben legen.

• FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE ODER "ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE: Verwenden Sie den Plan " mit richtung".
- NACH DEM ZUSCHNEIDEN :**

Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die LINKE Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierrädchen und -papier.

Schnell-Markierung :

 - Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.
 - Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.

SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN

- ★ Wenn der Zuschneideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu. Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlappende Teil auf der RECHTEN Stoffseite wie abgebildet zu.
- ✱ Zeichnen Sie kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer RECHTS auf RECHTS und schneiden am Stoffbruch entlang (a). Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff RECHTS auf RECHTS legen (b).

Zuschneideplan

- Muster nach unten laufend
- Muster nach oben laufend
- Innenseite des schnittbogens

- ★ SIEHE SPEZIELLE NÄHANLEITUNG


POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht


A KLEID

TEILE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


44"45" (115CM) MIT RICHTUNG GRÖÖSEN 6 8




44"45" (115CM) MIT RICHTUNG GRÖÖSEN 10 12 14 16




44"45" (115CM) MIT RICHTUNG GRÖÖSEN 18 20 22 24



58"60" (150CM) MIT RICHTUNG GRÖÖSEN 6 8 10 12 14




58"60" (150CM) MIT RICHTUNG GRÖÖSEN 16 18 20 22 24



EINLAGE

TEILE 3 10 12 13 14 16 17


BREITE 20" BIS25" (51CM BIS 64CM) LEICHT FÜGBAR ALLE GRÖÖSEN




B KLEID

TEILE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

44"45" (115CM) MIT RICHTUNG GRÖÖSEN 6 8 10 12



44"45" (115CM) MIT RICHTUNG GRÖÖSEN 14 16 18 20 22 24







SCHNITT-ÜBERSICHTEN WERDEN AUF SEITE 2 FORTGESETZT

58"60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12 14

58"60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 16 18 20 22 24

EINLAGE
TEILE 3 10 12 13 14 16 17 19

BREITE 22" BIS 25" (56CM BIS 64CM)
LEICHT FÜGBAR
ALLE GRÖSSEN



Nähanleitung

Stoff- schlüssel	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

GLOSSAR DER NÄHMETHODEN

Nähmethoden, die in **KURSIVSCHRIFT** dargestellt sind, werden im Folgenden definiert:

ABNÄHER - Für die Abnäher falten Sie den Stoff **RECHTS AUF RECHTS** durch die Mitte des Abnähers und bringen dabei gestrichelte Linien und kleine Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der **INNENSEITE** Stecknadeln im **RECHTEN** Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze.

TIPP - Um eine „Blase“ an der Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt auf der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. Nähen Sie **NICHT** an der Spitze zurück.

Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu „verblenden“, bügeln Sie dann den Brustabnäher nach unten und den Taillenabnäher zur Mitte hin.

KNAPPKANTIG FESTSTEPHEN - Auf der **AUSSENSEITE** dicht an der Naht oder der fertigen Kante nähen.

ABSTEPHEN - Nähen Sie an der Außenseite 6 mm von der Kante entfernt, sofern nicht anders angegeben.

EINLAGE - Stecken Sie die Einlage auf die **LINKE** Stoffseite. Bügeln Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

VERSTÄRKEN - Nähen Sie mit feinen Stichen 2.5 cm entlang der Nahtlinie auf beiden Seiten des kleinen oder großen Punktes, wie in der Nähanleitung angegeben, und nähen Sie durch den kleinen oder großen Punkt hindurch.

STEPPEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt).


UNTERSTEPPEN - Bügeln Sie den Ausschnitt wie in den Nährichtungen angegeben und nähen Sie vom Kleidungsstück weg, wobei Sie durch den Ausschnitt und die Nahtzugaben so nah wie möglich an der Naht nähen.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

KLEID A, B


1. **ABNÄHER** in den vorderen (1) Teilen anfertigen.
2. Für die Kellerfalte in den Taschenteilen (2) auf der **INNENSEITE** die durchgezogenen und gestrichelten Linien zusammenführen und mit den kleinen Punkten verbinden. Nähen Sie entlang der unterbrochenen Linien zwischen der oberen Kante und dem kleinen Punkt und vom unteren kleinen Punkt zur unteren Kante, wobei Sie an den kleinen Punkten wie gezeigt absteppen. Heften Sie entlang der durchgezogenen Linie zwischen den kleinen Punkten. Bügeln Sie die Falte flach und bringen Sie die Nähte zur Mitte. Heften Sie entlang der oberen und unteren Kanten. Entfernen Sie die durchgezogene Linie zum Heften.
3. Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche. Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach **AUSSEN**, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.
4. Drehen Sie die Ecken **RECHTS** nach außen und wenden Sie den Besatz auf die **LINKE** Seite. Bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Naht und falten Sie die Fülle an den unteren Ecken ein. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.
5. Auf der **AUSSENSEITE** die Tasche auf das vordere Oberteil stecken, dabei die oberen Ecken auf die großen Punkte legen. **STEPPEN** Sie an den Seiten und Unterkanten der Tasche **KNAPPKANTIG FEST**, dabei mit der Nadel an den Ecken in den Stoff einstechen. **OPTIONAL** - Seiten- und Unterkanten auf die gleiche Weise **ABSTEPHEN**.



6. Bringen Sie die **EINLAGE** auf der **LINKEN** Seite der Klappe an (3). **RECHTS AUF RECHTS** nähen Sie den Besatz mit einer 1 cm langen Naht an die Klappe, wobei Sie die Kante mit den kleinen Punkten offen lassen. Schneiden Sie die Ecken ein.
7. Wenden Sie die Klappe mit der **RECHTEN** Seite nach außen; bügeln Sie sie. Heften Sie mit der Maschine 1 cm von den Schnittkanten entfernt. **STEPPEN** Sie die Kanten **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPPEN** Sie an der Unterkante zusammen **AB**. Machen Sie das Knopfloch an der Markierung.
8. Auf der **AUSSENSEITE** die Klappe mit kleinen Punkten am Vorderteil feststecken, wobei die Schnittkanten nach unten zeigen und entlang der durchgezogenen Linie geheftet werden, wie gezeigt. Nähen Sie entlang der Heftnaht. Schneiden Sie die Klappe d dicht an der Naht zurück. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. **STEPPEN** Sie an der oberen Kante durch alle Dicken **KNAPPKANTIG FEST**.
9. **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des Passenvorderteils (5). Nähen Sie die vordere Passe an die obere Kante des vorderen Oberteils. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin. **STEPPEN** Sie die Passe **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPPEN** Sie sie **AB**.
10. Machen Sie Abnäher in das hintere Oberteil (4). **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des Passenrückenteils (6). Steppen Sie das rückw. Oberteil an die untere Kante der rückw. Passe (6). Bügeln Sie die Naht zur Passe hin. **STEPPEN** Sie die Passe **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPPEN** Sie sie **AB**. Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern und Seitennähten an das Vorderteil.
11. Zur Verstärkung des Knopflochs in den Trägerabschnitten (7) ein Reststück von **EINLAGE** über dem Knopflochbereich anbringen, wie gezeigt.
12. Falten Sie den Träger (14) entlang der Falzlinie **RECHTS AUF RECHTS**. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei die Enden mit den kleinen und großen Punkten offen. Schneiden Sie die Ecken ein.
13. Drehen Sie den Träger auf die **RECHTE** Seite; bügeln Sie es. Heften Sie mit der Maschine 1 cm von den Schnittkanten entfernt. **STEPPEN** Sie die Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG FEST** und **AB**, wobei Sie die Nadel an den Ecken im Stoff versenken. Machen Sie das Knopfloch an der Markierung.
14. Auf der **AUSSENSEITE** die Träger mit kleinen und großen Punkten an das Oberteil heften, wobei die Schnittkanten nach unten zeigen und entlang der durchgezogenen Linie geheftet werden, wie gezeigt. Nähen Sie entlang der Heftnaht. Schneiden Sie dicht an der Naht zurück. Wenden Sie die Träger nach unten; bügeln.
15. Um den oberen Teil des Ärmels (15) zwischen den Kerben zu erleichtern, entlang der Nahtlinie und 6 mm **INNERHALB** der Nahtlinie mit einem langen Maschinenstich nähen. Unterarmnaht nähen.
16. Tragen Sie die **EINLAGE** auf die Ärmelbandteile (16) auf. Nähen Sie die Enden des Ärmelbandes. Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an der ungerkerbten Schnittkante; schneiden Sie auf 1 cm zurück.
17. Stecken Sie die Schnittkante des Bandes auf die untere Kante des Ärmels, wobei die Achselnähte übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie das Band nach außen, bügeln Sie die Naht zum Band hin.

S9463

3 / 4




18. Stecken Sie die gebügelte Kante des Bandes über die Naht, wobei die Stecknadeln außen liegen. **STEPHEN** Sie die oberen und unteren Kanten des Bandes **KNAPPKANTIG FEST**, dabei die gebügelte Kante auf der INNENSEITE eingefasst wird, wenn die obere Kante genäht wird. **STEPHEN** Sie fünf weitere Reihen mit gleichmäßigem Abstand zwischen den Kantenstichen AB.
- TIPP** - Markieren Sie mit einem durchsichtigen Lineal und einem abwaschbaren Markierungsstift oder Bleistift Linien auf dem Band.
19. Wenden Sie den Ärmel mit der RECHTEN Seite nach außen. Halten Sie das Oberteil mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, damit sie anpassen. Um die Fülle gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff entlang der Unterfäden. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe.
20. **STEPHEN** Sie die Oberkante des Rockvorderteils (8). Bilden Sie **ABNÄHER. VERSTÄRKEN** Sie die großen Punkte an den inneren Ecken der vorderen Öffnungskanten.

FAHREN SIE WIE FOLGT FÜR ROCK A FORT

21. **STEPHEN** Sie die schräge Kante der Taschenteile (9). Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den inneren und unteren Kanten, wie gezeigt.
22. Bringen Sie die **EINLAGE** auf dem Taschenbesatz (10) an. Nähen Sie zum Versäubern der nicht eingekerbten Kante 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie entlang der Naht und nähen ODER nähen Sie im Zickzack über die Kante ODER versäubern Sie mit einer Overlock über die Kante. Nähen Sie den Besatz entlang der schrägen Kante an die Tasche, wobei die kleinen und großen Punkte zusammenpassen. Beschneiden Sie die Naht. **STEPHEN** Sie **UNTER**.
23. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie es und bügeln Sie entlang der Nähte unter die Schnittkanten. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPHEN** Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPHEN** Sie die schräge Kante AB.
24. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Taschen entlang der Taschenlinie auf den Rock, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPHEN** Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPHEN** Sie die inneren und unteren Taschenkanten durch alle Dicken hindurch AB.
25. **STEPHEN** Sie die Oberkante des Rockrückenteils (11). Bilden Sie einen **ABNÄHER**. Um die lange Kante der Schlitzverlängerungen zu versäubern, nähen Sie unter 6 mm im Zickzack, ODER versäubern/mit einer Overlock versäubern. Stecken Sie die Rückenteile zusammen und achten Sie dabei auf große Punkte. Um den Schlitz zu formen und die rückwärtige Mittelnäht zu nähen, beginnen Sie an der Unterkante und heften Sie mit der Maschine entlang der durchgezogenen Linie bis zum großen Punkt. Nähen Sie entlang der Nahtlinie oberhalb des großen Punktes und steppen Sie am großen Punkt ab, um die Naht zu verstärken. **TIPP** - Der Schlitz wird geheftet, um eine knackige Falte zu erhalten, nachdem der Schlitz aufgebügelt wurde.
26. Verstärken Sie die innere Ecke und nähen Sie das obere Ende der Schlitzverlängerung wie folgt: Beginnen Sie 2.5 cm oberhalb des großen Punktes und nähen Sie entlang der Nahtlinie bis zum großen Punkt; drehen Sie am großen Punkt und nähen Sie über das obere Ende der Schlitzverlängerung. Schneiden Sie die RECHTE Nahtzugabe bis zum großen Punkt an der inneren Ecke EIN.
27. Bügeln Sie die Naht oberhalb des Einschnittes auf. Bügeln Sie die Schlitzverlängerung zum LINKEN Rückenteil. Heften Sie das obere Ende der Schlitzverlängerung entlang der Naht fest.
28. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE das LINKE Rückenteil entlang der Heftnaht. Entfernen Sie die Heftung vom Schlitz.












FAHREN SIE WIE FOLGT FÜR ROCK B FORT

29. **STEPHEN** Sie die schräge Kante der Taschenteile (9). Nähen Sie entlang der Nahtlinie an der inneren Kante, wie gezeigt.
30. Bringen Sie die **EINLAGE** auf dem Taschenbesatz (10) an. Nähen Sie zum Versäubern der nicht eingekerbten Kante 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie entlang der Naht und nähen ODER nähen Sie im Zickzack über die Kante ODER versäubern Sie mit einer Overlock über die Kante. Nähen Sie den Besatz entlang der schrägen Kante an die Tasche, wobei die kleinen und großen Punkte zusammenpassen. Beschneiden Sie die Naht. **STEPHEN** Sie **UNTER**.
31. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie es und bügeln Sie entlang der Nähte unter die Schnittkanten. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPHEN** Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPHEN** Sie die schräge Kante AB.
32. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Taschen entlang der Taschenlinie auf den Rock, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPHEN** Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPHEN** Sie die innere Kante durch alle Dicken hindurch AB.



FAHREN SIE WIE FOLGT FÜR KLEID A, B FORT

33. Den Rock an der unteren Kante des Oberteils feststecken, die Mittelpunkte der Rücken-, Seiten- und Abnäher-Nähte aufeinander abstimmen und die obere Kante des Rocks, wo nötig, einschneiden. Nähen Sie, halten Sie dabei die freien Kanten der Träger aus dem Weg. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.
34. Schneiden Sie die Nahtzugabe an den inneren Ecken zu den großen Punkten ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden.
35. Bringen Sie die **EINLAGE** auf der rechten vorderen Knopfleiste (12) und der linken vorderen Knopfleiste (13) an. **VERSTÄRKEN** Sie die großen Punkte an der Halsausschnittkante.
36. Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an der langen, nicht eingekerbten Kante der rechten Knopfleiste; schneiden Sie auf 1 cm zurück. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie die Leiste mit gleichmäßigen Schnittkanten an der RECHTEN vorderen Öffnung fest, so dass die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie bis zum großen Punkt, steppen Sie am großen Punkt, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Leiste nach außen, bügeln Sie die Naht zur Leiste hin.
37. RECHTS AUF RECHTS wenden Sie die rechte Knopfleiste entlang der Faltlinie auf die AUSSENSEITE, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkanten der Leiste von der Faltlinie bis zum großen Punkt zusammen, wobei Sie am großen Punkt zur Verstärkung absteppen. Nähen Sie die unteren Kanten der Leiste zwischen den kleinen Punkten ab, wobei Sie die Nadel in der Mitte des kleinen Punktes in den Stoff stecken und die untere Kante des Kleides aus dem Weg halten. Schneiden Sie die Nahtzugaben an der oberen Kante bis zum großen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.
38. Wenden Sie die rechte Knopfleiste nach INNEN, stülpen Sie die Ecken wie gezeigt um. Falten Sie die Leiste in der Hälfte entlang der Faltlinie. Stecken Sie die gebügelte Kante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE.
39. **STEPHEN** Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPHEN** Sie die fertige Halsausschnittkante und die Außenkante der Leiste zwischen den großen Punkten AB, wobei Sie die Stiche unter dem großen Punkt wie gezeigt quadratisch machen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Nähen nicht in die untere Schnittkante des Vorderteils geraten. **STEPHEN** Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPHEN** Sie die innere Kante der Leiste oberhalb des großen Punktes AB, achten Sie auch hier darauf, dass Sie nicht in die untere Schnittkante des Vorderteils geraten.
40. Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an der langen, nicht eingekerbten Kante der linken Knopfleiste; schneiden Sie auf 1 cm zurück. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie die linke Leiste mit gleichmäßigen Schnittkanten an der linken vorderen Öffnung fest, so dass die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht bis zum großen Punkt, steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.
41. RECHTS AUF RECHTS wenden Sie die Knopfleiste entlang der Faltlinie auf die AUSSENSEITE, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkanten der Knopfleiste von der Faltlinie bis zum großen Punkt zusammen, steppen Sie dabei am großen Punkt ab, um sie zu verstärken. Schneiden Sie die Nahtzugaben an der oberen Kante bis zum großen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.
42. Wenden Sie die linke Knopfleiste nach INNEN, drehen Sie das Eck wie gezeigt nach aussen. Falten Sie die Leiste in der Hälfte entlang der Faltlinie. Stecken Sie die gebügelte Kante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Heften Sie die oberen Schnittkanten zusammen.



43. STEPPEN Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPPEN** Sie die fertige Halsausschnittkante und die Außenkante der Leiste zwischen den großen Punkten **AB**, wobei Sie die Stiche unter dem großen Punkt wie gezeigt quadratisch machen, und achten Sie darauf, dass Sie nicht in die untere Schnittkante des Vorderteils geraten.

STEPPEN Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPPEN** Sie die innere Kante der Leiste oberhalb des großen Punktes **AB**, achten Sie auch hier darauf, dass Sie nicht in die untere eingeschnittene Kante des Vorderteils geraten.

44. Um die untere Kante der Öffnung zu versäubern, bringen Sie die eingeschnittene Vorderkante und das Ende der linken Leiste wie gezeigt auf die **INNENSEITE**. Nähen Sie auf der **INNENSEITE** über das untere Ende der linken Leiste und schneiden Sie es wie gezeigt ein.

45. Bügeln Sie die eingeschnittene Vorderkante und die linke Leiste nach unten.

46. Auf der **AUSSENSEITE**, **STEPPEN** Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPPEN** Sie die unteren Kanten der rechten Knopfleiste durch alle Dicken hindurch **AB**, wobei Sie die kleinen und großen Punkte aufeinander abstimmen und an die vorherigen Nähte anschließen. **STEPPEN** Sie entlang der horizontalen Nahtlinie **AB**. Wenn Sie möchten, können Sie 6 mm unterhalb der horizontalen Nahtlinie nochmals **ABSTEPPEN**.

47. Bringen Sie die **EINLAGE** auf einem Kragenteil (14) an. Nähen Sie mit der Maschine 1,5 cm von der eingekerbten Kante entfernt; schneiden Sie auf 1 cm zurück. Bügeln Sie unter die Kante entlang der Naht. **RECHTS AUF RECHTS** nähen Sie den Besatz an den Kragen, lassen Sie dabei die eingekerbten Kanten offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

48. Drehen Sie den Kragen auf die **RECHTE** Seite nach außen; bügeln Sie.

49. Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Kleides ein, um entlang der Kurven zu nähen. Auf der **AUSSENSEITE**, mit **RECHTEN** Seiten zusammen, den Besatz an die Halsausschnittkante stecken, die Mittelpunkte und großen Punkte aufeinander abstimmen und kleine Punkte an den Schulternähten platzieren. Nähen Sie, achten Sie dabei darauf, dass Sie sich nicht in der gebügelten Kragenkante verfangen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken. Schneiden Sie die Kurven ein.

50. Bügeln Sie die Naht zum Besatz hin. Auf der **INNENSEITE** die gebügelte Kragenkante über die Naht stecken, die Nadeln auf der **AUSSENSEITE** platzieren. Nähen Sie auf der **AUSSENSEITE** dicht an der Halsausschnittkante des Kragens, wobei Sie die gebügelte Kante auf der **INNENSEITE** einfassen lassen. **STEPPEN** Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPPEN** Sie die Aussenkanten des Kragens zwischen den Halsnähten **AB**.

SAUM A










51. Drehen Sie den Schlitz auf die **AUSSENSEITE**, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie genau 3,2 cm oberhalb der Unterkante über den Besatz. Beschneiden Sie den Besatz dicht an der Naht. Beschneiden Sie den Rock bis auf 1,5 cm an die Innenkante des Besatzes.

52. Wenden Sie den Besatz nach **INNEN** und bügeln Sie den Saum hoch. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie den Saum beginnend an der Öffnungskante fest. Säumen Sie die Innenkante des Besatzes an den Saum. Steppen Sie unsichtbar die rechten hinteren Kanten innerhalb des Saums zusammen.

VOLANT B

53. Nähen Sie die Oberkante der Volantteile (18) 1,3 cm von der Schnittkante entfernt ab. Volantteile an den Seitennähten zusammennähen.

54. Bringen Sie die **EINLAGE** auf zwei Bandteilen (19) an. Nähen Sie die Seitennähte der Bandteile. Stecken Sie das Band an der Unterkante des Volantes fest, wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie. Schneiden Sie Kurven des Bandes ein, falls erforderlich. Bügeln Sie die Naht zum Band hin und drücken Sie das Band nach außen. Die verbleibenden Teile werden als Besätze verwendet.



55. Nähen Sie die Teile der Bandbesätze an den Seitennähten zusammen. Mit Hilfe der Maschine nähen Sie die eingekerbte Kante 1,3 cm von der Schnittkante entfernt. Bügeln Sie entlang der Nähte nach unten und machen Sie, falls nötig, flache Kerben entlang der Kurven.

56. **RECHTS AUF RECHTS** stecken Sie den Besatz auf das Band entlang der unteren Kante, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Wenn Sie möchten, können Sie **UNTERSTEPPEN**.

57. Wenden Sie den Bandbesatz auf **INNEN**; bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der **AUSSENSEITE**, oder heften Sie, wenn Sie es bevorzugen, fest.

58. Auf der **AUSSENSEITE**, **STEPPEN** Sie die oberen und unteren Kanten des Bandes **KNAPPKANTIG FEST**, sodass Sie die gebügelte Kante auf der **INNENSEITE** eingefasst wird, wenn Sie die obere Kante knappkantig feststeppen. **STEPPEN** Sie fünf weitere Reihen mit gleichmäßigem Abstand zwischen den Kantenstichen, wie gezeigt, **AB**. **TIPP** - Markieren Sie mit einem durchsichtigen Lineal und einem abwaschbaren Markierungsstift oder Bleistift Linien auf dem Band.

59. Schneiden Sie die obere Kante des Volantes an der Maschinennaht ein. Stecken Sie den Volant an die untere Kante des Rocks, wobei Sie die Mittelpunkte und Nähte aufeinander abstimmen und die Rundungen an den Nähten einschneiden, wo es nötig ist. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben und drücken Sie den Volant nach außen. **STEPPEN** Sie die Unterkante des Rocks **AB**. Wenn Sie möchten, können Sie vor dem Absteppen knappkantig feststeppen.

FAHREN SIE WIE FOLGT FÜR KLEID A, B FORT

60. Tragen Sie die **EINLAGE** auf den Gürtel (17) auf. **RECHST AUF RECHTS** falten Sie den Gürtel der Länge nach in der Mitte. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

61. Wenden Sie den Gürtel; bügeln Sie. Säumen Sie die Öffnungskanten zusammen. **STEPPEN** Sie **KNAPPKANTIG FEST** und dann **STEPPEN** Sie den Gürtel **AB**, wobei die Nadel an den Ecken in den Stoff gesteckt wird.

62. Schieben Sie ein Ende des Gürtels durch den Mittelsteg der Schnalle und drehen Sie das Ende entlang der Faltlinie nach **INNEN**. Heften Sie dicht am Ende. Auf der **AUSSENSEITE** wie geheftet nähen; Heftung entfernen.

63. Bringen Sie Knopflöcher in der rechten Knopfleiste an den Markierungen an. Nähen Sie Knöpfe an den Taschen und der linken Knopfleiste an den kleinen Punkten. Stülpen Sie die Träger nach unten über den Rock und nähen Sie Knöpfe an den kleinen Punkten unter den Knopflöchern.

Wenn Sie das Kleid tragen, stecken Sie den Gürtel durch die Träger, wie auf dem Umschlag gezeigt.