



12 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A, B, C
- 2 DOS - A, B, C
- 3 POCHE - A, B, C
- 4 PASSANT - A, B
- 5 ATTACHE - A
- 6 COULISSE DEVANT - A, B, C
- 7 COULISSE DOS - A, B, C
- 8 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE - A, B, C
- 9 PASSANT - C
- 10 POCHE INFÉRIEURE - C
- 11 BANDE DE JAMBE - C
- 12 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA JAMBE – C

Plans de Coupe



LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGES= LISIÈRES
FOLD= PLIURE

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

Instructions de Couture

CODE **ENDROIT** **ENVERS** **ENTOILAGE** **DOUBLURE CÔTÉ DROIT** **DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU**

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture.

Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo comment piquer le bord.

PIQUER DANS LE SILLON – reportez-vous à la vidéo comment piquer dans le sillon.

SURPIQUER – reportez-vous à la vidéo comme faire une surpiqûre.

POINTS COULÉS – reportez-vous à la vidéo comment faire des points coulés.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

PANTALON A, B, C

ENTOILAGE

1. Biaisiez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

DEVANT ET DOS

2. Piquez une pièce de la Poche (3) et le Devant (1) et Dos (2) sur chaque côté, en faisant coïncider les pois. Piquez en couture de 1 cm. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.

3. **SURPIQUEZ** le bord de l'ouverture de la poche devant entre les pois, en pivotant aux pois – reportez-vous à la vidéo comment faire une surpiqûre.

4. **POUR LES MODÈLES A, C** : épinglez le dos et le devant sur les côtés, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les pois. Piquez, en laissant libre entre les pois. Piquez les bords de la poche ensemble sur les coutures du côté. Crantez les valeurs de couture du dos au-dessous des poches.

5. **POUR LE MODÈLE B** : épinglez le dos et le devant sur les côtés, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les pois. Piquez jusqu'au pois inférieur, en laissant libre entre les pois supérieurs. Piquez les bords de la poche ensemble sur les coutures du côté. Crantez les valeurs de couture du dos au-dessous des poches.

6. Retournez les poches vers le devant le long des lignes de couture ; pressez. Bâissez le bord supérieur sur place.

POCHE INFÉRIEURE C

7. Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la poche inférieure (10). Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez sur la ligne de couture sur les bords non finis. Égalisez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

8. Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure sur l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure près du bord intérieur et à 6 mm au-dessus de la première piqûre.

9. Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant et le dos le long de la ligne de poche, en faisant coïncider les pois. Piquez près des côtés et du bord inférieur et à 6 mm à l'opposé.

COUTURES RESTANTES

10. Piquez le devant et le dos sur la couture intérieure de la jambe.

11. Pour la couture d'entrejambe, retournez une jambe du pantalon à l'endroit ; glissez dans l'autre jambe. Piquez, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture le long de la courbe, comme illustré. Égalisez près de la seconde piqûre.

PASSANTS A

12. Pour chaque passant, épinglez un Passant (4) entoilé sur un Passant non entoilé, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 1 cm, en laissant ouverte l'extrémité avec grands pois. Égalisez les coutures.

13. Retournez à l'ENDROIT ; pressez. Bâissez les bords non finis. **PIQUEZ AU BORD** sur les bords finis du passant. Piquez de nouveau 6 mm à l'opposé – reportez-vous à la vidéo comment piquer le bord.

14. Épinglez les passants sur le pantalon devant, en faisant coïncider les petits et les grands pois, ayant les bords supérieurs au même niveau. Bâissez les bords non finis.

15. Piquez les passants sur le devant sur les lignes de piqûre, continuez à piquer le bord des côtés et inférieur le long de la piqûre du bord, en maintenant le passant libre au-dessus de la ligne de piqûre.

COULISSE ET ÉLASTIQUE

MODÈLE A

16. Pliez l'attache (5) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 1 cm, en laissant ouverte l'extrémité à encoche. Égalisez les coutures.

17. Retournez à l'ENDROIT ; pressez. Bâissez les bords non finis. Piquez l'attache à 6 mm d'un long bord. Piquez de nouveau à 6 mm au-dessous de la première piqûre. Continuez à piquer des rangées jusqu'à l'autre long bord, en les séparant à 6 mm.

18. Sur l'ENDROIT, épinglez les attaches sur la coulisse devant (6), en faisant coïncider les encoches, les petits pois et les grands pois ; bâissez.

MODÈLE B

19. Pour chaque passant, épinglez un Passant entoilé (4) sur un Passant non entoilé, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 1 cm, en laissant ouverte l'extrémité avec grands pois. Égalisez les coutures.

20. Retournez à l'ENDROIT ; pressez. Bâissez les bords non finis. **PIQUEZ AU BORD** sur les bords finis du passant. Piquez de nouveau à 6 mm à l'opposé – reportez-vous à la vidéo comment piquer le bord.

21. Sur l'ENDROIT, épinglez les passants (côté entoilé vers le haut) sur la coulisse Devant (6), en faisant coïncider les grands pois, ayant la ligne de couture vers le bord à encoche. Bâissez. Piquez sur la ligne de couture entre les grands pois.

22. Coupez la valeur de couture du passant à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper la coulisse. Rabattez le passant ; pressez. Piquez à 6 mm du bord supérieur du passant, en enfermant le bord coupé.

MODÈLE C

23. Pour chaque passant, épinglez un Passant (9) entoilé sur un Passant non entoilé, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 1 cm, en laissant ouverte l'extrémité avec grands pois. Égalisez les coutures.

24. Retournez à l'ENDROIT ; pressez. Bâissez les bords non finis. Piquez à 6 mm des bords finis du passant.

25. Sur l'ENDROIT, épinglez deux passants (côté entoilé vers le haut) sur la coulisse devant (6), en faisant coïncider les grands pois, ayant la ligne de couture vers le bord à encoche. Bâissez. Piquez sur la ligne de couture entre les grands pois.

26. Coupez la valeur de couture du passant à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper la coulisse. (Réservez l'autre passant pour le dos.) Rabattez les passants ; pressez. Piquez à 6 mm du bord supérieur du passant, en enfermant le bord coupé.

27. Posez l'autre passant sur la coulisse dos (7) comme décrit pour la coulisse devant.

MODÈLES A, B, C

28. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la coulisse devant et la coulisse dos (7) sur les côtés, en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Piquez les côtés, en laissant le côté gauche ouvert entre les petits pois, en piquant au point arrière sur les petits pois pour renforcer la couture.

29. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche de la coulisse. Coupez le bord pressé à 1.0 cm.

30. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la coulisse sur le pantalon, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les coutures du côté. Piquez ; égalisez les coutures. Pressez les coutures vers la coulisse, en pressant la coulisse vers l'extérieur.

31. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la coulisse juste par-dessus la couture, en pliant la coulisse sur la ligne de pliure, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. (Le bord fini de la coulisse s'étend juste au-dessous de la couture.) Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture, en prenant le bord fini de la coulisse sur l'ENVERS – reportez-vous à la vidéo pour piquer dans le sillon.

ASTUCE – pour intégrer les points dans le sillon de la couture, essayez en utilisant un pied à fermeture, en étendant aux doigts le pantalon et la coulisse à l'opposé de la couture.

32. Coupez un morceau d'élastique en utilisant la pièce du patron Guide pour élastique de la taille (8). Insérez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté.

33. Essayez le pantalon et ajustez. Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble.

34. Cousez les bords de l'ouverture de la coulisse ensemble aux **PONITS COULÉS**. Distribuez l'ampleur également - reportez-vous à la vidéo comment faire des points coulés. **ASTUCE** - pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon de chaque couture.

FINITION

MODÈLE A

35. Relevez au fer un ourlet de 3.8 cm sur le bord inférieur du pantalon. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé. Piquez de nouveau à 6 mm au-dessous de la première piqûre.

36. Continuez à piquer des rangées sur le bord inférieur du pantalon, en les séparant à 6 mm.

MODÈLE B

37. Épinglez les passants sur le pantalon devant, en faisant coïncider les petits pois. Piquez le passant sur le devant sur les lignes de piqûre, continuez à piquer les côtés et le bord inférieur le long de la piqûre du bord.

38. Relevez au fer un ourlet de 3.8 cm sur le bord inférieur du pantalon. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé. Piquez de nouveau à 6 mm au-dessous de la première piqûre. Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de l'ouverture de la fente. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez, en piquant à angle droit au-dessus du pois.

MODÈLE C

39. Épinglez les passants sur le pantalon, en faisant coïncider les petits pois. Cousez un bouton sur le pois de chaque passant, à travers toute l'épaisseur.

40. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture de la bande de jambe (11), en laissant une ouverture entre les petits pois, comme illustré. Piquez au point arrière sur les pois pour renforcer la couture. Ouvrez la couture au fer.

41. Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez ensemble les bords non finis. Le côté avec ouverture est le dessous de la bande.

42. Avec le dessous de la bande vers vous, épinglez la bande sur le pantalon, en faisant coïncider la couture la couture avec la couture intérieure de la jambe et les pois avec les coutures du côté. Piquez sur la ligne de couture. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez près de la deuxième piqûre.

43. Pressez la couture vers le pantalon, en pressant la bande vers l'extérieur.

44. Coupez deux morceaux d'élastique, chacun en utilisant la pièce du patron guide pour élastique de la jambe (12). Insérez l'élastique dans l'ouverture de la bande. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté.

45. Essayez le pantalon et ajustez. Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble.

46. Cousez les bords de l'ouverture de la bande ensemble aux **POINTS COULÉS**. Distribuez l'ampleur également. **ASTUCE** - pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la bande de jambe dans le sillon de chaque couture.

Simplicity® S9785

GERMAN

12 TEILE

1 VORDERTEIL - A,B,C

2 RÜCKENTEIL - A,B,C

3 TASCHE - A,B,C

4 TRÄGER- A,B

5 BINDEBANDENDE - A

6 VORD. TUNNEL - A,B,C

7 RÜCKW. TUNNEL - A,B,C

8 GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE - A,B,C

9 TRÄGER-C

10 UNTERE TASCHE - C

11 BEINBAND- C

12 GUMMIFÜHRUNG FÜR BEIN- C

Zuschneideplan




POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGE(S= WEBKANTEN
FOLD= STOFFBRUCH

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

Nähanleitung

Stoff-
schlüssel RECHTE SEITE LINKE SEITE EINLAGE FUTTER RECHTE SEITE FUTTER LINKE SEITE

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN- siehe Video zum knappkantig steppen.

IN DER NAHTRILLE STEPPEN - siehe Video zum Nähen in der Naht.

ABSTEPHEN- siehe Video zum Absteppen.

SÄUMEN - siehe Video zum Säumen.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

HOSE A, B, C

EINLAGE

- Schneiden Sie die Ecken der EINLAGE wie gezeigt zu. Befestigen Sie die Einlage auf der linken Seite jedes passenden **STOFFABSCHNITTS** gemäß den Anweisungen des Herstellers.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

- Nähen Sie auf jeder Seite ein Taschenteil (3) an Vorder- (1) und Rückenteil (2), wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen.

- STEPPEN** Sie die vordere Taschenöffnungskante zwischen den Punkten AB, wobei Sie an den Punkten schwenken - siehe Video zum Absteppen.

- FÜR MODELLE A, C:** Stecken Sie das Rückenteil an den Seiten RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie zwischen den Punkten frei. Nähen Sie die Taschenkanten an den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die rückw. Nahtzugabe unterhalb der Taschen ein.

- FÜR MODELL B:** Stecken Sie das Rückenteil an den Seiten RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie am unteren Punkt, lassen Sie zwischen den oberen Punkten frei. Nähen Sie die Taschenkanten an den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die rückw. Nahtzugabe unterhalb der Taschen ein.

- Wenden Sie die Taschen entlang der Nahtlinien nach vorn; bügeln Sie sie. Heften Sie die obere Kante fest.

UNTERE TASCHE C

- Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der unteren Tasche (10). Drehen Sie die obere Kante entlang der Faltlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

- Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Nähte. Nähen Sie den Besatz dicht an der Innenkante und 6 mm unterhalb der ersten Naht.

- Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Tasche entlang der Taschenlinie auf Vorder- und Rückenteil, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie dicht an den Seiten und der Unterkante und 6 mm davon entfernt.

RESTLICHE NÄHTE

- Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an der inneren Beinnaht.

- Wenden Sie für die Schrittnaht ein Hosenbein auf die rechte Seite; stecken Sie das andere Hosenbein hinein. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 6 mm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

TRÄGER A

- Stecken Sie für jeden Träger einen Träger (4) mit Einlage auf einen ohne Einlage RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei das Ende mit den großen Punkten offen. Beschneiden Sie die Nähte.

- Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. **STEPPEN** Sie die fertigen Kanten des Trägers **KNAPPKANTIG**. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand - siehe Video um knappkantig steppen.

- Stecken Sie die Träger an das Hosenvorderteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Oberkanten gleichmäßig sind. Heften Sie die Schnittkanten.

- Nähen Sie die Träger entlang der Nahtlinien an das Vorderteil und setzen Sie die Nähte an den Seiten und an der Unterkante entlang der Kanten fort, wobei der Träger oberhalb der Nahtlinie frei bleibt.

TUNNEL UND GUMMIBAND

MODELL A

- RECHTS AUF RECHTS falten Sie das Bindebandende (5) der Länge nach zur Hälfte. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie das gekerbte Ende offen. Beschneiden Sie die Nähte.

- Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. Nähen Sie das Bindebandende 6 mm von einer langen Kante entfernt. Nochmals 6 mm unterhalb des ersten Stiches nähen. Setzen Sie die Nähte an der anderen langen Kante fort, jeweils mit einem Abstand von 6 mm.

- Auf der AUSSENSEITE die Bindebandenden am vorderen Tunnel (6) feststecken, wobei die Kerben, kleinen und großen Punkte übereinstimmen; heften.

MODELL B

- Stecken Sie für jeden Träger einen Träger (4) mit Einlage auf einen Träger ohne Einlage RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei das Ende mit den großen Punkten offen. Beschneiden Sie die Nähte.

- Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. **STEPPEN** Sie die fertigen Kanten des Trägers **KNAPPKANTIG**. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand - siehe Video um knappkantig steppen.

- Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Träger (mit Einlage nach oben) auf den vorderen Tunnel (6), wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Nahtlinie zur eingekerbten Kante zeigt. Heften. Nähen Sie entlang der Nahtlinie zwischen den großen Punkten.

- Schneiden Sie die Nahtzugabe des Trägers auf 6 mm zurück und achten Sie darauf, dass Sie den Tunnel nicht einschneiden. Wenden Sie den Träger nach unten; bügeln. Nähen Sie 6 mm von der oberen Kante des Trägers aus und umschließen Sie die beschnittene Kante.

MODELL C

- Stecken Sie für jeden Träger einen Träger (9) mit Einlage auf einen ohne Einlage RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei das Ende mit den großen Punkten offen. Beschneiden Sie die Nähte.

- Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. Nähen Sie 6 mm von den fertigen Kanten des Trägers entfernt.

- Stecken Sie auf der AUSSENSEITE zwei Träger (mit Einlage nach oben) auf den vorderen Tunnel (6), wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Nahtlinie zur gekerbten Kante zeigt. Heften. Nähen Sie entlang der Nahtlinie zwischen den großen Punkten.

26. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Trägers auf 6 mm zurück und achten Sie darauf, dass Sie den Tunnel nicht einschneiden. (Heben Sie den restlichen Träger für das Rückenteil auf.) Wenden Sie die Träger nach unten; bügeln. Nähen Sie 6 mm von der oberen Kante des Trägers aus und umschließen Sie die beschnittene Kante.

27. Den verbleibenden Träger auf den rückw.Tunnel (7) in der gleichen Weise wie den vorderen Tunnel aufbringen.

MODELLE A,B,C

28. Stecken Sie den vorderen Tunnel RECHTS AUF RECHTS an den Seiten auf den rückw.Tunnel (7), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seiten, lassen Sie dabei die linke Seite zwischen den kleinen Punkten offen und nähen Sie an den kleinen Punkten zurück, um die Naht zu verstärken.

29. Bügeln Sie unter 1.5 cm an der ungekerbten Kante des Tunnels. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1.0 cm.

30. Stecken Sie den Tunnel RECHTS AUF RECHTS auf die Hose, wobei Kerben, Mittel- und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie; beschneiden Sie die Nähte. Bügeln Sie die Naht zum Tunnel und drücken Sie den Tunnel heraus.

31. Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kante des Tunnels knapp über der Naht fest und falten Sie den Tunnel entlang der Faltlinie, indem Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE platzieren. (Die fertige Naht des Tunnels verläuft genau unterhalb der Naht.)
NÄHEN Sie auf der **AUSSENSEITE IN DER RILLE** oder Graben der Naht, fangen Sie dabei die gebügelte Kante des Tunnels auf der INNENSEITE - siehe Video zum Nähen in der Nahtrille.

TIPP: Um die Stiche im Nahtgraben oder in der Nahtrille zu verbergen, verwenden Sie einen Reißverschlussfuß und spreizen Sie die Hose und den Tunnel mit den Fingern von der Naht weg.

32. Schneiden Sie ein Stück Gummiband mit Hilfe der Gummiführung für die Taille (8) aus dem Schnittmusterteil zu. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung des Tunnelzugs ein. Die Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel feststecken.

33. Probieren Sie die Hose an und passen Sie sie an. Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.

34. SÄUMEN Sie die Öffnungskanten des Tunnels zusammen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig - siehe Video zum Säumen.
TIPP: Um das Gummiband zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Nut der Naht durch alle Dicken des Tunnels.

ABSCHLUSS

MODELL A

35. Bügeln Sie den 3.8 cm breiten Saum an der unteren Kante der Hose nach oben. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante. Nochmals 6 mm unterhalb des ersten Stichs nähen.

36. Setzen Sie die Nähte bis zur Unterkante der Hose fort, mit einem Abstand von 6 mm.

MODELL B

37. Stecken Sie die Träger an der Vorderseite der Hose fest, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie den Träger entlang der Nahtlinien an der Vorderseite fest und setzen Sie die Nähte an den Seiten und an der Unterkante entlang der Kantensteppung fort.

38. Bügeln Sie den 3.8 cm breiten Saum an der unteren Kante der Hose nach oben. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante. Nochmals 6 mm unterhalb des ersten Stichs nähen. Bügeln Sie unter 1.5 cm an den Kanten der Schlitzöffnung. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie, wobei Sie die Naht über dem Punkt quadratisch machen.

MODELL C

39. Stecken Sie die Träger an die Hose, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie einen Knopf an jeden Träger am Punkt, durch alle Lagen hindurch.

40. Nähen Sie die Naht des Beinbands (11) RECHTS AUF RECHTS, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den kleinen Punkten, wie gezeigt. Steppen Sie mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf.

41. Falten Sie das Beinband der Länge nach zur Hälfte LINKS AUF LINKS, so dass die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Seite mit der Öffnung ist die Unterseite des Beinbandes.

42. Stecken Sie das Beinband mit der Unterseite zu Ihnen zeigend an die Hose, wobei die Naht mit der inneren Beinnaht und die Punkte mit den Seitennähten übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

43. Bügeln Sie die Naht zur Hose hin und drücken Sie das Beinband nach außen.

44. Schneiden Sie zwei Stücke des Gummibandes zu, jeweils unter Verwendung der Gummiführung für Bein (12). Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung im Beinband ein. Die Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel feststecken.

45. Probieren Sie die Hose an und passen Sie sie an. Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.

46. SÄUMEN Sie die Öffnungskanten des Beinbandes zusammen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.

TIPP: Um das Gummiband zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie durch alle Dicken des Beinbands in der Rille jeder Naht.