


18 PIÈCES DE PATRON

- 1 CORSAGE DEVANT - A, B, C
- 2 CORSAGE DOS - A, B
- 3 ENTOILAGE DEVANT - A, B, C
- 4 ENTOILAGE DOS - A, B, C
- 5 BANDE DOS - A, B
- 6 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS - A, B
- 7 MANCHE - A
- 8 CEINTURE DEVANT - A, B
- 9 COULISSE DOS - A, B
- 10 JUPE DEVANT - A, B, C
- 11 JUPE DOS - A, B
- 12 POCHE - A, B, C
- 13 CORSAGE DOS - C
- 14 MANCHE - C
- 15 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE - C
- 16 CEINTURE - C
- 17 JUPE DOS - C
- 18 ENTOILAGE DE JUPE - C

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus



Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINNE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)

FOLD= PLIURE

CROSSWISE FOLD= PLIURE TRANSVERSALE

TUTORIELS DE COUTURE



SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos:**SOUTENIR/FRONCER** – reportez-vous à la vidéo comment coudre deux rangées de fronces.**FINIR** – reportez-vous à la vidéo comment faire la finition.**OURLET ÉTROIT** – reportez-vous à la vidéo comment coudre des ourlets étroits.**MANCHE** - reportez-vous à la vidéo pour coudre des manches montées.**PIQÛRE DE SOUTIEN**- reportez-vous à la vidéo comme faire une piqûre de soutien.**PIQUER DANS LE SILLON** – reportez-vous à la vidéo comment piquer dans le sillon.**SOUS-PIQUER** – reportez-vous à la vidéo comment faire une sous-piqûre.**LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.****PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMENT.**

ROBE A, B

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du corsage devant (1) et du corsage dos (2). Piquez les pièces du dos et le devant sur les coutures d'épaule.**2.** Pliez la bande (5) sur la ligne de pliure, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez ensemble les longs bords. Retournez la bande ; pressez.**3.** Coupez un morceau d'élastique de la longueur du guide pour élastique du dos (6). Enfilez l'élastique dans la bande, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez à 1.5 cm de chaque bout, en saisissant l'élastique. Distribuez l'ampleur également.**4.** Sur l'ENDROIT, bâtissez la bande sur les bords du côté du devant, en faisant coïncider les petits et les grands pois.**5.** Épinglez l'entoilage devant (3) sur l'ENVERS de la doublure devant, en faisant coïncider les milieux devant et ayant les bords non finis extérieurs au même niveau. Appliquez en suivant les instructions du fabricant. Appliquez de la même façon les pièces de l'entoilage dos (4) sur l'ENVERS des pièces de la doublure dos.**6.** Piquez les coutures d'épaule des pièces de la doublure. Épinglez la doublure sur le corsage le long du bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux devant et les coutures d'épaule. Piquez le bord de l'encolure. Égalisez la couture ; crantez les courbes.
SOUS-PIQUEZ le bord de l'encolure de la doublure jusqu'à 3.8 cm des bords du dos.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LE CORSAGE A

7. Épinglez la doublure sur le corsage, ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, en faisant coïncider les milieux du devant et les coutures d'épaule. Piquez le dos et les bords inférieurs du dos, en laissant ouverts les bords de l'emmanchure, du côté et du devant inférieur.**8.** Retournez le corsage à l'ENDROIT ; pressez. Bâtissez les bords du côté du dos, ayant les bords non finis au même niveau.**9.** Séparez la doublure devant du corsage devant. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du dos et le corsage devant sur les bords du côté, en maintenant libre la doublure devant ; bâtissez.**10.** Retournez la doublure devant par-dessus l'ENDROIT du corsage devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant le bord non fini au même niveau, en prenant en sandwich les dos. Piquez la doublure devant et le corsage devant sur les coutures latérales à travers toute l'épaisseur.**11.** Retournez le corsage à l'ENDROIT, en retournant la bande vers le dos ; pressez. Bâtissez ensemble les bords de l'emmanchure du corsage et de la doublure, en faisant coïncider les coutures d'épaule. Bâtissez ensemble les bords du devant inférieur du corsage et de la doublure, ayant les coutures latérales au même niveau.**12.** **SOUTENEZ** le bord supérieur de la manche (7) entre les petits pois extérieurs. Piquez la couture du dessous de bras de la manche. Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la manche.**13.** Retournez la manche à l'ENDROIT. Insérez la **MANCHE** dans l'emmanchure, en faisant coïncider les symboles. Distribuer l'ampleur. Bâtissez, piquez, puis piquez à 3 mm à l'opposé de la valeur de couture. Égalisez près de la piqûre entre les encoches.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LE CORSAGE B

14. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures d'épaule. Piquez ensemble les bords du dos et de l'emmanchure, en laissant ouverts les bords du côté et du devant inférieur.
SOUS-PIQUEZ les bords de l'emmanchure aussi loin que possible.**15.** Retournez le corsage à l'ENDROIT en tirant chaque dos à travers l'épaule et vers l'extérieur des ouvertures du devant ; pressez. Bâtissez les bords du côté du dos.**16.** Séparez la doublure devant du corsage devant. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du dos et le corsage devant sur les bords du côté, en maintenant libre la doublure devant ; bâtissez.**17.** Retournez la doublure devant par-dessus l'ENDROIT du corsage devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, en prenant en sandwich les dos. Piquez la doublure devant et le corsage devant sur les coutures latérales à travers toute l'épaisseur.**18.** Retournez le corsage à l'ENDROIT, en retournant la bande vers le dos ; pressez. Bâtissez ensemble les bords inférieurs du devant du corsage et de la doublure, ayant les coutures latérales au même niveau.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LA ROBE A, B

19. Pour marquer les boutons sur le corsage, reportez les marques de boutonnière sur le dos GAUCHE. Faites les boutonnières sur les marques. Superposez le dos GAUCHE au DROIT, en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sur le dos DROIT sous les boutonnières.**20.** Posez l'entoilage sur l'ENVERS de la ceinture devant (8). Épinglez la ceinture sur le bord inférieur du corsage devant, en faisant coïncider les milieux et la ligne de couture du côté (la ceinture s'étendra 1.5 cm au-delà du bord du côté du devant). Bâtissez. L'autre pièce de la ceinture sera utilisée pour la parementure.**21.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur la ceinture devant (en prenant en sandwich le devant), en faisant coïncider les milieux ; piquez. Pressez la ceinture et la parementure vers le bas.

22. Dépliez la ceinture devant et la parementure de ceinture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la coulisse dos (9) et la ceinture devant sur les côtés, en faisant coïncider les encoches et ayant la ligne de pliure sur la coulisse sur la couture de ceinture. Piquez les coutures latérales, en maintenant le devant à l'opposé.

23. Pliez la coulisse sur la ligne de pliure, en retournant la ceinture devant et la parementure de ceinture à l'opposé du devant ; pressez. Bâtessez les bords non finis de la coulisse ensemble entre les coutures latérales. Bâtessez le bord non fini de la ceinture devant jusqu'à 2.5 cm de chaque couture latérale, en formant les ouvertures pour enfiler l'élastique.

24. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la jupe devant (10) et de la jupe dos (11). Piquez la couture du milieu du dos des pièces du dos, en faisant coïncider les encoches doubles. Appliquez les poches sur les bords du côté du devant et dos comme suit : ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la poche (12) sur la jupe, en faisant coïncider les grands pois. Piquez en couture de 1 cm.

25. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant.

26. Épinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands pois ; piquez au point arrière aux grands pois pour renforcer la couture. Piquez les bords de la poche ensemble depuis la couture latérale jusqu'au bord supérieur.

27. Crantez la valeur de couture de la jupe dos sur les extrémités de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant. Bâtessez à 6 mm du bord supérieur de la poche.

28. Épinglez la jupe sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux du devant et dos, en crantant les courbes vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez le long du faufil; ne piquez pas le long des ouvertures pour l'élastique. Coupez un morceau d'élastique de la longueur du guide pour élastique du dos (6). Enfilez l'élastique dans une ouverture de la coulisse devant, les bouts de l'élastique s'étendant 1.5 cm au-delà des coutures latérales. Piquez dans le sillon de chaque couture latérale, en saisissant les bouts de l'élastique. Tirez sur les bouts et coupez.

29. Piquez le reste de la couture de taille sur la ceinture devant, en raccordant avec la piqûre précédente. Rabattez la couture et pressez.

30. Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la jupe.

ROBE C

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du corsage devant (1) et du corsage dos (13). Piquez les pièces du corsage dos et le devant sur les coutures d'épaule.

2. Épinglez l'entoilage devant (3) sur l'ENVERS de la doublure devant, en faisant coïncider les milieux du devant et ayant les bords non finis extérieurs au même niveau. Appliquez en suivant les instructions du fabricant. Appliquez de la même façon les pièces de l'entoilage dos (4) sur l'ENVERS des pièces de la doublure dos.

3. Piquez les coutures d'épaule des pièces de la doublure. Épinglez la doublure sur le corsage le long du bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux devant et les coutures d'épaule. Piquez les bords de l'encolure. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

4. SOUS-PIQUEZ le bord de l'encolure de la doublure jusqu'à 3.8 cm des bords du dos.

5. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les bords du dos de la doublure et du corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures d'épaule ; ayant les bords non finis au même niveau. Piquez ensemble les bords du dos, en laissant libre le bord inférieur, du côté et de l'emmanchure. Égalisez les coutures et biaisez les coins ; crantez les courbes.

6. Retournez le corsage à l'ENDROIT ; pressez. Séparez la doublure du corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le corsage devant et dos ensemble sur les coutures latérales. Piquez la doublure devant et la doublure dos ensemble sur les coutures latérales.

7. Retournez le corsage à l'ENDROIT ; pressez. Bâtessez ensemble les bords non finis, en faisant coïncider les coutures d'épaule et du côté.

8. FRONCEZ le bord supérieur de la manche (17) entre les petits pois extérieurs.

9. Piquez la couture de dessous de bras de la manche. Rentrez au fer 2.2 cm sur le bord inférieur de la manche, en formant une coulisse. Rentrez au fer 1 cm sur le bord intérieur non fini. Piquez près du bord supérieur de la coulisse, en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

10. Coupez un morceau d'élastique de la longueur du guide pour élastique de la manche (15). Enfilez l'élastique dans la coulisse. Superposez les bouts et piquez ensemble solidement.

11. Piquez en fermant l'ouverture. Distribuez l'ampleur également. **ASTUCE** - pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon de la couture de dessous de bras.

12. Retournez la manche à l'ENDROIT. Insérez la MANCHE dans l'emmanchure, en faisant coïncider les symboles. Tirez sur le fil de fronces. Bâtessez, piquez, puis piquez à 3 mm des valeurs de couture. Égalisez près de la piqûre entre les encoches.

13. Posez l'entoilage sur l'ENVERS de la ceinture (16). Épinglez la ceinture sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux et en plaçant les petits pois sur les coutures latérales (la ceinture s'étendra 1.5 cm au-delà des bords du dos du corsage). Bâtessez. L'autre pièce de la ceinture sera utilisée pour la parementure.

14. Rentrez 1.3 cm sur le bord inférieur de la parementure, en rentrant 1.5 cm sur la ligne de couture sur les bords du dos, comme illustré ; pressez.

15. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur la ceinture (en prenant le corsage en sandwich), en faisant coïncider les milieux et les petits pois. Piquez, en veillant à ne pas saisir les bords du dos du corsage. Égalisez la couture et biaisez les coins.

16. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR. Pressez, en pressant la ceinture et la parementure à l'opposé du corsage.

17. Posez l'entoilage de jupe (18) sur le prolongement sur l'ENVERS des pièces du dos (17), ayant les bords non finis extérieurs au même niveau. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la jupe. **FINISSEZ** les bords extérieurs des prolongements du dos.

18. Pour renforcer le coin intérieur du prolongement, piquez sur la ligne de couture environ 2.5 cm sur chaque côté du grand pois, en piquant à travers le grand pois.

19. Piquez la couture du milieu du dos des pièces de la jupe dos au-dessous du grand pois, en piquant au point arrière sur le grand pois pour renforcer la couture. Crantez la valeur de couture sur le coin intérieur du dos GAUCHE jusqu'au grand pois, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre de renfort.

20. Retournez le prolongement DROIT vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure ; pressez. Bâtessez le prolongement DROIT sur le bord supérieur de la jupe DROITE.

21. Rabattez la jupe DROITE au grand pois. Retournez le prolongement GAUCHE vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Reportez le grand pois sur le prolongement GAUCHE, comme illustré. Piquez les bords inférieurs du prolongement GAUCHE ensemble de la ligne de pliure jusqu'au grand pois, en piquant au point arrière au grand pois pour renforcer. Égalisez la couture. Crantez la valeur de couture jusqu'aux grand pois, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

22. Retournez le prolongement GAUCHE vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure ; pressez.

23. Ayez la jupe dos sur l'ENVERS, avec la parementure dos GAUCHE vers le haut, vers vous, et le bord simple du prolongement GAUCHE au même niveau que le bord du pli du prolongement DROIT. Bâtessez les bords du prolongement ensemble du bord simple et avec pliure jusqu'au grand pois, en veillant à ne pas saisir la jupe ou le prolongement GAUCHE fini au-delà du grand pois. Vérifiez l'ENDROIT pour vous assurer que le bord inférieur du prolongement GAUCHE soit libre. Piquez le long du faufil, en piquant au point arrière sur le grand pois pour renforcer.

24. Retournez de nouveau le prolongement GAUCHE vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure ; pressez de nouveau si nécessaire. Bâtessez le prolongement GAUCHE sur le bord supérieur de la jupe GAUCHE. Superposez le prolongement GAUCHE au DROIT, en faisant coïncider les milieux dos. Cousez l'extrémité du prolongement GAUCHE sur la jupe DROITE de façon invisible aux **POINTS COULÉS**.

ASTUCE – si vous préférez, piquez le prolongement GAUCHE sur place près du bord inférieur à travers toute l'épaisseur, en omettant les points coulés.

25. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la jupe devant (10). **Piquez la jupe et les poches comme décrit pour la Robe A, B – reportez-vous aux étapes 24 à 27.**

26. Épinglez la jupe sur le bord inférieur de la ceinture, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les petits pois sur les coutures latérales et en crantant les courbes vers la piqûre de soutien, si nécessaire. Piquez, en veillant à ne pas saisir la parementure de ceinture. Pressez les valeurs de couture vers la ceinture.

27. Épinglez le bord pressé de la parementure de ceinture à 3 mm par-dessus la couture entre les milieux du dos, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.

ASTUCE - pour intégrer les points dans le sillon de la couture, essayez en utilisant un pied à fermeture, en étendant aux doigts la ceinture et la jupe à l'opposé de la couture.

28. Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la jupe.

29. Reportez les marques de boutonnière sur le corsage dos GAUCHE. Faites les boutonnières sur les marques. Superposez le dos GAUCHE au DROIT, en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sur le dos DROIT sous les boutonnières.

18 TEILE

1 VORD. OBERTEIL - A,B,C

2 RÜCKW. OBERTEIL - A,B

3 VORDERE EINLAGE - A,B,C

4 RÜCKW. EINLAGE - A,B,C

5 RÜCKW. TRÄGER A,B

6 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL - A,B

7 ÄRMEL - A

8 VORD. BUND - A,B

9 RÜCKW. TUNNEL - A,B

10 ROCKVORDERTEIL - A,B,C

11 ROCKRÜCKENTEIL - A,B

12 TASCHE - A,B,C

13 RÜCKW. OBERTEIL - C

14 ÄRMEL - C


15 GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL - C

16 BUND - C

17 ROCKRÜCKENTEIL - C

18 ROCK EINLAGE - C

Nähanleitung



Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Video zum Nähen von zweireihigen Kräuseln.

VERSÄUBERN - siehe Video zum Versäubern.

SCHMALER SAUM- siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen.

ÄRMEL - siehe Video zum Nähen eines eingefassten Ärmels.

FESTSTEPHEN - siehe das Video zum Steppstich.

IN DER NAHTRILLE STEPPEN - siehe Video zum Nähen in der Naht.

UNTERSTEPHEN- siehe Video zum Unterstephen.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

KLEID A, B

1. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des vord. Oberteils (1) und rückw. Oberteils (2) **FEST**. Nähen Sie die Rückenteile an den Schulternähten auf das Vorderteil.

2. Falten Sie den Träger (5) entlang der Faltlinie, die Schnittkanten sind gerade. Nähen Sie die langen Kanten zusammen. Wenden Sie den Träger; bügeln Sie.

3. Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der Gummiführung für Rückenteil (6) zu. Führen Sie das Gummiband durch den Träger ein, die Schnittkanten sind dabei gerade. Nähen Sie 1.5 cm von jedem Ende entfernt, so dass das Gummiband eingefasst wird. Verteilen Sie die Mehrweite gleichmäßig.

4. Auf der AUSSENSEITE heften Sie den Träger an die Seitenkanten des Vorderteils, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen.

5. Stecken Sie die vordere Einlage (3) auf die LINKE Seite des vorderen Futters, wobei die vordere Mitte übereinstimmt und die äußeren Schnittkanten gleichmäßig sind. Bringen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Bringen Sie die rückw. Einlagenteile (4) auf die LINKE Seite der rückwärtigen Futterteile auf die gleiche Weise an.

6. Nähen Sie die Schulternähte der Futterteile. Stecken Sie das Futter entlang der Halskante auf das Oberteil, wobei die vorderen Mittelpunkte und die Schulternähte übereinstimmen. Nähen Sie die Halsausschnittkante. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. **STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante des Futters bis auf 3.8 cm an den hinteren Kanten **UNTER**.

WIE FOLGT FÜR OBERTEIL A FORTFAHREN

7. Stecken Sie das Futter auf das Oberteil, RECHTS AUF RECHTS, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie das Rückenteil und die unteren Kanten des Rückenteils, lassen Sie dabei den Armlausschnitt, die Seiten und die unteren Vorderkanten offen.

8. Wenden Sie das OBERTEIL auf die RECHTE Seite; bügeln Sie es. Heften Sie quer über die Seitenkanten des Rückenteils, die Schnittkanten sind dabei gerade.

9. Trennen Sie das vordere Futter vom vorderen Oberteil. Stecken Sie die Rückenteile an den Seitenkanten RECHTS AUF RECHTS an das vordere Oberteil, lassen Sie dabei das vordere Futter frei; heften Sie es fest.

10. Wenden Sie das vordere Futter auf die RECHTE Seite des vorderen Oberteils RECHTS AUF RECHTS, wobei die Schnittkanten gerade sind, und legen Sie die Rückenteile aufeinander. Nähen Sie das vordere Futter am vorderen Oberteil an den Seitennähten durch alle Dicken hindurch an.

11. Wenden Sie das Oberteil auf die RECHTE Seite und drehen Sie den Träger nach hinten; bügeln Sie. Heften Sie die Armausschnittkanten von Oberteil und Futter zusammen, wobei die Schulternähte übereinstimmen. Heften Sie die unteren Vorderkanten von Oberteil und Futter zusammen, wobei die Seitennähte gleichmäßig sind.

12. HALTEN Sie die Oberkante des Ärmels (7) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**. Nähen Sie die Unterarmnaht des Ärmels. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Ärmels.

13. Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Führen Sie den ÄRMEL in den Armausschnitt, wobei die Symbole übereinstimmen. Passen Sie die Leichtigkeit an. Heften Sie, nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 3 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der Naht zwischen den Kerben.

WIE FOLGT FÜR OBERTEIL B FORTFAHREN

14. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteil, wobei die Mittel- und Schulternähte übereinstimmen. Nähen Sie die Rücken- und Armausschnittkanten zusammen, lassen Sie dabei die Seiten- und unteren Vorderkanten offen. **STEPHEN** Sie die Armausschnittkanten so weit wie möglich **UNTER**.

15. Wenden Sie das Oberteil auf die RECHTE Seite, indem Sie jedes Rückenteil durch die Schulter und aus den vorderen Öffnungen ziehen; bügeln Sie. Heften Sie über die Seitenkanten des Rückenteils.

16. Trennen Sie das vordere Futter vom vorderen Oberteil. Stecken Sie die Rückenteile an den Seitenkanten RECHTS AUF RECHTS an das vordere Oberteil, lassen Sie dabei das vordere Futter frei; heften Sie es fest.

17. Wenden Sie das vordere Futter auf die RECHTE Seite des vorderen Oberteils RECHTS AUF RECHTS, wobei die Schnittkanten gerade sind, und legen Sie die Rückenteile aufeinander. Nähen Sie das vordere Futter am vorderen Oberteil an den Seitennähten durch alle Dicken hindurch an.

18. Wenden Sie das Oberteil auf die RECHTE Seite und drehen Sie den Träger nach hinten; bügeln Sie. Heften Sie die unteren Vorderkanten von Oberteil und Futter zusammen, wobei die Seitennähte gleichmäßig sind.

WIE FOLGT FÜR KLEID A, B FORTFAHREN

19. Um Knopflöcher im Oberteil zu markieren, übertragen Sie die Knopflochmarkierungen auf das LINKE Rückenteil. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen. Lappen Sie das LINKE Rückenteil über das RECHTE, wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie die Knöpfe an das RECHTE Rückenteil unter den Knopflöchern an.

20. Bringen Sie die Einlage auf die LINKE Seite des vord. Bunds (8) an. Stecken Sie den Bund an der unteren Kante des vorderen Oberteils, wobei die Mittelpunkte und die Seitennahtlinie übereinstimmen (der Bund reicht 1.5 cm über die Seitenkante des Vorderteils hinaus). Heften. Das verbleibende Bundteil wird als Besatz verwendet.

21. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten auf den vorderen Bund, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen; nähen Sie. Bügeln Sie den Bund und den Besatz nach unten.

22. Öffnen Sie den vorderen Bund und den Bundbesatz. Stecken Sie den rückw. Tunnel (9) an den Seiten auf den vorderen Bund, wobei die Kerben übereinstimmen und der Tunnel an der Taillenbandnaht gefaltet ist. Nähen Sie die Seitennähte, wobei das Vorderteil nicht im Weg sein darf.

23. Falten Sie den Tunnel entlang der Faltlinie, wenden Sie den vorderen Bund und den Bundbesatz vom Vorderteil weg; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten des Tunnels zwischen den Seitennähten zusammen. Heften Sie die Schnittkanten des vorderen Bunds bis auf 2.5 cm an jede Seitennaht heran, sodass Öffnungen zum Einsetzen des Gummibands entstehen.

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)

FOLD= STOFFBRUCH

CROSSWISE FOLD= QUERER STOFFBRUCH

NÄH-TUTORIALS



SCAN ME

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

24. STEPPEN Sie die Oberkante des Rockvorderteils (10) und des Rockrückenteils (11) **FEST**. Nähen Sie die hintere Mittelnaht der Rückenteile, wobei die Doppelkerben übereinstimmen. Bringen Sie die Taschen wie folgt an den Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils an: Stecken Sie die Tasche (12) auf den Rock RECHTS AUF RECHTS, wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein.

25. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen. **STEPPEN** Sie die vordere Tasche **UNTER**.

26. Stecken Sie das Vorderteil an den Seitennähten auf das Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten, steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Taschenkanten von der Seitennaht bis zur Oberkante zusammen.

27. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Rockrückenteils an den Enden der Tasche ein. Bügeln Sie die Naht unterhalb des Einschnitts auseinander. Bügeln Sie die Tasche zum Vorderteil. Heften Sie 6 mm von der Oberkante der Tasche entfernt.

28. Stecken Sie den Rock an der unteren Kante des Oberteils fest, wobei die Mittelpunkte auf Vorder- und Rückenteil übereinstimmen, und schneiden Sie die Kurven, wo nötig, an den Steppnähten ein. Nähen Sie wie geheftet; nähen Sie nicht entlang der Öffnungen für das Gummiband. Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der Gummiführung für Rückenteil (6) zu. Führen Sie das Gummiband durch eine Öffnung im vorderen Tunnel ein und lassen Sie die Enden des Gummibands 1.5 cm über die Seitennähte hinausragen. Nähen Sie im Graben oder in der „Rille“ jeder Seitennaht, so dass die Enden des Gummibandes eingefasst werden. Ziehen Sie die Enden des Gummibandes heraus und schneiden Sie es zu.

29. Nähen Sie den Rest der Taillennaht am vorderen Bund und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an. Wenden Sie die Naht nach unten und bügeln Sie sie.

30. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Rocks.

KLEID C

1. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des vord. Oberteils (1) und rückw. Oberteils (13) **FEST**. Nähen Sie die rückw. Oberteile an den Schulternähten an das Vorderteil.

2. Stecken Sie die vordere Einlage (3) auf die LINKE Seite des vorderen Futters, wobei die vordere Mitte übereinstimmt und die äußeren Schnittkanten gleichmäßig sind. Bringen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Bringen Sie die rückw. Einlagenteile (4) auf die LINKE Seite der rückwärtigen Futterteile auf die gleiche Weise an.

3. Nähen Sie die Schulternähte der Futterteile. Stecken Sie das Futter entlang der Halskante auf das Oberteil, wobei die vorderen Mittelpunkte und die Schulternähte übereinstimmen. Nähen Sie die Halsausschnittkanten. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

4. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Futters bis auf 3.8 cm an den hinteren Kanten **UNTER**.

5. Stecken Sie die Rückenkanten von Futter und Oberteil RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Mittel- und Schulternähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Rückenkanten zusammen, lassen Sie dabei die Unter-, Seiten- und Armlochkanten frei. edges free. Beschneiden Sie die Nähte und die Ecken; schneiden Sie die Kurven ein.

6. Wenden Sie das Oberteil nach RECHTS; bügeln Sie es. Trennen Sie das Futter vom Oberteil. Nähen Sie das vordere und hintere Oberteil an den Seitennähten RECHTS AUF RECHTS zusammen. Nähen Sie das vordere und hintere Futter an den Seitennähten zusammen.

7. Wenden Sie das Oberteil auf die RECHTE Seite; bügeln Sie es. Heften Sie die Schnittkanten zusammen, wobei die Schulter- und Seitennähte übereinstimmen.

8. REIHEN Sie die Oberkante des Ärmels (17) zwischen den äußeren kleinen Punkten EIN.

9. Nähen Sie die Unterarmnaht des Ärmels. Bügeln Sie unter 2.2 cm an der unteren Kante des Ärmels, so dass ein Tunnel entsteht. Bügeln Sie unter 1 cm an der inneren Schnittkante. Nähen Sie dicht an der Oberkante des Tunnels, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.

10. Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der Gummiführung für den Ärmel (15) zu. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein. Überlappen Sie die Enden und nähen Sie sie fest zusammen.

11. Nähen Sie die Öffnung geschlossen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.

TIPP: Um das Gummiband so zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Nut der Achselnaht durch alle Dicken des Tunnels.

12. Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Führen Sie den ÄRMEL in den Armausschnitt ein, wobei die Symbole übereinstimmen. Passen Sie die Kräuseln an. Heften Sie, nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 3 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der Naht zwischen den Kerben.

13. Bringen Sie die Einlage auf die LINKE Seite des Bunds (16) an. Stecken Sie den Bund an der unteren Kante des Oberteils, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen und kleine Punkte an den Seitennähten gesetzt werden (der Bund wird 1.5 cm über die hinteren Kanten des Oberteils hinausragen). Heften. Das verbleibende Bundteil wird als Besatz verwendet.

14. Wenden Sie die untere Kante des Besatzes um 1.3 cm und wenden Sie an der Nahtlinie der hinteren Kanten um 1.5 cm, wie gezeigt; bügeln Sie.

15. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten an den Bund (zwischen dem Oberteil), wobei die Mittelpunkte und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, achten Sie dabei darauf, dass die hinteren Kanten des Oberteils nicht eingefasst werden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

16. Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE. Bügeln Sie, bügeln Sie den Bund und den Besatz vom Oberteil weg.

17. Bringen Sie die Rockeinlage (18) an den Zusatz auf der LINKEN Seite der Rückenteile (17) an, so dass die äußeren Schnittkanten gerade sind. **STEPPEN** Sie die obere Rockkante **FEST**. Versäubern Sie die Außenkanten der Rückenzusätze.

18. Um die innere Ecke des Zusatzes zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie ca. 2.5 cm auf jeder Seite des großen Punktes und nähen Sie durch den großen Punkt.

19. Nähen Sie die rückwärtige Mittelnaht der Rockrückenteile unterhalb des großen Punktes und steppen Sie am großen Punkt zurück, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie die Nahtzugabe an der inneren Ecke des LINKEN Rückenteils bis zum großen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Verstärkungsnähte schneiden.

20. Wenden Sie den RECHTEN Zusatz entlang der Faltlinie nach INNEN; bügeln Sie. Heften Sie den RECHTEN Zusatz an die Oberkante des RECHTEN Rocks.

21. Drehen Sie den RECHTEN Rock am großen Punkt nach unten. Drehen Sie den LINKEN Zusatz entlang der Faltlinie nach AUSSSEN. Übertragen Sie den großen Punkt auf den LINKEN Zusatz, wie gezeigt. Nähen Sie die unteren Kanten des LINKEN Zusatzes von der Faltlinie bis zum großen Punkt zusammen und steppen Sie am großen Punkt zurück. Beschneiden Sie die Naht. Schneiden Sie die Nahtzugabe auf den großen Punkt, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden.

22. Drehen Sie den linken Zusatz entlang der Faltlinie nach INNEN, so dass ein Besatz entsteht; bügeln.

23. Legen Sie den Rock zurück auf die INNENSEITE, wobei das LINKE Rückenteil zu Ihnen zeigt und die einfache Kante des LINKEN Zusatzes mit der Faltkante des RECHTEN Zusatzes übereinstimmt. Heften Sie die Kanten des Zusatzes von der einfachen Kante und der Faltkante bis zum großen Punkt zusammen, achten Sie dabei darauf, dass Sie sich nicht im Rock oder des fertigen LINKEN Zusatzes über den großen Punkt hinaus verfangen. Prüfen Sie auf der AUSSSENSEITE, ob die untere Kante des LINKEN Zusatzes frei ist. Wie geheftet nähen, dabei am großen Punkt zur Verstärkung rückwärts nähen.

24. Drehen Sie den LINKEN Zusatz entlang der Faltlinie auf die INNENSEITE zurück; bügeln Sie gegebenenfalls nach. Heften Sie den LINKEN Zusatz an die Oberkante des LINKEN Rocks. Lappen Sie den LINKEN Zusatz über den RECHTEN, so dass die hinteren Mitten übereinstimmen. **SÄUMEN** Sie das Ende des LINKEN Zusatzes unsichtbar mit dem RECHTEN Rock zusammen.

TIPP: Wenn Sie es vorziehen, nähen Sie den LINKEN Zusatz in der Nähe der unteren Kante durch alle Dicken hindurch mit der Maschine fest, so dass Sie nicht steppen müssen.

25. STEPPEN Sie die Oberkante des Rockvorderteils (10) **FEST**. Nähen Sie den Rock und die Taschen wie bei Kleid A, B - siehe Schritte 24 bis 27.

26. Stecken Sie den Rock an die untere Kante des Bunds, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen, dabei legen Sie die kleinen Punkte an den Seitennähten und schneiden Sie die Kurven an den Steppnähten, wo nötig, ein. Nähen Sie, achten Sie dabei darauf, dass Sie sich nicht im Bundbesatz verfangen. Bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Bund.

27. Stecken Sie die gebügelte Kante des Bundbesatzes 3 mm über die Naht zwischen den hinteren Mitten und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSSENSEITE. Nähen Sie auf der AUSSSENSEITE in den „Graben“ oder die Rille der Naht, fangen Sie dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der INNENSEITE ein.

TIP- Um die Stiche im Graben oder in der Rille der Naht zu verbergen, verwenden Sie einen Reißverschlussfuß und spreizen Sie den Bund und den Rock mit den Fingern von der Naht weg.

28. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Rocks.

29. Übertragen Sie die Knopflochmarkierungen auf das linke rückw. Oberteil. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen. Lappen Sie das LINKE Rückenteil über das RECHTE, wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie die Knöpfe an das RECHTE Rückenteil unter den Knopflöchern an.