


12 PIÈCES DE PATRON

1 CORSAGE DEVANT ET DOS - A, B	7 VOLANT - B
2 BRETELLE - A, B	8 DEVANT ET DOS - C
3 JUPE DEVANT - A, B	9 BANDE- C
4 JUPE DOS - A, B	10 DOUBLURE DEVANT ET DOS - C
5 POCHE - A, B	11 POCHE INTÉRIEURE - C
6 GUIDE - B, C	12 PAREMENTURE DEVANT ET DOS – C

Plans de Coupe



LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
CROSSWISE FOLD= PLIURE TRANSVERSALE

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	--------------------------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

PIQUER LE BORD - reportez-vous à la vidéo comment piquer le bord.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

FRONCER - reportez-vous à la vidéo comment coudre deux rangées de fronces.

ENTOILAGE – épinglez l'entoilage sur l'envers du tissu. Bâissez le long des lignes de couture ou si c'est un entoilage thermocollant, faites adhérer sur place en suivant la notice d'utilisation.

OURLET ÉTROIT - reportez-vous à la vidéo pour coudre des ourlets étroits.

POINTS COULÉS - reportez-vous à la vidéo comment faire des points coulés.

PIQÛRE DE SOUTIEN - reportez-vous à la vidéo comment faire une piqûre de soutien.

SOUS-PIQUER - reportez-vous à la vidéo comment faire une sous-piqûre.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUER DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

MOTIF À BRODERIE FACULTATIF A, B, C

NOTE : POUR LE MODÈLE C – posez l'**ENTOILAGE** sur le devant et dos (8) avant de commencer.

1. POUR LE MODÈLE A, B – centrez le motif sur le guide (6) par-dessus une pièce du devant et dos (1) avec la pointe supérieure de la fleur supérieure à 5 cm du bord supérieur du devant, ou comme vous le désirez. Reportez les marques.
POUR LE MODÈLE C – centrez le motif sur le guide (6) par-dessus une pièce du devant et dos (8) avec la pointe supérieure de la fleur supérieure à 6.5 cm du bord supérieur du devant, ou comme vous le désirez. Reportez les marques.

2. Faites les pétales des deux fleurs INFÉRIEURES gauches au point de bouclette, en utilisant deux ou trois brins de fil à broder. Pour faire un point de bouclette, faites sortir l'aiguille sur la partie supérieure et avec le pouce gauche maintenez le fil pour former une boucle. Repiquez l'aiguille par l'endroit où le fil est sorti. Puis faites sortir l'aiguille en faisant le point de la longueur désirée et tirez à travers la boucle. Faites un petit point lancé pour tenir la boucle sur la partie la plus large.

3. Faites trois points nœud au milieu de chaque point bouclette. Pour faire un point nœud, travaillez avec la quantité de fils que vous désirez et utilisez une aiguille à grand chas. Faites sortir l'aiguille en A ; maintenez le fil avec le pouce et l'index de l'autre main et enroulez le fil deux ou trois fois autour de l'aiguille. Piquez près de A, mais pas dans le même trou en maintenant le fil avec le pouce. Ramenez les boucles sur le tissu en tirant l'aiguille sur l'ENVERS pour former le point nœud.

4. Faites cinq points nœud pour la fleur au-dessus des points bouclette. Faites quatre points nœud pour les milieux des deux fleurs restantes après compléter l'étape 5.

5. Remplissez les formes de pétale et de feuille restantes avec du point lacé. Pour faire un point lacé, amenez le fil sur l'ENDROIT en A, vers le bas en B, vers le haut en C, continuez à remplir la forme. (Les points doivent être près l'un de l'autre pour recouvrir la zone sans superposer le fil).

6. Utilisez un point de tige pour les tiges et l'attache. Pour faire un point de tige, travaillez avec la quantité de fils que vous désirez et utilisez une aiguille à grand chas. Amenez le fil sur l'ENDROIT en A, vers le bas en B, vers le haut en C, en couvrant la ligne d'une extrémité à l'autre. Tenez toujours le fil dans la même position, bien au-dessus ou au-dessous de l'aiguille pour avoir une ligne uniforme.

TABLIER A, B

1. Commencez avec les instructions “ **MOTIF À BRODERIE** ” ci-dessus. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'emmanchure des pièces du corsage devant et dos (1) en tissu et de la parementure. (La piqûre de soutien apparaîtra seulement dans le premier croquis.)

2. Pour faire deux bretelles, pliez la bretelle (2) en deux dans le sens de la longueur ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, en marquant un pli. Dépliez les longs bords de la bretelle et retournez-les vers l'ENVERS de sorte qu'ils se rejoignent sur le pli. Pressez. Pliez la bretelle en deux dans le sens de la longueur, en amenant les bords pressés l'un sur l'autre. Piquez près des deux longs bords.

3. Coupez un morceau de galon croisé de 1.5 cm de large de la longueur de la bretelle. Attachez une épingle de sûreté sur une extrémité. Insérez le galon croisé dans la bretelle. Bâissez ensemble les bords non finis.

4. Sur l'ENDROIT, épinglez une extrémité de chaque bretelle sur le corsage devant, en faisant coïncider les petits pois et les grands pois ; bâissez. Sur l'ENDROIT, épinglez l'autre extrémité de la bretelle DROITE devant sur le dos GAUCHE, et l'autre extrémité de la bretelle GAUCHE devant sur le dos DROIT, en faisant coïncider les petits et les grands pois ; bâissez.

5. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le corsage devant et la parementure dos sur le corsage devant et dos (par-dessus les bretelles). Piquez les bords de l'encolure, de l'emmanchure et du côté. Égalisez la couture et biaisez les coins ; crantez les courbes.

6. SOUS-PIQUEZ la parementure. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en pressant vers l'extérieur les bretelles. Bâissez ensemble les bords non finis.

7. Rentrez au fer 6 mm sur les bords du dos des pièces de la jupe dos (4). Piquez la jupe devant (3) et la jupe dos sur les bords du côté. **FRONCEZ** le bord supérieur entre les encoches du dos.

8. Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la poche (5). Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Coupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

9. Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure sur l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure près du bord intérieur.

10. Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant le long de la ligne de poche, en faisant coïncider les grands pois. **PIQUEZ LE BORD** de la poche près des bords du côté et inférieur.

11. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord inférieur du corsage sur le bord supérieur de la jupe, en faisant coïncider les encoches, en plaçant les coutures latérales sur les petits pois et en tirant sur le faufil pour ajuster. Bâissez. Retournez les bords supérieurs du dos de la jupe vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure (par-dessus le corsage). Piquez. Pressez la couture vers la jupe.

12. Retournez le coin du dos vers l'extérieur, en pressant le corsage vers l'extérieur ; pressez la couture vers la jupe. Pressez le bord restant du dos de la jupe vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure.

OURLET A

13. Retournez le bord inférieur de la parementure de jupe vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Piquez à travers la parementure le long de la marque d'ourlet.

14. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en relevant l'ourlet au fer le long de la marque. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur du tablier. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord intérieur pressé de la parementure de jupe jusqu'à 13 cm de l'ourlet.

VOLANT B

15. Piquez quatre pièces du volant (7) ensemble sur les extrémités. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur les bords du côté et inférieur. **FRONCEZ** le bord supérieur entre les bords du côté de l'ourlet.

16. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le volant sur le bord inférieur de la jupe entre les lignes de pliure de la parementure, en faisant coïncider les milieux et les coutures et en tirant sur le faufil pour ajuster. Bâissez. Retournez le bord inférieur de la parementure de jupe vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure (par-dessus le volant). Piquez à travers la parementure et le volant.

17. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en pressant vers l'extérieur le volant. Pressez la couture vers la jupe. **PIQUEZ LE BORD** sur le reste du bord intérieur pressé de la parementure de jupe.

SAC À MAIN C

1. Posez l'**ENTOILAGE** sur chaque pièce du devant et dos (8). Commencez avec les instructions “ **MOTIF À BRODERIE** ” ci-dessus.

2. Pour faire deux bandes, pliez la bande (9) en deux dans le sens de la longueur ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, en marquant un pli. Dépliez les longs bords de la bande et retournez-les vers l'ENVERS de sorte qu'ils se rejoignent sur le pli. Pressez. Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, en amenant les bords pressés l'un sur l'autre. Piquez près des deux longs bords.

3. Sur l'ENDROIT, épinglez les extrémités de la bande sur chaque pièce du devant et dos, en faisant coïncider les petits et les grands pois ; bâissez.

4. Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales. Piquez ensemble les bords inférieurs.

5. Pour piquer les coutures de la pince, ENDROIT CONTRE ENDROIT, amenez les lignes pointillées l'une sur l'autre en faisant coïncider soigneusement les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles en angles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la couture de la pince du bord extérieur jusqu'au bord extérieur. Pressez la couture vers le côté.

6. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche intérieure (11) sur une pièce de la doublure devant et dos (10), en faisant coïncider les grands pois. Piquez en couture de 1.3 cm. Ceci sera la partie intérieure du dos inférieur.

7. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche intérieure restante sur l'ENDROIT d'une pièce de la parementure devant et dos (12), en faisant coïncider les grands pois. Piquez en couture de 1.3 cm. Cette pièce à poches sera le dos supérieur INTÉRIEUR.

8. Pressez les poches vers l'extérieur. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche et parementure sur la poche et doublure, en faisant coïncider les grands pois et les encoches. Piquez en couture de 1.5 cm des bords du côté jusqu'au grand pois, en piquant au point arrière sur le pois pour renforcer la couture. Piquez ensemble les bords du côté et inférieur de la poche.

9. Sur l'ENVERS, pressez la couture et la poche vers la doublure, en pressant la parementure vers l'extérieur.

10. Piquez la pièce restante de la parementure sur la pièce restante de la doublure. Pressez la couture vers la doublure. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces de la parementure/doublure ensemble sur les bords du côté et inférieur. Piquez, en laissant une ouverture sur un bord du côté pour retourner.

11. Piquez les coutures de pince de la doublure comme décrit pour le sac. Pressez les coutures vers le fond.

12. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure/doublure sur le sac le long du bord supérieur. Piquez.

13. Retournez la doublure ; pressez. Cousez l'ouverture de la doublure fermée aux **POINTS COULÉS**. Retournez le sac à l'ENDROIT ; pressez.


Simplicity® S9805

GERMAN

12 TEILE

1 VORD. UND RÜCKW. OBERTEIL - A,B	7 RÜSCHE- B
2 TRÄGER - A,B	8 VORDER- UND RÜCKENTEIL C
3 ROCKVORDERTEIL - A,B	9 TRÄGER - C
4 ROCKRÜCKENTEIL - A,B	10 VORD. UND RÜCKW. FUTTER - C
5 TASCHE - A,B	11 INNENTASCHE - C
6 VORLAGE - B,C	12 VORD. UND RÜCKW. BESATZ- C

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
CROSSWISE FOLD= QUERER STOFFBRUCH

Nähanleitung

Stoff-
schlüssel

RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER RECHTE SEITE	FUTTER LINKE SEITE
--------------	-------------	---------	------------------------	-----------------------

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN- siehe Video zum knappkantig steppen.

VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

EINREIHEN - siehe Video zum Nähen von zweireihigen Kräuseln.

EINLAGE- Stecken Sie die Einlage auf die linke Stoffseite. Heften Sie entlang der Nahtlinien; oder, falls die Einlage aufbügelbar ist, befestigen Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

SCHMALER SAUM- siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen.

SÄUMEN - siehe Video zum Säumen.

FESTSTEPPEN - Video „Wie man einen Steppstich macht“.

UNTERSTEPPEN- siehe Video zum Untersteppen.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.

OPTIONALES STICKEREIMOTIV A, B, C

HINWEIS: FÜR MODELL C - Bringen Sie die EINLAGE auf Vorder- und Rückenteil (8) an, bevor Sie beginnen.

1. FÜR MODELL A, B - Zentrieren Sie das Motiv auf der Vorlage (6) über einem vorderen und hinteren (1) Abschnitt mit dem oberen Punkt der oberen Blume 5 cm von der oberen Vorderkante entfernt, oder wie Sie es wünschen. Übertragen Sie die Markierungen.
FÜR MODELL C - Zentrieren Sie das Motiv auf der Vorlage (6) über einem vorderen und hinteren (8) Abschnitt mit dem oberen Punkt der oberen Blume 6.5 cm von der oberen Vorderkante entfernt, oder wie Sie es wünschen. Übertragen Sie die Markierungen.

2. Nähen Sie die Blütenblätter der beiden unteren LINKEN Blumen mit einem Lazy-Daisy-Stich unter Verwendung von zwei oder drei Strängen Stickgarn. Um einen Lazy-Daisy-Stich zu machen, bringen Sie den Faden nach oben und halten ihn mit dem linken Daumen in einer Schlaufe. Führen Sie die Nadel dort ein, wo der Faden herausgekommen ist. Führen Sie dann die Nadel in der gewünschten Stichlänge heraus und ziehen Sie sie durch die Schlaufe. Machen Sie einen kleinen Geradstich, um die Schlaufe an ihrem Scheitelpunkt zu verankern.

3. Machen Sie drei französische Knoten in der Mitte jedes Gänseblümchens. Arbeiten Sie mit so vielen Fäden wie gewünscht und verwenden Sie eine Nadel mit großem Ohr, um einen französischen Knoten zu machen. Bringen Sie den Faden bei A auf die RECHTE Seite; halten Sie den Faden mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand; wickeln Sie den Faden zwei- oder dreimal um die Nadel. Halten Sie den Faden mit dem Daumen fest und stechen Sie die Nadel in der Nähe von A in den Stoff ein, aber nicht in das gleiche Loch. Zur LINKEN Seite ziehen und den Faden hochziehen, um einen französischen Knoten zu bilden.

4. Machen Sie fünf französische Knoten für die Blume über den Gänseblümchen. Machen Sie vier französische Knoten für die Mitte der beiden verbleibenden Blumen, nachdem Sie Schritt 5 abgeschlossen haben.

5. Füllen Sie die verbleibenden Blüten- und Blattformen mit einem Satinstich aus. Um einen Satinstich zu machen, bringen Sie den Faden auf die RECHTE Seite von A, nach unten bei B, nach oben bei C und fahren fort, die Form zu füllen. (Die Stickstiche sollten eng genug sein, um den Bereich zu bedecken, ohne den Faden zu überlappen).

6. Verwenden Sie einen Umrissstich für Stiele und binden Sie. Für einen Konturenstich arbeiten Sie mit so vielen Fäden wie gewünscht und verwenden eine Nadel mit großem Ohr. Bringen Sie den Faden bei A auf die RECHTE Seite, bei B nach unten und bei C nach oben, so dass er die Linie von einem Ende zum anderen abdeckt. Halten Sie den Faden immer in der gleichen Position, entweder ganz oben oder ganz unten auf der Nadel, um eine gleichmäßige Linie zu erhalten.

SCHÜRZE A, B

1. Beginnen Sie mit der obigen Anleitung „**STICKEREIMOTIV**“. **STEPPEN** Sie die Armausschnittkante des vorderen und rückwärtigen (1) Oberteilstoffes und der Besatzteile FEST. (Steppstiche werden nur in der ersten Abbildung gezeigt).

2. Um zwei Träger zu erhalten, falten Sie den Träger (2) der Länge nach in der Mitte LINKS AUF LINKS. Bügeln und eine Falte eindrücken. Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie. Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.

3. Schneiden Sie ein Stück 1,5 cm breites Körperband in der Länge des Trägers zu. Befestigen Sie eine Sicherheitsnadel an einem Ende. Fädeln Sie das Band durch den Träger. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

4. Auf der AUSSENSEITE ein Ende jedes Trägers am vord. Oberteil feststecken, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen; heften. Auf der AUSSENSEITE das verbleibende Ende des RECHTEN vord. Trägers an das LINKE Rückenteil und das verbleibende Ende des LINKEN vord. Trägers an das RECHTE Rückenteil heften, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen; heften.

5. Stecken Sie den Besatz des vord. und rückw. Oberteils RECHTS AUF RECHTS an das vord- und rückw. Oberteils (über den Trägern), wobei die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie Halsausschnitt, Armausschnitt und Seitenkanten. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken; schneiden Sie die Kurven ein.

6. STEPPEN Sie den Besatz UNTER. Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln Sie ihn und bügeln Sie die Träger heraus. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

7. Bügeln Sie unter 6 mm an den hinteren Kanten der Abschnitte der Rockrückenteile (4). Nähen Sie das Rockvorderteil (3) an den Seitenkanten an das Rockrückenteil. **REIHEN** Sie die obere Kante zwischen den hinteren Kerben **EIN**.

8. Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche (5). Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

9. Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Nähte. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.

10. Stecken Sie die Tasche auf der AUSSENSEITE entlang der Taschenlinie auf die Vorderseite, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Tasche dicht an den Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG**.

11. RECHTS AUF RECHTS die untere Kante des Oberteils an die obere Kante des Rocks stecken, wobei die Kerben übereinstimmen, dabei die Seitennähte an den kleinen Punkten platzieren und die Kräuselstiche nach oben ziehen, damit sie passen. Heften. Drehen Sie die oberen Hinterkanten des Rocks entlang der Falzlinie (über dem Oberteil) nach AUSSEN. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Rock hin.

12. Drehen Sie die hintere Ecke nach außen, bügeln Sie das Oberteil nach außen; bügeln Sie die Naht zum Rock hin. Bügeln Sie die verbleibende Hinterkante des Rocks entlang der Falzlinie nach **INNEN**.

SAUM A

13. Wenden Sie die untere Kante des Rocksaums entlang der Falzlinie nach AUSSEN. Nähen Sie entlang der Saummarkierung über den Besatz.

14. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie ihn und drücken Sie den Saum entlang der Markierung hoch. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante der Schürze. **STEPPEN** Sie die innere gebügelte Kante des Rockbesatzes bis auf 13 cm an den Saum **KNAPPKANTIG**.

RÜSCHE B

15. Nähen Sie vier Rüsche (7) an den Enden zusammen. Bilden Sie einen **SCHMALEN SAUM** an Seiten- und Unterkanten. **REIHEN** Sie die Oberkante zwischen den Seitenkanten des Saums **EIN**.

16. Stecken Sie die Rüsche RECHTS AUF RECHTS an der unteren Kante des Rocks zwischen den gegenüberliegenden Falzlinien fest, wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen, und ziehen Sie die Kräuselstiche nach oben, damit sie passen. Heften. Wenden Sie die untere Kante des Rockbesatzes entlang der Falzlinie nach AUSSEN (über die Rüsche). Nähen Sie quer zum Besatz und zur Rüsche.

17. Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln Sie ihn und bügeln Sie die Rüsche heraus. Bügeln Sie die Naht zum Rock hin. **STEPPEN** Sie den Rest der inneren gebügelten Kante des Rockbesatzes **KNAPPKANTIG**.

BEUTEL C

1. Tragen Sie die **EINLAGE** auf jedem Vorder- und Rückenteil (8) auf. Beginnen Sie mit der obigen Anleitung „**STICKEREIMOTIV**“.

2. Um zwei Träger zu erhalten, falten Sie den Träger (9) der Länge nach in der Mitte LINKS AUF LINKS. Bügeln und eine Falte eindrücken. Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie. Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.

3. Auf der AUSSENSEITE die Enden des Trägers an jedem Vorder- und Rückenteil feststecken, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen; heften.

4. Nähen Sie an den Seitennähten das Vorderteil an das Rückenteil. Nähen Sie die unteren Kanten zusammen.

5. Um die Abnäher zu nähen, bringen Sie die unterbrochenen Linien vorsichtig an den kleinen Punkten zusammen RECHTS AUF RECHTS. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie die die Abnähernaht von Außenkante zu Außenkante. Bügeln Sie die Naht zur Seite.

6. Stecken Sie die Innentasche (11) RECHTS AUF RECHTS auf ein Vorder- und Rückenteil des Futters (10), wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie eine 1.3 cm lange Naht ein. Dies wird das innere untere Rückenteil sein.

7. Stecken Sie die verbleibende Innentasche RECHTS AUF RECHTS auf die RECHTE Seite eines Vorder- und Rückseitenbesatzteils (12), wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie eine 1.3 cm lange Naht ein. Dieses Taschenteil wird das INNERE obere Rückenteil sein.

8. Bügeln Sie die Taschen nach außen. Stecken Sie die Tasche und den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf die Tasche und das Futter, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie eine 1.5 cm lange Naht von den Seitenkanten bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt ab, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Seiten- und Unterkanten der Tasche zusammen.

9. Bügeln Sie auf der INNENSEITE die Naht und die Tasche zum Futter hin, bügeln Sie die Seite nach außen.

10. Nähen Sie den restlichen Teil des Besatzes an den restlichen Teil des Futters. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin. Stecken Sie die Teile des Besatzes und des Futters an den Seiten- und Unterkanten zusammen RECHTS AUF RECHTS, wobei die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie dabei an einer Seitenkante eine Öffnung zum Wenden.

11. Nähen Sie die Abnähte im Futter auf die gleiche Weise wie die Tasche. Bügeln Sie die Naht zum Boden hin.

12. Stecken Sie den Besatz/das Futter an den Beutel entlang der oberen Kante mit Stecknadeln RECHTS AUF RECHTS, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.

13. Schlagen Sie das Futter um; bügeln. **SÄUMEN** Sie die Öffnung im Futter geschlossen. Wenden Sie den Beutel auf die RECHTE Seite nach außen; bügeln Sie.