


11 PIÈCES DE PATRON

- 1 CHAPEAU - A, B
- 2 BANDE - A, B
- 3 APPLIQUÉS ET COULANTS - B
- 4 ATTACHES - B
- 5 CHAPEAU - C
- 6 OREILLE - C
- 7 BANDE - C
- 8 PARTIE SUPÉRIEURE- D
- 9 FOND - D
- 10 BANDE - D
- 11 CHAUFFE-BRAS – E

CHAPEAUX ET CHAUFFE-BRAS EN TRICOT DISPONIBLES EN P, M, G

TOUS LES MODÈLES COUPÉS UNIQUEMENT EN TRICOTS EXTENSIBLES

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	--------------------------

Les termes de couture imprimés en CARACTÈRES GRAS ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

SOUTENIR/FRONCER – reportez-vous à la vidéo Froncer : “coudre deux rangées de fronces”.

PIQÛRE DE SOUTIEN – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien".

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

POUR DES TRICOTS

- Utilisez une aiguille à pointe bille ou stretch.
- Diminuez la pression du pied-de-biche pour les tricots plus épais pour chandail ; augmentez-la pour les tricots pour lingerie.

- Les tricots extensibles ont besoin de coutures assez souples pour “tomber” avec le tissu. Vous pouvez les coudre au point droit (en étirant légèrement le tissu au fur et à mesure que vous piquez), au point zigzag étroit ou au point machine extensible, ou à la surjeteuse.

- Quelques tricots ont besoin de très peu de repassage ou même il ne faut pas les presser au fur et à mesure. Utilisez le réglage de température convenable. Pressez légèrement ou utilisez de la vapeur.

- Utilisez une aiguille double à machine à coudre pour un ourlet piqué double.

CHAPEAU A, B

CHAPEAU

1. **FRONCEZ** le bord supérieur du Chapeau (1) entre les petits pois.
2. Tirez sur le fil de fronces jusqu'à mesurer 12.5 cm. Consolidez le fil.
3. Endroit contre endroit, épinglez le chapeau, en faisant coïncider les encoches doubles, les petits et les grands pois. Piquez la couture du milieu du dos au-dessus du grand pois.
4. Piquez le chapeau par-dessus les points de fronce sur le bord supérieur.
5. Retournez le chapeau à l'endroit.
6. Relevez au fer un ourlet de 1.5 cm sur les bords de l'ouverture du dos au-dessous du grand pois. Pour former un ourlet étroit, repliez le bord non fini pour rejoindre le pli ; pressez. Piquez l'ourlet en place, en piquant à angle droit au-dessus du grand pois.

BANDE

7. Endroit contre endroit, pliez la Bande (2) en deux dans le sens de la longueur, en faisant coïncider les milieux du devant et les pois. Piquez les extrémités courtes ; égalisez les coutures.
8. Retournez à l'endroit. Bâissez ensemble les bords non finis.
9. Sur l'endroit, épinglez la bande sur le bord inférieur du chapeau, en faisant coïncider les pois et les milieux du devant. Bâissez.

MODÈLE A

10. Piquez la bande sur la ligne de couture, puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez près de la seconde piqûre.

11. Pressez les coutures vers le chapeau, en pressant la bande vers le bas.

ATTACHES B

12. Endroit contre endroit, pliez les Attaches (4) en deux dans le sens de la longueur, en faisant coïncider les pois. Piquez le long bord en couture de 1 cm.

13. Retournez à l'endroit, en faisant coïncider les petits pois. Bâissez l'extrémité avec pois.

14. Sur l'endroit, épinglez les attaches sur le chapeau (par-dessus la bande), en faisant coïncider les petits et les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.

15. Piquez sur la ligne de couture, puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez près de la seconde piqûre.

16. Pressez les coutures vers le chapeau, en pressant la bande et les attaches vers le bas.

FINITION B

17. Pour franger, piquez le bord inférieur de chaque pièce de l'attache le long de la ligne de piqûre.

18. Faites une entaille sur chaque frange le long de la ligne de coupe, à travers toute l'épaisseur, du bord inférieur jusqu'à 6 mm au-dessous de la ligne de piqûre.

19. Lâchement, roulez la frange d'un long bord jusqu'à l'autre long bord le long de la ligne de piqûre ; épinglez.

20. Pour les coulants, découpez les pièces de la bande longue des Appliqués et coulants (3) les long des lignes continues. (Réservez la pièces des appliqués.)

21. Enveloppez le centre du coulant autour de la frange, en couvrant la ligne de piqûre. Formez un coulant, en laissant les extrémités accrochant libres par-dessus la frange, comme illustré.

22. A. Posez le voile thermocollant sur papier sur l'ENVERS des appliqués de cercle en tissu, en suivant la notice d'utilisation.

23. Coupez le bloc de papier de l'appliqué le long des lignes extérieures continues du cercle. Épinglez le patron sur l'ENDROIT du tissu préparé. Découpez chaque appliqué de cercle.

24. Sur l'endroit, épinglez les appliqués de cercle sur le chapeau comme vous le désirez. Assurez-vous de dégager toutes les valeurs de couture et les ourlets. On peut utiliser un bâton de colle pour maintenir temporairement les appliqués en place avant de les piquer. Faites adhérer les appliqués en place, en suivant la notice d'utilisation. Piquez près des bords extérieurs des appliqués.

CHAPEAU C

OREILLES ET CHAPEAU

1. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS de deux pièces de l'Oreille (6), en suivant la notice d'utilisation. (Les pièces non entoillées de l'oreille seront utilisées pour la parementure.)

2. Endroit contre endroit, épinglez la Parementure d'oreille (6) sur l'oreille, en faisant coïncider les pois. Piquez, en laissant l'extrémité courte libre ; égalisez la couture.

3. Retournez à l'endroit. Bâissez ensemble les bords non finis.

4. Sur l'endroit, épinglez les oreilles sur le Chapeau (5), en faisant coïncider les pois et ayant les bords non finis au même niveau ; bâissez.

5. Pour faire les pinces du côté (avec oreilles), pliez le chapeau, endroit contre endroit, en faisant coïncider les lignes pointillées et les petits pois. Piquez le long des lignes pointillées jusqu'au petit pois inférieur. Coupez la couture de la pince à 1 cm de la piqûre. Ouvrez la couture de la pince au fer.

6. Épinglez la couture du milieu du dos et du milieu du devant dans le chapeau, endroit contre endroit, en faisant coïncider les pois et les coutures. Piquez la couture du milieu du dos jusqu'au petit pois inférieur au niveau du milieu du devant. Coupez la couture à 1 cm de la piqûre. Ouvrez la couture au fer.

BANDE

7. Piquez la couture du milieu du dos de la Bande (7).

8. Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, en faisant coïncider les milieux. Bâissez ensemble les bords non finis.

9. Épinglez la bande sur l'envers du chapeau sur le bord inférieur, en faisant coïncider les encoches et les milieux. Piquez ; égalisez les coutures.

10. Retournez la bande à l'endroit sur la couture et bâissez sur le chapeau au niveau de la couture du milieu du dos.

CHAPEAU D

FOND

1. Piquez la couture du milieu du dos du Fond (9) ; ouvrez la couture au fer.

2. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du fond.

3. Endroit contre endroit, épinglez la Partie supérieure (8) sur le fond, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les pois, en crantant le fond si nécessaire. Piquez le bord extérieur ; égalisez la couture. Pressez la couture vers la partie supérieure.

4. Retournez à l'endroit ; pressez. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord inférieur du fond.

BANDE

5. Piquez la couture du milieu du dos de la Bande (10).

6. Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, en faisant coïncider les milieux. Bâissez ensemble les bords non finis.

7. Endroit contre endroit, épinglez la bande sur le fond, en faisant coïncider les encoches et les milieux, en crantant le fond si nécessaire. Piquez ; égalisez les coutures.

8. Pressez la couture vers le fond, en retournant la bande à l'endroit. **FACULTATIF** : posez les breloques achetées assorties sur la bande comme vous le désirez, en suivant la notice d'utilisation.

CHAUFFE-BRAS E

1. Endroit contre endroit, épinglez les Chauffe-bras (11) en deux dans le sens de la longueur, en faisant coïncider les encoches et les pois. Piquez le bord à encoche, en laissant libre entre les pois.

2. Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de l'ouverture entre les pois. Pour former un ourlet étroit, repliez le bord non fini pour rejoindre le pli ; pressez.

3. Piquez l'ourlet près du bord intérieur pressé, en piquant à angle droit au-dessus et au-dessous des pois.

4. Relevez un ourlet de 1.5 cm au fer sur les bords supérieur et inférieur du chauffe-bras. Pour former un ourlet étroit, repliez le bord non fini pour rejoindre le pli ; pressez. Piquez l'ourlet en place.

Simplicity® S9871

2 / 2

GERMAN

11 TEILE

- 1 MÜTZE - A,B
- 2 BAND - A,B
- 3 APPLIKATIONEN UND KNOTEN - B
- 4 BINDEBÄNDER- B
- 5 MÜTZE C
- 6 OHR - C
- 7 BAND- C
- 8 TOP - D
- 9 KRONE- D
- 10 BAND- D
- 11 ARMWÄRMER - E

STRICKMÜTZEN UND ARMWÄRMER ERHÄLTICH IN S,M,L
ALLE MODELLE NUR AUS STRETCH-STRICK GESCHNITTEN

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER
SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN
US GRÖÖENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH

Nähanleitung



Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe KräuselN: „Zweireihige KräuselN nähen“ Video.

FESTSTEPHEN - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man einen Steppstich macht“.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

FÜR STRICKWAREN

- Verwenden Sie eine Kugelspitze oder eine Stretchnadel.

- Verringern Sie den Druck auf den Nähfuß für schwere Pullover; erhöhen Sie den Druck für Wäschestücke.

- Dehnbare Strickwaren brauchen Nähte, die so geschmeidig sind, dass sie mit dem Stoff „nachgeben“. Sie können sie mit Geradstichen (die den Stoff beim Nähen leicht dehnen), schmalen Zickzackstichen oder einem der in vielen herkömmlichen Maschinen eingebauten Stretchstiche oder mit Ihrem Serger nähen.

- Manche Strickwaren müssen beim Nähen nur wenig oder gar nicht gebügelt werden. Verwenden Sie die entsprechende Temperatureinstellung. Bügeln Sie nur leicht oder verwenden Sie Dampf.

- Verwenden Sie für einen doppelt genähten Saum eine Zwillingsnadel der Nähmaschine.

MÜTZE A, B

MÜTZE

- 1. REIHEN** Sie die obere Kante der Mütze (1) zwischen den kleinen Punkten **EIN**.

- 2.** Ziehen Sie die KräuselN bis auf 12.5 cm hoch. Befestigen Sie die Fäden.

- 3.** Stecken Sie die Mütze rechts auf rechts, wobei die Doppelkerben, kleinen und großen Punkten übereinstimmen. Nähen Sie die hintere Mittelnah oberhalb des großen Punktes.

- 4.** Nähen Sie die Mütze über die Kräuselstiche an der oberen Kante.

- 5.** Drehen Sie die Mütze auf die rechte Seite nach außen.

- 6.** Bügeln Sie den 1.5 cm breiten Saum an den hinteren Öffnungskanten unterhalb des großen Punkts nach oben. Um einen schmalen Saum zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte; bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest, wobei Sie die Naht über dem großen Punkt quadratisch abschließen.

BAND

- 7.** Legen Sie das Band (2) rechts auf rechts, falten Sie es der Länge nach zur Hälfte, wobei die vorderen Mitten und die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die kurzen Enden; beschneiden Sie die Nähte.

- 8.** Wenden Sie die rechte Seite nach außen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

- 9.** Stecken Sie das Band an der Außenseite an die untere Kante der Mütze, wobei die Punkte und die Vorderteile übereinstimmen. Heften.

MODELL A

- 10.**Nähen Sie das Band entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

- 11.**Bügeln Sie die Nähte zur Mütze und drücken Sie das Band nach unten.

BINDEBÄNDER- B

- 12.**Rechts auf rechts die Bindebänder (4) der Länge nach in der Mitte falten, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die lange Kante mit einer 1 cm langen Naht.

- 13.**Drehen Sie die rechte Seite nach außen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften Sie das Ende mit Punkten.

- 14.**Auf der Außenseite die Bindebänder an der Mütze feststecken (über dem Band), wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Heften.

- 15.**Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

- 16.**Bügeln Sie die Nähte zur Mütze und drücken Sie das Band und Bindebänder nach unten.

ABSCHLUSS B

- 17.**Für die Fransen die untere Kante jedes Bindebandteils entlang der Nahtlinie nähen.

- 18.**Schlitzten Sie jedes Fransenteil entlang der Schlitzlinie durch alle Lagen ein, von der Unterkante bis 6 mm unterhalb der Nahtlinie.

- 19.**Fransen locker von einer Längskante zur anderen Längskante entlang der Nahtlinie aufrollen; feststecken.

- 20.**Für die Knoten schneiden Sie lange Streifenabschnitte von den Applikationen und Knoten (3) entlang der langen durchgezogenen Linien ab. (Bewahren Sie den Abschnitt für die Applikationen auf.)

- 21.**Wickeln Sie die Mitte des Knotens um die Fransen und bedecken Sie dabei die Nahtlinie. Knüpfen Sie einen Knoten und lassen Sie die Enden wie gezeigt frei über den Fransen hängen.

- 22.**A. Bringen Sie auf der LINKEN Seite des Stoffes der Punktapplikationen ein mit Papier unterlegtes schmelzbares Vlies an und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.

- 23.**Schneiden Sie den Applikationsstoffblock entlang der äußeren durchgezogenen Punktlinien aus. Stecken Sie das Muster auf die RECHTE Seite des vorbereiteten Stoffes. Schneiden Sie jede Punktapplikation aus.

- 24.**Stecken Sie die Punktapplikationen auf der Außenseite wie gewünscht an die Mütze. Achten Sie darauf, dass alle Nahtzugaben und Säume frei bleiben. Sie können einen Klebestift verwenden, um die Applikation vor dem Nähen vorübergehend zu fixieren. Befestigen Sie die Applikationen gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nähen Sie dicht an den Außenkanten der Applikationen.

MÜTZE C

OHREN UND MÜTZE

- 1.** Bringen Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite der beiden Ohrteile (6) an. (Die nicht versehenen Ohrteile werden als Besatz verwendet.)

- 2.** Stecken Sie den Ohrbesatz (6) rechts auf rechts an das Ohr, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie; lassen Sie dabei das kurze Ende frei; schneiden Sie die Naht zurück.

- 3.** Wenden Sie die rechte Seite nach außen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

- 4.** Auf der Außenseite die Ohren an der Mütze (5) feststecken, wobei die Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; heften.

- 5.** Für die seitlichen Abnäher (mit Ohren) die Mütze rechts auf rechts falten, wobei die gestrichelten Linien und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linien bis zum unteren kleinen Punkt. Beschneiden Sie die Abnähernaht auf 1 cm von der Naht. Bügeln Sie eine Abnähernaht auf.

- 6.** Stecken Sie die hintere Mittelnah und die vordere Mitte rechts auf rechts in die Mütze, wobei die Punkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die hintere Mittelnah an den unteren kleinen Punkt in der vorderen Mitte. Beschneiden Sie die Naht auf 1 cm von der Naht. Bügeln Sie die Naht auf.

BAND

- 7.** Nähen Sie die hintere Mittelnah des Bandes (7).

- 8.** Falten Sie das Band der Länge nach links auf links, wobei die Mitten übereinstimmen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

- 9.** Stecken Sie das Band an der linken Seite der Mütze an der unteren Kante fest, wobei die Kerben und die Mittelpunkte übereinstimmen. Nähen Sie; beschneiden Sie die Nähte.

- 10.**Wenden Sie das Band an der Naht nach außen und heften Sie in der hinteren Mittelnah an die Mütze.

MÜTZE D

KRONE

- 1.** Nähen Sie die hintere Mittelnah der Krone (9); bügeln Sie die Naht auf.

- 2. STEPPEN** Sie die Oberkante der Krone **FEST**.

- 3.** Stecken Sie das Top (8) rechts auf rechts an die Krone, wobei Kerben, Mitten und Punkte übereinstimmen, und schneiden Sie die Krone gegebenenfalls ein. Nähen Sie die Außenkante; beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Top hin.

- 4.** Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. **STEPHEN** Sie die Unterkante der Krone **FEST**.

BAND

- 5.** Nähen Sie die hintere Mittelnah des Bandes (10).

- 6.** Falten Sie das Band der Länge nach links auf links, wobei die Mitten übereinstimmen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

- 7.** Stecken Sie das Band rechts auf rechts an die Krone, wobei Kerben und Mitten übereinstimmen, und schneiden Sie die Krone gegebenenfalls ein. Nähen Sie; beschneiden Sie die Nähte.

- 8.** Bügeln Sie die Naht zur Krone hin und drücken Sie das Band nach außen. **OPTIONAL:** Bringen Sie nach Wunsch gekaufte, sortierte Anhänger gemäß den Anweisungen des Herstellers am Band an.

ARMWÄRMER E

- 1.** Stecken Sie die Armwärmer (11) rechts auf rechts der Länge nach in der Mitte fest, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die eingekerbte Kante ab, lassen Sie dabei zwischen den Punkten frei.

- 2.** Bügeln Sie an den Öffnungskanten zwischen den Punkten 1.5 cm unter. Um einen schmalen Saum zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte; bügeln Sie.

- 3.** Nähen Sie den Saum dicht an der inneren gebügelten Kante ab, wobei Sie die Nähte über und unter den Punkten quadratisch abschließen.

- 4.** Bügeln Sie einen 1.5 cm breiten Saum an der oberen und unteren Kante des Armwärmers hoch. Um einen schmalen Saum zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte; bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.