

14 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A
 2 CÔTÉ DEVANT - A
 3B SOUTIEN-GORGE - A (BONNET B – JEUNES FEMMES)
 3C SOUTIEN-GORGE - A (BONNET C)
 3D SOUTIEN-GORGE - A (BONNET D)
 3DD SOUTIEN-GORGE - A (BONNET DD - FEMMES)
 4B SOUTIEN-GORGE (CÔTÉ) - A (BONNET B – JEUNES FEMMES)
 4C SOUTIEN-GORGE (CÔTÉ) - A (BONNET C)
 4D SOUTIEN-GORGE (CÔTÉ) - A (BONNET D)
 4DD SOUTIEN-GORGE (CÔTÉ) - A (BONNET DD - FEMMES)
 5B BANDE DE SOUTIEN-GORGE - A (BONNET B – JEUNES FEMMES)
 5C BANDE DE SOUTIEN-GORGE - A (BONNET C)
 5D BANDE DE SOUTIEN-GORGE - A (BONNET D)
 5DD BANDE DE SOUTIEN-GORGE - A (BONNET DD - FEMMES)
 6 DOS - A
 7 CÔTÉ DOS - A
 8 BRETELLE - A
 9 DEVANT - B, C
 10 CÔTÉ DEVANT - B, C
 11 DOS - B, C
 12 CÔTÉ DOS - B, C
 13 CEINTURE DEVANT - B, C
 14 CEINTURE DOS - B, C

L'AJUSTAGE QUI FAIT LA MODE...COMMENT DÉTERMINER VOTRE TAILLE DE BONNET

Deux personnes n'ont pas exactement la même silhouette même si elles utilisent la même taille. Si votre taille de bonnet est B, C, D ou DD, vous pouvez maintenant personnaliser l'ajustage de votre vêtement sans faire des ajustements qui vous feront perdre du temps. Simplicity a fait cela pour vous en incluant les pièces de patron séparées. Choisissez le patron du devant pour votre taille de bonnet en particulier.

Pour vérifier votre taille de bonnet, mesurez votre tour de poitrine (A) et de poitrine haute (B) et notez-les.

PATRONS DE TAILLE POUR JEUNES FEMMES :

Si votre poitrine est de 2.5 cm à 5 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet B.

Si votre poitrine est de 5 cm à 7.5 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet C.

Si votre poitrine est de 7.5 cm à 10 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet D.

PATRONS DE TAILLE POUR FEMMES :

Si votre poitrine est de 5 cm à 7.5 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet C.

Si votre poitrine est de 7.5 cm à 10 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet D.

Si votre poitrine est de 10 cm à 12.5 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet DD.

BONNET B POUR JEUNES FEMMES :

Utilisez le patron du soutien-gorge 3B, le patron du côté de soutien-gorge 4B, et le patron de la bande de soutien-gorge 5B.

BONNET C POUR JEUNES FEMMES ET FEMMES :

Utilisez le patron du soutien-gorge 3C, le patron du côté de soutien-gorge 4C, et le patron de la bande de soutien-gorge 5C.

BONNET D POUR JEUNES FEMMES ET FEMMES :

Utilisez le patron du soutien-gorge 3D, le patron du côté de soutien-gorge 4D, et le patron de la bande de soutien-gorge 5D.


BONNET DD POUR FEMMES :

Utilisez le patron du soutien-gorge 3DD, le patron du côté de soutien-gorge 4DD, et le patron de la bande de soutien-gorge 5DD.

POUR TOUS LES MODÈLES :

Utilisez le patron du devant 1, le patron du côté devant 2, le patron du dos 6, le patron du côté dos 7 et le patron de la bretelle 8.

Plans de Coupe



LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
 SEL. (S)= LIS.
 FOLD= PLIURE

Instructions de Couture

CODE

ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE / CÔTÉ DROIT	DOUBLURE / L'ENVERS DU TISSU
---------	--------	-----------	-----------------------	------------------------------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** dans les Instructions de couture, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD – Sur l'ENDROIT, piquez près du bord fini ou de la couture, en ajustant la longueur du point et/ou la tension si nécessaire ; essayez d'abord.

PIQÛRE DE SOUTIEN – Piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

SOUS-PIQUER – Pressez la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.

SURPIQUER- Sur l'ENDROIT, piquez à 6 mm du bord fini ou de la couture comme indiqué dans les instructions de couture, sauf indiqué contrairement. Ajuster la longueur du point et/ou la tension si nécessaire ; essayez d'abord.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

HAUT A

1. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des pièces du devant (1), du côté devant (2), du soutien-gorge (3B, 3C, 3D ou 3DD), du côté devant (4B, 4C, 4D ou 4DD), de la bande de soutien-gorge (5B, 5C, 5D, ou 5DD), du dos (6), du côté dos (7) et de la bretelle (8).

2. Piquez la couture du milieu du devant des pièces du devant, en faisant coïncider les encoches doubles ; ouvrez la couture au fer. Piquez les pièces du côté du devant sur le devant, en faisant coïncider les encoches simples ; pressez la couture vers le milieu.

3. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords intérieurs arrondis, comme illustré. **SURPIQUEZ** les coutures intérieures des pièces du devant et sur chaque côté de la couture du milieu du devant, comme illustré.

4. Piquez le soutien-gorge sur le côté du soutien-gorge, en faisant coïncider les encoches simples. Pressez la couture vers les encoches doubles. **SURPIQUEZ** la couture intérieure du soutien-gorge.

5. Rentrez au fer la valeur de couture de 1.5 cm sur le bord sans encoche de la bande de soutien-gorge ; coupez à 1 cm. **ASTUCE** – en utilisant une règle transparente et un feutre ou crayon pour tissu qui part au lavage, marquez la ligne de couture sur le bord sans encoche ; rentrez au fer le long de la marque et égalisez.

6. Ayant les ENDROITS vers le haut, vers vous, épinglez la bande par-dessus le soutien-gorge, en faisant coïncider les encoches et ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez ensemble les bords non finis. **PIQUEZ LE BORD** près du bord inférieur de la bande.

7. Épinglez le soutien-gorge sur le devant, en faisant coïncider les coutures et les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau, en faisant des crans superficiels si nécessaire. Piquez. Pour faire la coulisse pour l'armature, bâissez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture, en bâissant à travers toute l'épaisseur. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le long du fauil ; enlevez le bâti.

8. Piquez le côté dos sur le dos, en faisant coïncider les encoches doubles ; pressez les valeurs de couture vers le milieu. Piquez le dos et le devant sur la couture du côté DROIT ; ouvrez la couture au fer.

9. Pliez la bretelle en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les longs bords ensemble en couture de 1cm, en laissant les extrémités ouvertes.

10. Retournez la bretelle à l'ENDROIT ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.

11. SURPIQUEZ les coutures intérieures du dos. Sur l'ENDROIT, bâissez les bretelles sur le bord supérieur du devant et dos à un peu moins de 1.5 cm des bords non finis, en faisant coïncider les petits et les grands pois.

NOTE : Les armatures généralement ont des bouts sur le devant et le côté. S'il n'est pas marqué sur l'armature, placez le fil de fer sous votre poitrine ou comparez avec un soutien-gorge à armature pour déterminer les bouts du devant et du côté.

12. Enfillez l'armature dans la coulisse. Piquez à un peu moins de 1.5 cm des bords non finis, en enfermant le fil de fer.

13. Faire les coutures des pièces de la doublure du haut et pressez dans le même sens que pour le haut, en omettant la surpiqûre et la piqûre de la coulisse autour du soutien-gorge. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure sur le haut le long des bords supérieurs (par-dessus les bretelles), en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez ensemble les bords supérieurs, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur le milieu du devant. Égalisez la couture ; crantez les courbes. **SOUS-PIQUEZ** le bord supérieur.

14. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure sur le haut le long des bords inférieurs, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez ensemble les bords inférieurs.

15. SOUS-PIQUEZ le bord inférieur de la doublure aussi loin que possible. Retournez le haut à l'ENDROIT ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.

NOTE : Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, prolongez l'excès de longueur au-delà du bord fini. Retournez l'extrémité supérieure de la fermeture par-dessus la valeur de couture ; coupez à 1 cm, et continuez avec les instructions ci-dessous. Si vous désirez, vous pouvez acheter en ligne une fermeture à glissière personnalisée.

16. Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de la couture du côté GAUCHE. Épinglez la fermeture fermée sous les bords pressés, en plaçant l'arrêt de fermeture inférieur sur le bord inférieur fini et l'arrêt supérieur sur le bord supérieur fini, ayant les bords pressés rejoints au niveau du milieu de la fermeture. Retournez l'extrémité supérieure du ruban de la fermeture par-dessus la valeur de couture. Bâissez à la main en place. En utilisant un pied à fermeture réglable, sur l'ENDROIT, piquez à 6 mm des bords pressés, en prenant le ruban de la fermeture. Enlevez le bâti.

- 17.** Sur l'ENVERS, fixez de façon invisible la doublure sur le haut le long de la couture inférieure de la poitrine, en vous assurant d'aligner les coutures.

JUPE B, C

NOTE : *Les croquis montrent le modèle B sauf indiqué différemment.*

- Piquez les pièces du côté devant (10) sur le devant (9), en faisant coïncider les encoches simples. Pressez la couture vers le devant. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur.
- Piquez le dos (11) et le côté dos (12), en faisant coïncider les encoches doubles. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur.
- Piquez le dos et le devant sur la couture du côté DROIT.
- Posez l'entoilage thermocollant sur les pièces de la ceinture devant (13) et de la ceinture dos (14). Piquez la couture du côté DROIT des pièces de la ceinture, en faisant coïncider les encoches.
- Épinglez la ceinture sur le bord supérieur de la jupe, en faisant coïncider les milieux et les coutures du côté DROIT, en crantant la jupe vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Égalisez la couture ; crantez les courbes. Pressez la couture vers la ceinture. Les pièces restantes de la ceinture seront utilisées pour les parementures de ceinture.

NOTE : *Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible. Avant de commencer, assurez-vous d'aligner l'aiguille avec le centre du pied de fermeture invisible, sinon l'aiguille peut se casser. Si les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et si elles sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.*

- Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS, en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température). Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture (dos gauche). Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

- Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture (devant gauche). Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur de la jupe soient au même niveau. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

- Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante GAUCHE ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

- Piquez la couture du côté DROIT des pièces de la parementure de ceinture, en faisant coïncider les encoches. Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord inférieur à encoche de la ceinture.

- Dépliez les bords de l'ouverture GAUCHE de la jupe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur la jupe en faisant coïncider les milieux et les coutures du côté. Piquez le bord supérieur. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

- Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu du dos.

- SOUS-PIQUEZ** la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure et les bords GAUCHE vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure à 1.3 cm par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. (Le bord fini de la parementure s'étend au-dessous de la couture). Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture entre la fermeture à glissière, en prenant le bord fini de la parementure sur l'ENVERS. **ASTUCE** - pour intégrer les points dans le sillon de la couture, essayez en utilisant un pied à fermeture, en étendant aux doigts la jupe et la bande à l'opposé de la couture.

- Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la jupe. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini de sorte qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

14 TEILE

1 VORDERTEIL - A

2 SEITL. VORDERTEIL - A

3B BH - A (B KÖRBCHEN - MISS)

3C BH - A (C KÖRBCHEN)

3D BH - A (D KÖRBCHEN)

3DD BH - A (DD KÖRBCHEN- FRAUEN)

4B BH (SEITE) - A (B KÖRBCHEN - MISS)

4C BH (SEITE) - A (C KÖRBCHEN)

4D BH (SEITE) - A (D KÖRBCHEN)

4DD BH (SEITE) - A (DD KÖRBCHEN - FRAUEN)

5B BH BAND - A (B KÖRBCHEN - MISS)

5C BH BAND - A (C KÖRBCHEN)

5D BH BAND - A (D KÖRBCHEN)

5DD BH BAND - A (DD KÖRBCHEN - FRAUEN)

6 RÜCKENTEIL - A

7 SEITL. RÜCKENTEIL - A

8 SCHULTERTRÄGER - A

9 VORDERTEIL - B,C

10 SEITL. VORDERTEIL - B,C

11 RÜCKENTEIL - B,C

12 SEITL. RÜCKENTEIL - B,C

13 VORD. BUND - B,C

14 RÜCKW. BUND - B,C

DIE PASSFORM, DIE DIE MODE MACHT...WIE SIE IHRE KÖRBCHENGROSSE BESTIMMEN

Keine zwei Menschen haben genau die gleiche Form, auch wenn sie die gleiche Größe tragen. Wenn Sie eine Körbchengröße B, C, D oder DD haben, können Sie jetzt die Passform Ihres Kleidungsstücks anpassen, ohne zeitraubende Anpassungen vornehmen zu müssen. Simplicity hat dies für Sie getan, indem es separate Schnittmusterteile für das Vorderteil beigefügt hat. Wählen Sie das vordere Schnittmusterteil für Ihre Cup-Größe.

Um Ihre Körbchengröße zu ermitteln, messen Sie Ihre Oberweite (A) und Ihre hohe Oberweite (B) und notieren Sie sie.

BEI SCHNITTMUSTERN FÜR MISSES:

Wenn Ihre Oberweite um 2.5 bis 5 cm größer als Ihre hohe Oberweite ist, haben Sie Körbchengröße B.

Wenn Ihre Oberweite zwischen 5 cm und 7.5 cm größer als Ihre hohe Oberweite ist, haben Sie Körbchengröße C.

Wenn Ihre Oberweite zwischen 7.5 und 10 cm größer als Ihre hohe Oberweite ist, haben Sie Körbchengröße D.

BEI SCHNITTMUSTERN FÜR FRAUEN:

Wenn Ihre Oberweite zwischen 5 cm und 7.5 cm größer als Ihre hohe Oberweite ist, haben Sie Körbchengröße C.

Wenn Ihre Oberweite zwischen 7.5 und 10 cm größer als Ihre hohe Oberweite ist, haben Sie Körbchengröße D.

Wenn Ihre Oberweite zwischen 10 cm und 12.5 cm größer als Ihre hohe Oberweite ist, haben Sie Körbchengröße DD.

FÜR MISSES MIT KÖRBCHENGROSSE B:

Verwenden Sie BH-Muster 3B, BH-Seitenmuster 4B und BH-Bandmuster 5B.

FÜR MISSES UND FRAUEN MIT KÖRBCHENGROSSE C:

Verwenden Sie das BH-Muster 3C, das BH-Seitenmuster 4C und das BH-Bandmuster 5C.

FÜR MISSES UND FRAUEN MIT KÖRBCHENGROSSE D:

Verwenden Sie das BH-Muster 3D, das BH-Seitenmuster 4D und das BH-Bandmuster 5D.

FÜR FRAUEN MIT KÖRBCHENGROSSE DD:

Verwenden Sie das BH-Muster 3DD, das BH-Seitenmuster 4DD und das BH-Bandmuster 5DD.

FÜR ALLE MODELLE:

Verwenden Sie das Vorderteil-Muster 1, das seitliche Vorderteil-Muster 2, das Rückenteil-Muster 6, das seitliche Rückenteil-Muster 7 und das Schulterträger-Muster 8.

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH

Nähanleitung



Die in den Nähanleitungen **FETT** gedruckten Nähverfahren werden im Folgenden beschrieben.

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie auf der AUSSENSEITE dicht an der fertigen Kante oder Naht, passen Sie die Stichtlänge und/oder die Spannung nach Bedarf an; testen Sie zuerst.

FESTSTEPPEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt).

UNTERSTEPPEN - Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht.

Auf der AUSSENSEITE nähen Sie 6 mm von der fertigen Kante oder Naht, wie in der Nähanleitung angegeben, sofern keine anderen Anweisungen gegeben werden.

Passen Sie die Stichtlänge und/oder die Spannung nach Bedarf an; testen Sie es zuerst.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

TOP A

1. Tragen Sie aufbügelbare Einlage auf die LINKE Seite des Vorderteils (1), des seitlichen Vorderteils (2), des BHs (3B, 3C, 3D oder 3DD), des seitlichen Vorderteils (4B, 4C, 4D oder 4DD), des BH-Bandes (5B, 5C, 5D oder 5DD), des Rückenteils (6) und des seitlichen Rückenteils (7) sowie auf die Schulterträger (8) auf.

2. Nähen Sie die vordere Mittelnaht der Vorderteile, wobei die Doppelkerben übereinstimmen; bügeln Sie die Naht auf. Nähen Sie die seitlichen Vorderteile an das Vorderteil, wobei die Einzelkerben übereinstimmen; bügeln Sie die Naht zur Mitte.

3. STEPPEN Sie die geschwungenen Innenkanten wie gezeigt **FEST. STEPPEN** Sie die Innennähte der Vorderteile und auf jeder Seite der vorderen Mittelnaht wie gezeigt AB.

4. Nähen Sie den BH an die BH-Seite, so dass die Einzelkerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht in Richtung der Doppelkerben. **STEPPEN** Sie die Innennaht des BHs AB.

5. Bügeln Sie unter der Nahtzugabe von 1.5 cm an der nicht eingekerbten Kante des BH-Bandes; beschneiden Sie auf 1 cm. **TIPP** - Markieren Sie die Nahtlinie an der nicht eingekerbten Kante mit einem klaren Lineal und einem waschbaren Stoffmarkierungsstift oder Bleistift; bügeln Sie entlang der Markierung unter und beschneiden Sie.

6. Stecken Sie das Band mit der RECHTEN Seite nach oben auf den BH, so dass die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPPEN** Sie dicht an der Unterkante des Bandes **KNAPPKANTIG**.

7. Stecken Sie den BH auf das Vorderteil, wobei die Nähte und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind, und machen Sie gegebenenfalls flache Klammern. Nähen Sie. Um einen Tunnel für die Bügel zu schaffen, heften Sie 6 mm von der ersten Naht entfernt innerhalb der Nahtzugabe und heften Sie durch alle Dicken. Auf der AUSSENSEITE wie geheftet **ABSTEPPEN**; Heftung entfernen.

8. Nähen Sie das seitl. Rückenteil an das Rückenteil, wobei die Doppelkerben übereinstimmen; bügeln Sie die Nahtzugaben zur Mitte. Nähen Sie an der RECHTEN Seitennaht das Rückenteil an das Vorderteil; bügeln Sie die Naht auf.

9. Falten Sie den Schulterträger der Länge nach in der Mitte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die langen Kanten in einer 1 cm Naht zusammen, lassen Sie die Enden offen.

10. Wenden Sie den Träger RECHTS außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

11. STEPPEN Sie die Innennähte des Rückenteils AB. Auf der AUSSENSEITE heften Sie die Träger an der Oberkante des Vorder- und Rückenteils knapp 1.5 cm von den Schnittkanten entfernt, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen.

HINWEIS: Bügel haben in der Regel ein vorderes und ein seitliches Ende. Wenn dies nicht auf dem Bügel vermerkt ist, legen Sie den Draht unter Ihre Brust oder vergleichen Sie ihn mit einem Bügel-BH, um die vorderen und seitlichen Enden zu bestimmen.

12. Führen Sie den Bügel in den Tunnel ein. Nähen Sie knapp 1.5 cm von den Schnittkanten entfernt, um den Bügel zu umschließen.

13. Nähen Sie die Nähte der oberen Futterteile und bügeln Sie in der gleichen Richtung wie beim Top, lassen Sie dabei die Absteppung und die Tunnelnähte um den BH aus. Stecken Sie das Futter entlang der oberen Kanten (über den Trägern) RECHTS AUF RECHTS auf das Top, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkanten zusammen, wobei Sie die Nadel in der vorderen Mitte in den Stoff kehren. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. **STEPPEN** Sie die Oberkante **UNTER**.

14. Stecken Sie das Futter entlang der unteren Kanten RECHTS AUF RECHTS auf das Top, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die unteren Kanten zusammen.

15. STEPPEN Sie die Unterkante des Futters so weit wie möglich **UNTER**.

Wenden Sie das Top mit der RECHTEN Seite nach außen; bügeln Sie es.
Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

HINWEIS: Wenn der Reißverschluss länger ist als die Öffnung, verlängern Sie die überschüssige Länge über die fertige Kante hinaus. Wenden Sie das obere Ende des Reißverschlusses über die Nahtzugabe; schneiden Sie es auf 1 cm zu und fahren Sie mit den nachfolgenden Anweisungen fort. Falls gewünscht, können Sie einen Reißverschluss in Sondergröße online kaufen.

16. Bügeln Sie unter 1.5 cm an den LINKEN Seitennahtkanten. Stecken Sie den geschlossenen Reißverschluss unter den gebügelten Kanten fest, indem Sie den unteren Anschlag an die untere fertige Kante und den oberen Anschlag an die obere fertige Kante setzen, so dass sich die gebügelten Kanten in der Mitte des Reißverschlusses treffen.

Wenden Sie das obere Ende des Reißverschlussbandes über die Nahtzugabe. Heften Sie von Hand fest.

Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie an der Außenseite 6 mm von den gebügelten Kanten entfernt, sodass das Reißverschlussband eingefasst wird. Entfernen Sie die Heftung.

17. Heften Sie auf der INNENSEITE das Futter entlang der Unterbrustnaht unsichtbar an das Top, wobei Sie darauf achten, dass die Nähte übereinstimmen.**ROCK B,C**

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das Modell B gezeigt.

1. Nähen Sie die vorderen Seitenteile (10) an das Vorderteil (9), wobei die Einzelkerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin. **STEPPEN** Sie die Oberkante AB.**2.** Nähen Sie das Rückenteil (11) an das seitliche Rückenteil (12), wobei die Doppelkerben übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Oberkante AB.**3.** Nähen Sie an der RECHTEN Seitennaht das Rückenteil an das Vorderteil.**4.** Bringen Sie die aufbügelbare Einlage auf den vorderen Bund (13) und hinteren Bundteile (14) an. Nähen Sie die RECHTE Seitennaht der Bundteile, wobei die Kerben übereinstimmen.**5.** Stecken Sie den Bund an der Oberkante des Rocks fest, wobei die Mitten und die RECHTE Seitennähte übereinstimmen, dabei schneiden Sie den Rock zur Steppnaht ein, wo nötig. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Naht zum Bund hin. Die verbleibenden Bundteile werden als Bundbesätze verwendet..

HINWEIS: Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass Ihre Nadel mit der Mitte des unsichtbaren Reißverschlussfußes ausgerichtet ist, da Sie sonst Ihre Nadel abbrechen könnten. Wenn die Spulen LINKS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die LINKE Rille, wenn die Spulen RECHTS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die RECHTE Rille.

6. Öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie das Band auf der LINKEN Seite flach und rollen Sie die Spulen ab. Bügeln Sie die Spulen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige Bügeleiseneinstellung.) Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung (linkes Rückenteil). Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.**7.** Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf die LINKE Seite der Reißverschlussöffnung (linkes Vorderteil) auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Rocks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Nut über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.**8.** Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende LINKE Naht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.**9.** Nähen Sie die RECHTE Seitennaht der Bundbesatzteile, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der unteren eingekehrten Kante des Bunds.**10.** Öffnen Sie die LINKEN Öffnungskanten des Rocks und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Besatz auf den Rock wobei die Mitten und Seitennähte übereinstimmen. Steppen Sie die Oberkante. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.**11.** Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein.**12. STEPPEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie den Besatz und die Linken Kanten nach INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. Auf der INNENSEITE die gebügelte Kante des Besatzes 1,3 cm über der Naht feststecken, die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE platzieren. (Die fertige Besatzkante liegt unterhalb der Naht.) Nähen Sie auf der AUSSENSEITE im Nahtgraben oder in der Rille zwischen dem Reißverschluss und der fertigen Kante des Besatzes auf der INNENSEITE. **TIPP-** Um die Stiche im Graben oder in der Rille der Naht zu verbergen, versuchen Sie, einen Reißverschlussfuß zu verwenden und spreizen Sie den Rock und das Band mit den Fingern von der Naht weg.**13.** Bügeln Sie den Saum an der unteren Rockkante nach oben. Um einen schmalen Saum zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.