

## 23 PIÈCES DE PATRON

1A CORSAGE DEVANT - A, B (BONNET A/B)

1C CORSAGE DEVANT - A, B (BONNET C)

1D CORSAGE DEVANT - A, B (BONNET D)

2A CORSAGE CÔTÉ DEVANT - A, B (BONNET A/B)

2C CORSAGE CÔTÉ DEVANT - A, B (BONNET C)

2D CORSAGE CÔTÉ DEVANT - A, B (BONNET D)

3 BRETELLE - A, B

4 CORSAGE DOS - A, B

5 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS 1 - A, B

6 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS 2 - A, B

7 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS 3 - A, B

8 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS 4 - A, B

9 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS 5 - A, B

10 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS 6 - A, B

11 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS 7 - A, B

12 CORSAGE CÔTÉ DOS - A, B

13 BRETELLE - A, B

14 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA BRETELLE - A, B

15 MANCHE - A

16 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE - A

17A PAREMENTURE DEVANT - A, B (BONNET A/B)

17C PAREMENTURE DEVANT - A, B (BONNET C)

17D PAREMENTURE DEVANT - A, B (BONNET D)

18 PAREMENTURE D'EMMANCHURE DOS - A, B

19 JUPE DEVANT - A, B

20 JUPE DOS - A, B

21 POCHE - A, B

22 MANCHE - B

23 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE - B

## Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



patron côté imprimé sur le dessus



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

**IMPORTANT:** POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)  
SEL. (S)= LIS.  
FOLD= PLIURE  
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR  
DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR  
CROSSWISE FOLD= PLIURE TRANSVERSALE

## ENTOILAGE A, B

**NOTE :** Les plans de coupe montrent le bonnet D.  
**Pour le bonnet A/B :** remplacez la pièce 17D par la pièce 17A/B  
**Pour le bonnet C :** remplacez la pièce 17D par la pièce 17C

## DOUBLURE A, B

**NOTE :** Les plans de coupe montrent le bonnet D.  
**Pour le bonnet A/B :** remplacez les pièces 1D, 2D par les pièces 1A/B, 2A/B  
**Pour le bonnet C :** remplacez les pièces 1D, 2D par les pièces 1C, 2C

## ROBE A, B

**NOTE :** Les plans de coupe montrent le bonnet D.  
**Pour le bonnet A/B :** remplacez les pièces 1D, 2D, 17D par les pièces 1A/B, 2A/B, 17A/B**Pour le bonnet C :** remplacez les pièces 1D, 2D, 17D par les pièces 1C, 2C, 17C

## Instructions de Couture

CODE 

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE / CÔTÉ DROIT	DOUBLURE / L'ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	-----------------------	------------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :**SOUTENIR/FRONCER** – reportez-vous à la vidéo pour **coudre deux rangées de fronces.****FINIR** - reportez-vous à la vidéo comment faire la  **finition des valeurs de couture.****OURLET ÉTROIT** – reportez-vous à la vidéo comment **coudre des ourlets étroits.****RENFORCER** - reportez-vous à la vidéo comment **renforcer les coutures.****POINTS COULÉS** - reportez-vous à la vidéo comment **faire des points coulés.****PIQÛRE DE SOUTIEN** - reportez-vous à la vidéo comment faire une piqûre de soutien.**SOUS-PIQUER** - reportez-vous à la vidéo pour **faire une sous-piqûre.**

## TUTORIELS DE COUTURE

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](https://simplicity.com/sewingtutorials).**LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.****PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMENT.**

## ROBE A, B

**NOTE :** Les croquis montrent le modèle A, sauf indiqué différemment.

ENTOILAGE – épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

## CORSAGE

**1.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté du corsage devant (1A/B, 1C ou 1D) au-dessus de l'encoche inférieure, comme illustré.**2.** Piquez les pièces du corsage devant ensemble au niveau de la couture du milieu devant.**3.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corsage côté devant (2A/B, 2C ou 2D) sur les bords du côté du corsage devant, en crantant le corsage devant si nécessaire. Bâissez. Piquez.**4.** ENVERS CONTRE ENVERS, pliez le corsage dos (4) sur la ligne de pliure.  
Bâissez les bords inférieurs et le long des lignes de piqûre.  
Piquez sur les lignes de piqûre.**5.** Coupez sept morceaux d'élastique de 1 cm de large de la longueur de chaque guide pour élastique du dos (5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11).**6.** Enfilez l'élastique dans les coulisses, ayant les bords non finis au même niveau, en commençant avec la coulisse supérieure, en enfilant l'élastique en ordre. Piquez les extrémités des coulisses, en saisissant l'élastique dans la piqûre. Bâissez les bords du côté.**7.** Épinglez le corsage côté dos (12) sur le dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez.  
Pressez les coutures vers le corsage côté dos.**8.** Piquez le corsage devant et le corsage dos sur le côté droit. Piquez le corsage devant et le corsage dos sur le côté gauche, en laissant ouvert au-dessous de l'encoche.

## JUPE

**9.** Piquez les pièces de la jupe devant (19) ensemble au niveau de la couture du milieu devant.**10.** Piquez les pièces de la jupe dos (20) ensemble au niveau de la couture du milieu dos.**11. FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe dos entre les petits pois et les lignes de couture du côté, comme illustré.**12.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez une pièce de la POCHE (21) sur le bord du côté droit de la jupe devant et de la jupe dos, en faisant coïncider les encoches et les grands pois. Piquez en coutures de 1 cm. Pressez les coutures vers les poches.  
**SOUS-PIQUEZ** la poche devant.**13.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez une pièce de la poche restante sur le bord du côté gauche de la jupe devant. Piquez la poche sur la ligne de couture entre les grands pois. Crantez vers les grands pois. Pressez la couture vers la poche. **SOUS-PIQUEZ** la poche entre les grands pois.**14.** Retournez la poche gauche vers l'intérieur. Pressez.**15.** Dépliez la poche. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche restante sur la poche gauche en faisant coïncider les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau.  
Piquez les bords du côté et inférieur de la poche, en maintenant la jupe libre. Repliez la poche. Bâissez les bords du côté.**16.** Épinglez la jupe devant et la jupe dos ensemble sur les bords du côté droit. Épinglez ensemble les bords de la poche droite. Piquez, en laissant ouvert entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'à la couture latérale. Crantez la valeur de couture du dos au-dessus et au-dessous de la poche. Retournez la poche vers le devant le long de la ligne de couture. Pressez.**17.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les petits pois. Tirez sur le faufil et ajustez les fronces uniformément. Bâissez. Piquez. Relevez la couture au fer.

## FERMETURE À GLISSIÈRE ET DOUBLURE

**NOTE :** La fermeture à glissière est plus longue que l'ouverture de la fermeture et sera ajustée une fois posée.**NOTE :** Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture invisible.**18.** Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à froid. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté GAUCHE de la fermeture vers le bas sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur sur l'encoche supérieure, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche inférieure. Piquez au point arrière pour renforcer.**19.** Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche inférieure. Piquez au point arrière pour renforcer.**20.** Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture latérale gauche restante ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Piquez le reste de la couture en commençant à 6 mm au-dessus le point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez le reste de la couture jusqu'à l'extrémité non finie. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur la valeur de couture.**21.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté de la DOUBLURE corsage devant (1A/B, 1C ou 1D) au-dessus de l'encoche inférieure, comme illustré.

**22.** Piquez les pièces de la doublure corsage devant ensemble au niveau de la couture du milieu devant.

**23.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la DOUBLURE corsage côté devant (2A/B,2C ou 2D) sur les bords du côté de la doublure corsage devant, en crantant la doublure corsage devant si nécessaire. Bâissez. Piquez.

**24.** Épinglez la DOUBLURE corsage côté dos (12) et la doublure corsage devant sur le côté droit. Piquez la doublure corsage devant et la doublure corsage côté dos sur le côté gauche, en laissant ouvert au-dessous de l'encoche.

**25.** Rentrez au fer les valeurs de couture sur les bords inférieur et du dos de la doublure.  
Coupez les valeurs de couture pressées à 1 cm.

**26.** ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez la doublure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux, les encoches et le pois. Bâissez les bords supérieurs.

**27.** Repliez les valeurs de couture sur les bords de l'ouverture gauche, en dégageant les dents de la fermeture. Cousez au ruban de la fermeture aux **POINTS COULÉS**.  
Cousez les bords pressés par-dessus les coutures aux **POINTS COULÉS**.

## MANCHE

### POUR LE MODÈLE A

**28.** Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la manche (15).  
Retournez le bord supérieur de la manche vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Pressez.  
Pour former la coulisse de l'élastique, piquez en place près du bord intérieur pressé.

**29.** Coupez un morceau d'élastique de 1.3 cm de large de la longueur du guide pour élastique de la manche (16).  
Enfilez l'élastique dans la coulisse, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.

**30.** Piquez la couture de manche.

**31.** Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la manche.

**32.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Bâissez.

### POUR LE MODÈLE B

**33. RENFORCEZ** la manche (22) à travers les petits pois extérieurs, comme illustré. Crantez vers les petits pois.

**34.** ENVERS CONTRE ENVERS, pour la coulisse, pliez la bretelle (13) en deux dans le sens de la longueur, ayant les bords non finis au même niveau, en faisant coïncider les petits pois. Pressez.  
Bâissez ensemble les longs bords.

**35.** Sur l'ENDROIT, épinglez la bretelle sur le bord supérieur de la manche (22), ayant les bords non finis au même niveau, en faisant coïncider les petits pois. Piquez entre les petits pois extérieurs. Pressez la couture vers la manche. Crantez la bretelle vers les petits pois extérieurs.

**36.** Piquez la couture de manche.

**37.** Coupez un morceau d'élastique de 2.54 cm de large de la longueur du guide pour élastique de la bretelle (14).  
Enfilez l'élastique dans la coulisse, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez les extrémités.

**38.** Rentrez au fer 6 mm sur le bord inférieur de la manche.

**39.** Retournez le bord inférieur de la manche vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Pressez.  
Pour former la coulisse de l'élastique, piquez en place près du bord intérieur pressé, en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

**40.** Coupez un morceau d'élastique de 1.3 cm de large de la longueur du guide pour élastique de la manche (23).

**41.** Enfilez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les bouts et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté.  
Piquez solidement les bouts de l'élastique ensemble.

**42.** Piquez l'ouverture, en étendant l'élastique au fur et à mesure.  
Distribuez l'ampleur uniformément.

**43.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les encoches et les pois. Bâissez.

### FINITION

**44.** Posez l'ENTOILAGE sur la parementure devant (17A/B, 17C ou 17D). Posez l'ENTOILAGE sur la parementure d'emmanchure dos (18).

**45.** Piquez les parementures d'emmanchure dos et les parementures devant sur les côtés, en faisant coïncider les encoches.

**46. FINISSEZ** le bord inférieur sans encoche de la parementure.

### POUR LE MODÈLE A

**47.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur les bords supérieurs, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les pois. Piquez, continuez sur la ligne de piqûre, en laissant les ouvertures entres les petits et les grands pois sur les bords du devant et de l'épaule, comme illustré. Crantez la parementure milieu devant vers la piqûre, en veillant à ne pas couper à travers la piqûre. Égalisez les valeurs de couture sur les coutures.

**48.** Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez.

**49.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la bretelle (13) en deux dans le sens de la longueur, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le long bord, en formant la coulisse pour l'élastique.

**50.** Retournez à l'ENDROIT. Pressez.

**51.** Coupez un morceau d'élastique de 2.54 cm de large de la longueur du guide pour élastique de la bretelle (14).  
Enfilez l'élastique dans la coulisse, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez les extrémités.

**52.** Dépliez la parementure. Enfilez les bouts de la bretelle dans les ouvertures en faisant coïncider les petits et les grands pois. Pour faire une finition nette sur le bord supérieur du côté dos, retourner la parementure vers l'extérieur par-dessus la bretelle. Épinglez. Piquez entre les petits et les grands pois sur le côté devant supérieur et le côté dos supérieur, en saisissant les bretelles.

### POUR LE MODÈLE B

**53.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur les bords supérieurs, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les pois. Piquez, continuez sur la ligne de piqûre, en pivotant aux petits pois supérieurs, en laissant les ouvertures entre les petits et les grands pois sur le devant, comme illustré. Crantez la parementure du milieu devant vers la piqûre, en veillant à ne pas couper à travers la piqûre. Égalisez les valeurs de couture sur les coutures.

**54.** Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez.

### CONTINUEZ COMME SUIT POUR TOUS LES MODÈLES

**55.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la bretelle (3) en deux dans le sens de la longueur, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le long bord en couture de 1 cm, comme illustré.

**56.** Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Bâissez les bords non finis.

**57.** Insérez les extrémités de la bretelle dans les ouvertures du devant, comme illustré, en faisant coïncider les petits et les grands pois. Dépliez la parementure. Piquez les ouvertures. Égalisez.  
**SOUS-PIQUEZ** la parementure aussi loin que possible.

**58.** Rabattez la parementure. Fixez sur la doublure sur les coutures.

**59.** Marquez la longueur de la robe.  
Relevez l'ourlet au fer le long de la marque.  
Marquez la profondeur de l'ourlet ; coupez uniformément. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

# Simplicity® s9918

## GERMAN

### 23 TEILE

1A VORD. OBERTEIL - A,B (A/B CUP)

1C VORD. OBERTEIL - A,B (C Cup)

1D VORD. OBERTEIL - A,B (D Cup)

2A SEITL. VORD. OBERTEIL - A,B (A/B CUP)

2C SEITL. VORD. OBERTEIL - A,B (C Cup)

2D SEITL. VORD. OBERTEIL - A,B (D Cup)

3 TRÄGER - A,B

4 RÜCKW. OBERTEIL - A,B

5 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL 1-A, B

6 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL 2-A, B

7 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL 3-A, B

8 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL 4-A, B

9 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL 5-A, B

10 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL 6-A, B

11 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL 7-A, B

12 SEITL. RÜCKW. OBERTEIL - A,B

13 SCHULTERTRÄGER - A,B

14 GUMMIFÜHRUNG FÜR SCHULTERTRÄGER- A,B

15 ÄRMEL - A

16 GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL - A

17A VORD. BESATZ - A,B (A/B CUP)

17C VORD. BESATZ- A,B (C CUP)

17D VORD. BESATZ- A,B (D CUP)

18 RÜCKW. ARMAUSSCHNITTBESATZ - A,B

19 ROCKVORDERTEIL - A,B

20 ROCKRÜCKENTEIL - A,B

21 TASCHE - A,B

22 ÄRMEL - B

23 GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL - B

## KLEID A, B

**HINWEIS:** Die gezeigten Zuschneideplan gelten für den D-Cup.

**Für A/B-Cup:** Ersetzen Sie Teile 1A/B, 2A/B ,17A/B durch Teile 1D, 2D, 17D

**Für C Cup:** Ersetzen Sie Teile 1C,2C,17C durch Teile 1D, 2D, 17D

## Nähanleitung



Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**EINHALTEN/EINREIHEN** - siehe Video **“Wie man zweireihige Kräuseln näht“**.

**VERSÄUBERN**– siehe Video **“Wie man die Nahtzugaben versäubert“**.

**SCHMALER SAUM** - siehe Video **“Wie man schmale Säume näht“**.

**VERSTÄRKEN** - siehe Video **“Wie man die Naht verstärkt“**.

**SÄUMEN** - siehe Video **“Wie man säumt“**.

**FESTSTEPHEN** - siehe Video **“Wie man fest steppt“**.

**UNTERSTEPHEN** - siehe Video **“Wie man untersteppt“**.



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://simplicity.com/sewingtutorials).

**DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.**

## KLEID A, B

**HINWEIS:** Wenn nicht anders angegeben, wird das Modell A abgebildet.

**EINLAGE** - Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Stoffseite. Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

### OBERTEIL

**1. STEPPEN** Sie die Seitenkante des vord. Oberteils (1A/B, 1C oder 1D) oberhalb der unteren Kerbe, wie gezeigt, **FEST**.

**2.** Nähen Sie die vorderen Oberteile an der vorderen Mittelnaht zusammen.

**3.** Stecken Sie die Seitenkanten des seidl. vord. Oberteils (2A/B, 2C oder 2D) RECHTS AUF RECHTS auf die Seitenkanten des vord. Oberteils und schneiden Sie das vord. Oberteil gegebenenfalls ein. Heften. Nähen Sie.

**4.** LINKS AUF LINKS falten Sie das rückw. Oberteil (4) entlang der Faltlinie. Heften Sie die Unterkanten entlang den Stepplinien. Nähen Sie entlang der Nahtlinien.

**5.** Schneiden Sie sieben Stücke eines 1 cm breiten Gummibandes in der Länge der Gummiführungen für das Rückenteil (5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11) zu.

**6.** Führen Sie das Gummiband durch die Tunnel, wobei die Schnittkanten gerade sind, und beginnen Sie mit dem oberen Tunnel, indem Sie das Gummiband der Reihe nach einführen. Nähen Sie die Enden des Tunnels, sodass das Gummiband in der Naht eingefasst wird. Heften Sie die Seitenkanten.

**7.** Stecken Sie die seidl. rückw. Oberteile (12) auf das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nähte zum seidl. rückw. Oberteil.

**8.** Nähen Sie das vordere Oberteil an der rechten Seite auf das rückw. Oberteil. Nähen Sie das vordere Oberteil an der linken Seite auf das rückw. Oberteil, lassen Sie dabei unterhalb der Kerbe offen.

### ROCK

**9.** Nähen Sie die Rockvorderteile (19) an der vorderen Mittelnaht zusammen.

**10.**Nähen Sie die Rockrückenteile (20) an der hinteren Mittelnaht zusammen.

**11.**REIHEN Sie die Oberkante des Rockrückenteils zwischen den kleinen Punkten und den seidl. Nahtlinien **EIN**, wie gezeigt.

**12.**Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS ein Teil der TASCHE (21) auf die rechte Seitenkante von Rockvorder- und rückenteil, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie 1 cm Nähte. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin. **STEPHEN** Sie die vordere Tasche **UNTER**.

**13.**Stecken Sie ein verbleibendes Taschenteil RECHTS AUF RECHTS auf die linke Seitenkante des Rockvorderteils. Nähen Sie die Tasche entlang der Nahtlinie zwischen den großen Punkten. Schneiden Sie zu den großen Punkten ein. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und **STEPHEN** Sie die Tasche zwischen den großen Punkten **UNTER**.

**14.**Drehen Sie die linke Tasche nach innen. Bügeln Sie.

**15.**Öffnen Sie die Tasche. Stecken Sie die verbleibende Tasche RECHTS AUF RECHTS auf die linke Tasche, wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Seiten- und Unterkanten der Tasche ab, lassen Sie dabei den Rock frei. Wenden Sie die Tasche. Heften Sie die Seitenkanten.

**16.**Stecken Sie das Rockvorder- und rückenteil an den rechten Seitenkanten zusammen. Stecken Sie die rechten Taschenkanten zusammen. Nähen Sie, lassen Sie dabei den Bereich zwischen den großen Punkten offen. Nähen Sie die Taschenkanten bis zur Seitennaht zusammen. Schneiden Sie die rückw. Nahtzugabe ober- und unterhalb der Tasche ein. Wenden Sie die Tasche entlang der Nahtlinie auf das Vorderteil. Bügeln Sie.

**17.**Stecken Sie den Rock RECHTS AUF RECHTS an das Oberteil, wobei die Mittelpunkte und kleinen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben und passen Sie die Kräuseln gleichmäßig an. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben.

### REISSVERSCHLUSS UND FUTTER

**HINWEIS:** Der Reißverschluss ist länger als die Reißverschlussöffnung und wird nach dem Einsetzen des Reißverschlusses angepasst.

**HINWEIS:** Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß.

**18.**Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die LINKE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die LINKE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag an die obere Kerbe, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur unteren Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

**19.**Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der RECHTEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur unteren Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

**20.**Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende linke Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Nähen Sie den Rest der Naht, beginnend 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS. Nähen Sie den Rest der Naht bis zum offenen Ende ab. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.

## Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

**HINWEIS:** BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSSE ENTSpricht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)

SEL. (S)= WEBKANTE(N)

FOLD= STOFFBRUCH

SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG

CROSSWISE FOLD= QUERER STOFFBRUCH

### EINLAGE A,B

**HINWEIS:** Die gezeigten Zuschneideplan gelten für den D-Cup. Für **A/B-Cup:** Ersetzen Sie Teil 17A/B durch Teil 17D  
**Für C Cup:** Ersetzen Sie Teil 17C durch Teil 17D

### FUTTER A,B

**HINWEIS:** Die gezeigten Zuschneideplan gelten für den D-Cup. Für **A/B-Cup:** Ersetzen Sie Teile 1A/B, 2A/B durch Teile 1D, 2D  
**Für C Cup:** Ersetzen Sie Teile 1C,2C durch Teile 1D, 2D

**21. STEPPEN** Sie die Seitenkante des FUTTERS des vord. Oberteils (1A/B, 1C oder 1D) oberhalb der unteren Kerbe, wie gezeigt, FEST.

**22.** Nähen Sie die Futterteile des vorderen Oberteils an der vorderen Mittelnaht zusammen.

**23.** Stecken Sie das FUTTER des seitl. vord. Oberteils (2A/B, 2C oder 2D) RECHTS AUF RECHTS auf die Seitenkanten des Futters des vord. Oberteils und schneiden Sie das Futter des vord. Oberteils gegebenenfalls ein. Heften. Nähen Sie.

**24.** Stecken Sie das FUTTER des seitl. rückw. Oberteils (12) an der rechten Seite auf das Futter des vorderen Oberteils. Nähen Sie das Futter des vorderen Oberteils an der linken Seite auf das Futter des seitl. rückw. Oberteils, lassen Sie dabei unterhalb der Kerbe offen.

**25.** Bügeln Sie die Nahtzugaben an den unteren und hinteren Kanten des Futters unter. Beschneiden Sie die gebügelten Nahtzugaben auf 1 cm.

**26.** Stecken Sie das Futter LINKS AUF LINKS auf das Oberteil, wobei die Mitten, Kerben und Punkte übereinstimmen. Heften Sie die Oberkanten.

**27.** Drehen Sie die Nahtzugaben an den linken Öffnungskanten ein und entfernen Sie die Reißverschlusszähne. **SÄUMEN** Sie an das Reißverschlussband. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Kanten über die Nähte.

## ÄRMEL

### FÜR MODELL A

**28.** Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante des Ärmels (15). Wenden Sie die Oberkante des Ärmels entlang der Falllinie nach INNEN. Bügeln Sie. Um einen Tunnel für das Gummiband zu bilden, nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante an.

**29.** Schneiden Sie ein 1.3 cm breites Gummiband in der Länge der Gummibandführung für den Ärmel (16) zu. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein, sodass die Schnittkanten gerade sind. Heften.

**30.** Nähen Sie die Ärmelnaht.

**31.** Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Ärmels.

**32.** Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS auf die Armausschnittkante, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.

### FÜR MODELL B

**33. VERSTÄRKEN** Sie den Ärmel (22) durch die äußeren kleinen Punkte, wie abgebildet. Schneiden Sie zu den kleinen Punkten ein.

**34.** Links auf links falten Sie den Schulterträger (13) der Länge nach in der Mitte, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind und die kleinen Punkte übereinstimmen. Bügeln Sie. Heften Sie die langen Kanten zusammen.

**35.** Auf der AUSSENSEITE stecken Sie den Schulterträger auf die Oberkante des Ärmels (22), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie zwischen den äußeren kleinen Punkten. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin. Schneiden Sie den Schulterträger an den äußeren kleinen Punkten ein.

**36.** Nähen Sie die Ärmelnaht.

**37.** Schneiden Sie ein 2.54 cm breites Gummiband in der Länge der Gummibandführung für Träger (14) zu. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein, sodass die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie die Enden.

**38.** Bügeln Sie unter 6 mm an der unteren Ärmelkante.

**39.** Drehen Sie die untere Ärmelkante entlang der Falllinie nach INNEN. Bügeln Sie. Um einen Tunnel für das Gummiband zu bilden, nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante an, dabei lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.

**40.** Schneiden Sie ein 1.3 cm breites Gummiband in der Länge der Gummibandführung für den Ärmel (23) zu.

**41.** Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung des Tunnelzugs ein. Die Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel feststecken. Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.

**42.** Nähen Sie die Öffnung, wobei Sie das Gummiband beim Nähen dehnen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.

**43.** Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS auf die Armausschnittkante, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Heften.

## ABSCHLUSS

**44.** Bringen Sie **EINLAGE** auf dem vorderen Besatz (17A/B, 17C oder 17D) an. Bringen Sie **EINLAGE** auf den rückw. Armausschnittbesatz (18) an.

**45.** Nähen Sie die rückw. Armausschnittbesätze an den Seiten an die vorderen Besätze, wobei die Kerben übereinstimmen.

**46. VERSÄUBERN** Sie die untere, nicht eingekerbte Besatzkante.

### FÜR MODELL A

**47.** Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an die oberen Kanten, wobei die Mittelpunkte, Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie und lassen Sie dabei Öffnungen zwischen den kleinen und großen Punkten an den Vorder- und Schulterkanten, wie gezeigt. Schneiden Sie den Besatz der vorderen Mitte an der Naht ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden. Beschneiden Sie die Nahtzugaben an den Nähten.

**48.** Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie.

**49.** RECHTS AUF RECHTS falten Sie den Schulterträger (13) der Länge nach in der Mitte, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie die lange Kante ab, so dass ein Tunnel für das Gummiband entsteht.

**50.** Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie.

**51.** Schneiden Sie ein 2.54 cm breites Gummiband in der Länge der Gummibandführung für Träger (14) zu. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein, sodass die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie die Enden.

**52.** Öffnen Sie den Besatz. Führen Sie die Enden der Träger durch die Öffnungen ein, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Für einen sauberen Abschluss an der Oberkante des seitlichen Rückenteils den Besatz nach außen über den Träger wenden. Stecken. Nähen Sie zwischen den kleinen und großen Punkten an der oberen vorderen Seite und der oberen hinteren Seite, wobei die Träger eingefasst werden.

### FÜR MODELL B

**53.** Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an die oberen Kanten, wobei die Mittelpunkte, Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie, drehen Sie an den oberen kleinen Punkten und lassen Sie Öffnungen zwischen den kleinen und großen Punkten auf dem Vorderteil, wie gezeigt. Schneiden Sie den Besatz der vorderen Mitte an der Naht ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden. Beschneiden Sie die Nahtzugaben an den Nähten.

**54.** Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie.

## FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

**55.** RECHTS AUF RECHTS falten Sie den Träger (3) der Länge nach in der Mitte, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie die lange Kante mit einer 1 cm langen Naht, wie gezeigt.

**56.** Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

**57.** Führen Sie die Enden des Trägers durch die vorderen Öffnungen ein, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Öffnen Sie den Besatz. Nähen Sie die Öffnungen. Beschneiden. **STEPPEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.

**58.** Wenden Sie den Besatz nach unten. Heften Sie an das Futter an den Nähten.

**59.** Markieren Sie die Länge des Kleides. Bügeln Sie den Saum entlang der Markierung nach oben. Markieren Sie die Tiefe des Saums; beschneiden Sie gleichmäßig. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.