





- 1 VORDERER EINSATZ - A,B
2 VORDERES OBERTEIL - A,B
3 SEITLICHES VORDERES OBERTEIL - A,B
4 RÜCKWÄRTIGES OBERTEIL - A,B
5 RÜCKWÄRTIGER BELEG - A,B
6 ÄRMEL - A
7 ROCK VORDERTEIL - A,B
8 ROCK RÜCKENTEIL - A,B
9 VORDERTEIL - C
10 RÜCKENTEIL - C
11 TASCHE - C
12 TUNNEL - C,D
13 VORDER- UND RÜCKENTEIL - D
14 TASCHE - D

KÖRPERGRÖSSEN

	MISSES										
Größe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Oberweite	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117	
Taille	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97	
Hüfte	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122	
Rücken - Hals zu Taille	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstücks, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.



STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht...

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


OBERTEIL A

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,6,7,8

45" (115CM) *
AG




60" (150CM) *
AG




OBERTEIL B

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,7,8


45" (115 cm) *
G
6-8-10-12-14-16



45" (115 cm) *
G
18-20-22-24




60" (150CM) *
AG



EINLAGE A,B

SCHNITT-TEILE: 1,2,5


20" (51CM)
AG




SHORTS C

SCHNITT-TEILE: 9,10,11,12

45" (115 cm) *
AG




60" (150CM) *
AG




ROCK D

SCHNITT-TEILE: 12,13,14

45" (115 cm) *
AG



60" (150CM) *
AG




NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM
SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt,
dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie
glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen
werden weiter unten erklärt.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante
steppen und mit einer der folgenden Methoden die
Kanten versäubern:

(1) Mit der Zackenschere ODER (2) Mit dem
Versäuberungsstich der Nähmaschine ODER (3) Entlang
der Nahtlinie einschlagen und knappkantig zum Bruch
nochmals steppen ODER (4) Mit der Overlock.
OPTIONAL FÜR SÄUME: Mit Schrägband einfassen.

EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und nochmals
mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem
Geradstich nähen. Die Enden anziehen, so dass die
Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

SAUMSTICH - Die Nadel durch die Bruchkante ziehen,
dann einen Faden auf der Unterseite fassen.

STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand von der Nahtlinie
(normalerweise 13 mm von der Schnittkante entfernt)
steppen.

ABSTEPPEN - Auf der Außenseite mit 6 mm Abstand
zur Kante, Naht oder der vorherigen Naht steppen, hierfür
den Nähfuß an Markierungslinie verwenden, oder in dem
in der Anleitung angegebenen Abstand steppen.


UNTERSTEPPEN - Beleg oder untenliegendes
Kleidungsstück auf falten. Dieses Stoffstück knappkantig
auf die Nahtzugabe steppen.

OBERTEIL A, B

HINWEIS: Unter jeder Unter-Überschrift ist das erste
erwähnte Modell illustriert, wenn nicht anders angegeben.


Einlage

1. Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden
STOFF-Stücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.




Oberteil


2. Den VORDEREN EINSATZ (1) entlang der Oberkante
aufeinander stecken. Steppen.
Den verstärkten vorderen Einsatz **UNTERSTEPPEN**.




3. Wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.
Die fertige Kante. **ABSTEPPEN**.
Die Seitenkanten des vorderen Einsatzes und das
VORDERE OBERTEIL (2) mit einer **STÜTZNAHT**
stabilisieren. **HINWEIS:** Die verstärkten Vorderteile werden
als Beleg verwendet.




4. Den vorderen Einsatz auf die vorderen Oberteile
aufstecken, den vorderen Einsatz, wo nötig, einschneiden;
heften. Von der Unterkante bis zu den oberen großen
Punkten steppen.




5. Das SEITLICHE VORDERE OBERTEIL (3) auf das
vordere Oberteil aufsteppen, das vordere Oberteil, wo nötig,
einschneiden. Nahtzugaben ins vordere Oberteil bügeln.




6. Optional: Die vorderen Oberteilnähte wie gezeigt
ABSTEPPEN.




7. Das RÜCKWÄRTIGE OBERTEIL (4) entlang der
Schultern und Seiten auf das vordere Oberteil steppen.




8. Den vorderen Oberteilbeleg und den RÜCKWÄRTIGEN
BELEG (5) entlang der Schultern aufeinander steppen. Die
Innenkante des Belegs **VERSÄUBERN**.



9. Rechts auf rechts den Beleg auf das Oberteil
aufstecken, der Einsatz ist zwischengefasst, die
Passzeichen treffen aufeinander. Heften. Steppen.




10. Wenden. Bügeln. Die Unterkanten aufeinander heften.




Armausschnitt


Modell A:
11. Die Oberkante des ÄRMELS (6) zwischen den kleinen
Punkten wie gezeigt **EINKRÄUSELN**.




12. Die Ärmelnaht schließen.




13. Saumzugaben einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Die Schnittkante 6 mm einschlagen. Den Saum knappkantig zur Oberkante heften. Bügeln. Den Saum entlang der oberen Heftnaht **ABSTEPPEN**.




14. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, der mittlere kleine Punkt trifft auf die Schulternaht. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln und zum Ärmel hin legen.




Modell B:
15. Die Armausschnittkanten des Oberteils mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.




16. Eine Bruchkante des Schrägbands auffalten; die Bruchkante ausbügeln und das Band passend zur Armausschnittkurve durch leichtes Bügeln vorformen.



17. Das Schrägband auf die Armausschnittkante aufstecken, die Bruchkante liegt entlang der Nahtlinie, die Enden so einschlagen, dass sie sich wie gezeigt an der Seitennaht treffen. Entlang der Bruchkante steppen. Oberteil-Nahtzugabe bündig mit dem Schrägband zurückschneiden.




18. Das Schrägband **UNTERSTEPPEN**. Das Band entlang der Naht nach innen einschlagen. Bügeln. Heften. Die Enden mit **SAUMSTICH** annähen. Von außen knappkantig entlang der Heftkante steppen.




Rock


19. Das **ROCK RÜCKENTEIL** (8) entlang der rückwärtigen Mitte unterhalb des großen Punkts steppen.




20. Das **ROCK VORDERTEIL** (7) entlang der Seiten auf das Rockrückenteil steppen.




21. Die Oberkante des Rocks **EINRKÄUSELN**.



22. Den Rock auf das Oberteil aufstecken, die Mitten und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben ins Oberteil bügeln.




23. Optional: Die Unterkante des Oberteils **ABSTEPPEN**.




Reißverschluss und Fertigstellen


24. (A) Beleg auffalten. Die Öffnungskanten entlang der Nahtlinie oberhalb des großen Punkts wie gezeigt heften. Bügeln.
(B) Reißverschluss öffnen; rechts auf rechts auf die Nahtzugabe auflegen, der Reißverschluss-Stopper sitzt am großen Punkt und die Reißverschlusszähnnchen liegen entlang der Nahtlinie. Mittig auf dem Reißverschlussband heften, dabei das Kleidungsstück nicht mitfassen.
(C) Reißverschluss schließen. Das Kleidungsstück flach auslegen. Mit knappem 6 mm Abstand zu den Reißverschlusszähnnchen und entlang der Unterkante heften.
(D) Von außen entlang der Heftnaht durch alle Lagen wie gezeigt steppen, hierfür den Reißverschlussfuß verwenden. Heftnaht entfernen.




25. Den Beleg nach innen legen, die Enden so einschlagen, dass die Reißverschlusszähnnchen frei liegen; bügeln. Mit **SAUMSTICH** auf das Reißverschlussband annähen. Punktuell an den Nähten annähen.



26. Die Ausschnittkante und die vorderen Oberteilnähte wie gezeigt **ABSTEPPEN**.




27. Saumzugaben einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Die Schnittkante 6 mm einschlagen. Den Saum knappkantig zur Oberkante heften. Bügeln. Den Saum entlang der oberen Heftnaht **ABSTEPPEN**.




SHORTS C


1. Das **VORDERTEIL** (9) entlang der Innenbeinkante auf das **RÜCKENTEIL** (10) steppen.




2. Die Schrittnaht steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe entlang der Kurve steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.




3. Je eine TASCHE (11) auf das Vorder- und Rückenteil entlang der Seiten mit 6 mm Nahtzugabe aufsteppen. Nahtzugaben in die Taschen bügeln.



4. Die Seitennähte schließen, dabei nicht zwischen den großen Punkten steppen. Die Taschenkanten aufeinander steppen.




5. Die rückwärtigen Nahtzugaben unterhalb der Taschen einschneiden. Die Taschen entlang der Nahtlinien ins Vorderteil legen; bügeln. Die Oberkante heften.




Tunnel und Fertigstellen


6. Die Enden des TUNNELS (12) steppen, dabei nicht zwischen den kleinen Punkten steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.




7. Links auf links den Tunnel entlang der Faltlinie falten; leicht bügeln. Die Schnittkanten aufeinander stecken.




8. Den Tunnel auf die Oberkante der Hose aufstecken, die Nähte und Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Steppen, die Blende entsprechend dehnen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben in die Hose bügeln.



9. Gummiband auf Taillenweite plus 2,5 cm Zugabe zuschneiden. Gummiband durch den Tunnel einziehen, die kleinen Punkte treffen aufeinander; die Enden des Gummibands aufeinander steppen. Die Öffnung mit **SAUMSTICH** schließen.




10. Saumzugaben einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Die Schnittkante 6 mm einschlagen. Den Saum knappkantig zur Oberkante heften. Bügeln. Den Saum entlang der oberen Heftnaht **ABSTEPPEN**.




ROCK D

1. Für das Rockvorderteil: Zwei VORDER- UND RÜCKENTEILE (13) entlang der Mittelnäht aufeinander steppen.


Für das Rockrückenteil: Die verbleibenden Teile ebenso aufeinander steppen.




2. Je eine TASCHE (14) auf das Vorder- und Rückenteil entlang der Seiten mit 6 mm Nahtzugabe aufsteppen. Nahtzugaben in die Taschen bügeln.



3. Die Seitennähte schließen, dabei nicht zwischen den großen Punkten steppen. Die Taschenkanten aufeinander steppen.




4. Die rückwärtigen Nahtzugaben unterhalb der Taschen einschneiden. Die Taschen entlang der Nahtlinien ins Vorderteil legen; bügeln. Die Oberkante heften.



Tunnel und Fertigstellen

5. Den Tunnel vorbereiten und steppen wie bei Shorts C beschrieben.



6. Saumzugaben einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Die Schnittkante 6 mm einschlagen. Den Saum knappkantig zur Oberkante heften. Bügeln. Den Saum entlang der oberen Heftnaht **ABSTEPPEN**.

