





- 1 VORDERTEIL - A,B
2 MITTLERES VORDERTEIL - A,B
3 SEITL. VORDERTEIL - A,B
4A BH (OBERES TEIL) - A, B A KÖRBCHEN
4B BH (OBERES TEIL) - A, B B KÖRBCHEN
4C BH (OBERES TEIL) - A, B C KÖRBCHEN
4D BH (OBERES TEIL) - A, B D KÖRBCHEN
5A BH (UNTERES TEIL) - A, B A KÖRBCHEN
5B BH (UNTERES TEIL) A, B B KÖRBCHEN
5C BH (UNTERES TEIL) A, B C KÖRBCHEN
5D BH (UNTERES TEIL) A, B D KÖRBCHEN
6 RÜCKENTEIL - A,B
7 SEITL. RÜCKENTEIL - A,B
8 UNTERTRITT - A,B
9 OBERES VORDERTEIL UND ÄRMEL - A,B
10 OBERES RÜCKENTEIL UND ÄRMEL - A,B

KÖRPERMASSE

DAMEN

Größe	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Oberweite (cm)	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122
Taillenweite	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104
Hüftweite	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127
rückw. Taillenl.	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44	45	46

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPLETE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

CUSTOMFIT für Körbchengrößen A,B,C,D

Die Brust kann der schwierigste Bereich des Kleidungsstücks sein, wenn es um Änderungen und Passform geht. Um die Änderung zu erleichtern und die Passform des Kleidungsstücks zu verbessern, sind separate Schnittteile für die Körbchengröße A, B, C und D vorgesehen. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, die richtige Körbchengröße zu wählen.


MASSNAHMEN

Um Ihre Körbchengröße zu bestimmen, benötigen Sie zwei Maße - OBERWEITE und HOHE OBERWEITE:

1. Oberweite: Messen Sie gerade über den Rücken über den vollsten Teil der Brust.

2. Hohe Oberweite: Messen Sie quer über den Rücken, hoch oben unter dem Arm und über den oberen Teil der Brust.

Ziehen Sie das Maß für die hohe Oberweite vom Maß für die Brust ab.
UNTERSCHIED _____



KÖRBCHENGROSSE AUSWÄHLEN

Suchen Sie Ihre Körbchengröße anhand der MASSUNTERSCHIED in der unten stehenden Tabelle und wählen Sie das/die Schnittmusterteil(e) für Ihre Kleidungsansicht aus.

Körbchengrößentabelle


Unterschied	Körbchengröße	Schnittmusterteile
		Top A,B
Bis zu 1"(2.5cm)	A	4A,5A
Bis zu 2"(5cm)	B	4B,5B
Bis zu 3"(7.5cm)	C	4C,5C
Bis zu 4"(10cm)	D	4D,5D

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

*** OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.



STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.


Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.


TOP A,B

TEILE: 1 2 3 4(A,B,C or D) 5(A,B,C or D) 6 7 8

45" (115 cm) *
AG




60" (150 cm) *
AG



GARNITURSTOFF A (ÄRMEL)

TEILE: 9 10


60" (150 cm) *
AG




GARNITURSTOFF B (ÄRMEL)

TEILE: 9 10

60" (150 cm) *
G 8 10 12




60" (150 cm) *
G 14 16 18 20 22 24 26



EINLAGE A,B

TEILE: 1 2 3 4(A,B,C oder D) 5(A,B,C oder D) 6 7 8


20" (51 cm)
AG



FUTTER A,B

TEILE: 1 2 3 4(A,B,C oder D) 5(A,B,C oder D) 6 7

45" (115 cm) **
AG




NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

KNAPPKANTIG NÄHEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

VERSÄUBERN- Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

SCHMALER SAUM - Schlagen Sie den Saum ein, bügeln und bei Bedarf die Fülle einhalten. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.

VERSTÄRKEN- Mit kleinen Maschinestichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.


FESTSTEPHEN - Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der Schnittkante).

ABSTEPHEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

Allgemeine Anweisungen für Korsettstäbchen

HINWEIS: Verwenden Sie beim Nähen von Stäbchen einen Reißverschlussfuß.


A. Bügeln Sie die Naht in der in der Nähanleitung angegebenen Richtung. Zum Ausbilden von Tunnel für Stäbchen das Kleidungsstück in Richtung der gebügelten Naht **KNAPPKANTIG NÄHEN**. Nähen Sie erneut 1 cm von der ersten Naht entfernt innerhalb der Nahtzugabe, wobei Sie durch alle Dicken nähen.



B. Schneiden Sie neun Streifen des Stäbchenmaterials in der Länge des genähten Tunnels zu, ohne die oberen und unteren Nahtzugaben. Entfernen Sie die Stäbchen vom Tunnel. Schneiden Sie großzügig 6 mm von jedem Ende ab und biegen Sie die Enden wie gezeigt.



C. Führen Sie die Stäbchen zwischen den Nahtzugaben ein. Heften Sie 1.5 cm von der oberen und unteren Kante des Tunnels entfernt, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht im Stäbchen verfangen.




Top A,B

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das zuerst genannte Modell abgebildet.

EINLAGE

Kleben Sie die EINLAGE auf die linke Seite aller passenden STOFFTEILE und folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers.




VORDER- UND RÜCKENTEIL DES OBERTEILS


TIPP: Die Teile für das Korsett sehen sehr ähnlich aus. Markieren Sie nach dem Zuschneiden des Stoffs und vor dem Entfernen des Schnittmustertuchs die linke Seite jedes Teils mit Malerband mit dem Namen und der Teilenummer. Bringen Sie das Klebeband auf der linken Seite oben auf dem Teil an. So verhindern Sie, dass Sie falsche Teile zusammennähen oder ein Teil verkehrt herum nähen. Beschriften Sie das Klebeband mit einem Permanentmarker, der nicht verwischt, bevor Sie es auf den Stoff kleben.

Für das Vorderteil nähen Sie **VORDERTEIL(1)** und **SEITL. VORDERTEIL (3)** an **MITTLEREN VORDERTEIL (2)**, wobei die Markierungen übereinstimmen. Bügeln Sie die Nähte zur Seite.


STEPHEN Sie an der gebogenen Oberkante **FEST**.



Nähen Sie für das Rückenteil rechts auf rechts die hintere Mittelnäht der **RÜCKENTEILE (6)**. Bügeln Sie die Naht zum linken Rückenteil hin.




Nähen Sie die **SEITLICHEN RÜCKENTEILE (7)** an das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Nähte zur hinteren Mitte hin.




Nähen Sie rechts auf rechts an den Seitennähten von Vorder- und Rückenteil zusammen. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.

Die Tunnel anfertigen und die **STÄBCHEN** einsetzen. Siehe **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR KORSETTSTÄBCHEN**.




STEPHEN Sie die doppelt gekerbte Kante der (oberen) BH (4) Teile **FEST**.




Rechts auf rechts den oberen BH an den (unteren) BH (5) nähen, wobei die Kerben übereinstimmen und ggf. an der Steppnaht befestigt werden. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben. Beschneiden Sie die Naht.

NÄHEN Sie den oberen BH **KNAPPKANTIG**.




Stecken Sie den BH am Vorderteil, wobei die Kerben und der kleine Punkt an der vorderen Seitennaht übereinstimmen, und das Vorderteil nach Bedarf an der Steppnaht feststecken. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.




Auf der Außenseite das Vorderteil entlang der Brustnaht mit einem Kantenstich und einem Oberstich **ABSTEPHEN**.

Hinweis: Die Kantensteppung wird in den weiteren Abbildungen nicht mehr gezeigt.




OBERES VORDERTEIL UND ÄRMEL

VERSTÄRKEN Sie das **OBERE VORDERTEIL UND ÄRMEL (9)** an den kleinen Punkten wieder.




Nähen Sie rechts auf rechts die hintere Mittelnäht der Teile des **OBEREN RÜCKENTEILS UND ÄRMELS (10)**.

Nähen Sie an den Schultern und den Achselnähten Vorder- und Rückenteil zusammen.




Drehen Sie den Ärmelsaum um. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie.

STEPHEN Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.




Schneiden Sie an der verstärkten Naht in der vorderen Mitte ein. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** am Vorderteil und der Halskante zwischen den kleinen Punkten.



An der Außenseite den oberen Teil an der oberen Kante des Oberteils feststecken, wobei die kleinen Punkte, Nähte und Kerben übereinstimmen. Heften.


TIPP: Rollen Sie den oberen Teil der Strickjacke auf und stecken Sie ihn fest, wenn Sie die restlichen Nähte nähen.



FUTTER


Nähen Sie das Vorderteil (1) und das seittl. Vorderteil (3) an die **FUTTERTEILE** des mittleren Vorderteils (2) auf die gleiche Weise wie beim Oberteil zusammen, lassen Sie dabei die Stäbchen weg. Bügeln Sie die Nähte auf.

STEPHEN Sie an der gebogenen Oberkante **FEST**.




Rechts auf rechts die rückwärtige Mittelnäht der Rückenteile nähen.


Seitliche Rückenteile an jede Seite des Rückenteils nähen.




Nähen Sie rechts auf rechts die Seitennähte von Vorder- und Rückenteil zusammen und lassen Sie dabei in einer Naht eine Öffnung, die groß genug zum Wenden ist.




STEPHEN Sie die doppelt gekerbte Kante der (oberen) BH-Futterteile **FEST**.




Rechts auf rechts den oberen und unteren BH zusammennähen, ggf. an der Steppnaht feststecken. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben. Beschneiden Sie die Naht.
NÄHEN Sie den oberen BH **KNAPPKANTIG**.




Stecken Sie den BH am Vorderteil, wobei die Kerben und der kleine Punkt an der vorderen Seitennaht übereinstimmen, und das Vorderteil nach Bedarf an der Steppnaht feststecken. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.




Auf der Außenseite das Vorderteil entlang der Brustnaht mit einem Kantenstich und einem Oberstich **ABSTEPHEN**.
Hinweis: Die Kantensteppung wird in den weiteren Abbildungen nicht mehr gezeigt.



Stecken Sie das Futter rechts auf rechts auf das Oberteil (über den Ärmeln), wobei die Nähte und Markierungen übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Außenkanten des Oberteils, wobei Sie an den kleinen und großen Punkten drehen. Beschneiden Sie die Naht, schneiden Sie die Kurven ein.




Drehen Sie das Oberteil durch die Öffnung auf die rechte Seite. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.




ABSCHLUSS


Falten Sie den UNTERTRITT (8) der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.




Wenden Sie den Untertritt auf die rechte Seite, bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Beschneiden Sie die Heftnaht nach Belieben. **VERSÄUBERN** Sie die Schnittkante.



Stecken Sie den Untertritt auf der Innenseite auf das rechte Vorderteil, heften Sie entlang der Ansatzlinien. Heften Sie entlang der Nahtlinie.



Auf der Außenseite wird das rechte Vorderteil wie geheftet abgesteppt. Steppen Sie das linke Vorderteil auf die gleiche Weise ab.
STEPHEN Sie die Armausschnitt, Ober- und Unterkanten **AB** und enden Sie am vorderen Untertrittnaht enden, wie gezeigt.



Bringen Sie Haken und Ösen wie folgt an:
Ziehen Sie auf der Innenseite den Untertritt zurück und nähen Sie die Haken von Hand an den kleinen Punkten auf dem Vorderteil an, wie gezeigt.
Nähen Sie die Ösen von Hand an den kleinen Punkten auf dem linken Vorderteil an.

