



VORDERTEIL



- 1 RECHTES VORDERTEIL - A,B
2 LINKES VORDERTEIL - A,B
3 RÜCKENTEIL - A,B
4 BESATZ DES RECHTEN VORDERTEILS - A,B
5 BESATZ DES LINKEN VORDERTEILS - A,B
6 BESATZ DES UNTEREN RECHTEN VORDERTEILS - A
7 BESATZ DES UNTEREN LINKEN VORDERTEILS - A
8 BESATZ DES UNTEREN RÜCKENTEILS - A
9 BUND - A,B
10 BESATZ DES UNTEREN RECHTEN VORDERTEILS - B
11 BESATZ DES UNTEREN LINKEN VORDERTEILS - B
12 BESATZ DES UNTEREN RÜCKENTEILS - B

KÖRPERMASSE

DAMEN

Größe	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Oberweite(cm)	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122
Tailenweite	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104
Hüftweite	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127
rückw. Tailenl.	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44	45	46

STOFFSCHNITTEILE

☉ Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.



STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.


Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.


ROCK A

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

45" (115 cm) *
AG




60" (150 cm) *
AG



EINLAGE A

TEILE: 4 5 6 7 8 9


20" (51CM)
AG



ROCK B


TEILE: 1 2 3 4 5 9 10 11 12

60" (150 cm) *
AG



EINLAGE B
TEILE: 4 5 9 10 11 12

20" (51CM)
AG




NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR


Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.
SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.
FESTSTEPHEN - Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante).
ABSTEPHEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.
UNTERSTEPHEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

ROCK A,B

HINWEIS: Abgebildet für **Modell A**, sofern nicht anders angegeben


EINLAGE

Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie die RÜCKENTEILE (3) wie gezeigt ab 2.5 cm unterhalb der Kerbe zusammen.




Nähen Sie das RECHTE VORDERTEIL (1) auf der rechten Seite an das Rückenteil, lassen Sie dabei 9 cm unterhalb der Kerbe offen. Nähen Sie das LINKE VORDERTEIL (2) auf der rechten Seite an das Rückenteil, lassen Sie dabei 14 cm unterhalb der Kerbe offen.




Modell A:
Nähen Sie den BESATZ DES UNTEREN RÜCKENTEILS (8) in der hinteren Mitte zusammen.




Nähen Sie den BESATZ DES UNTEREN RECHTEN VORDERTEILS (6) und den BESATZ DES UNTEREN LINKEN VORDERTEILS (7) an den Besatz des unteren Rückenteils an den Seiten. Schlagen Sie an der nicht eingekerbten Kante ein. Bügeln Sie die Nahtzugabe, um die Fülle einzuhalten, wo nötig. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Modell B:
Nähen Sie den BESATZ DES UNTEREN RÜCKENTEILS (12) in der hinteren Mitte zusammen.




Nähen Sie den BESATZ DES UNTEREN RECHTEN VORDERTEILS (10) und den BESATZ DES UNTEREN LINKEN VORDERTEILS (11) an den Besatz des unteren Rückenteils an den Seiten. Schlagen Sie an der nicht eingekerbten Kante ein. Bügeln Sie die Nahtzugabe, um die Fülle einzuhalten, wo nötig. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Modelle A, B:
Nähen Sie den BESATZ DES RECHTEN VORDERTEILS (4) und den BESATZ DES LINKEN VORDERTEILS (5) an die Vorderkanten des unteren Besatzes. Bügeln Sie die Nähte auf und bügeln Sie die Nahtzugaben an den Innenkanten der rechten und linken vorderen Besätze ein. Schneiden Sie die gebügelten Nahtzugaben auf 1 cm zurück.




Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an den Rock, wobei die Kerben, die Mitten und die Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie die Saumöffnung und die unteren Saumkanten. Beschneiden. **STEPHEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.




Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. Heften Sie die Seitenkanten und schließen Sie die innere gebügelte Kante, wie gezeigt.




STEPPEN Sie entlang der inneren Heftung **AB**.



Legen Sie das rechte Vorderteil mit der rechten Seite nach oben auf das linke Vorderteil, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen. Heften Sie die oberen und seitlichen Kanten zusammen, dabei lassen Sie das Rückenteil frei.




Stecke Sie das Vorderteil seitlich auf das Rückenteil. Nähen Sie den Rest der Nähte und schließen Sie dabei an die vorherigen Nähte an.




BUND UND REISSVERSCHLUSS

NÄHEN Sie die obere Rockkante **FEST**.




Wenden Sie die Nahtzugabe an der langen, nicht eingekerbten Kante des **BUNDS** (9). Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie den Bund an den Rock, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen, setzen Sie kleine Punkte an den Seitennähten und schneiden Sie den Rock, wo nötig, ein. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Bund hin.


HINWEIS: Verwenden Sie einen speziellen Fuß für unsichtbare Reißverschlüsse, wenn Sie einen unsichtbaren Reißverschluss nähen.




Drehen Sie das Reißverschlussband an den oberen Kanten ein. Heften.




Öffnen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie den Reißverschluss an der Außenseite an die linke hintere Öffnungskante, mit der Vorderseite nach unten in der Nahtzugabe, und platzieren Sie die Oberkante entlang der Faltlinie und die Reißverschlusszähne auf der Nahtlinie. Legen Sie die linke Rille des Reißverschlussfußes über die Zähne; nähen Sie dicht an den Zähnen entlang und enden Sie an der Kerbe.




Schließen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an der rechten hinteren Öffnungskante fest und platzieren Sie die Reißverschlusszähne auf der Nahtlinie.




Öffnen Sie den Reißverschluss. Positionieren Sie die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen; nähen Sie bis zur Kerbe.




Schließen Sie den Reißverschluss. Schieben Sie den Reißverschlussfuß nach links. Stecken Sie die Rückenteile unterhalb des großen Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie die Nadel etwas oberhalb und links von der Naht des Reißverschlusses an der Kerbe und senken Sie sie ab. Nähen Sie die hintere Mittelnäht unterhalb der Kerbe und schließen Sie an die vorherige Naht an.



Steppen oder nähen Sie jedes Ende des Reißverschlussbandes von Hand an die Nahtzugaben, halten Sie dabei das Rückenteil frei.



Wenden Sie den Bund entlang der Faltlinie nach innen und schlagen Sie die hinteren Mittelkanten ein, um die Reißverschlusszähne freizulegen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Kanten mit dem Reißverschlussband. Heften Sie die untere gebügelte Kante.



Breiten Sie auf der Außenseite die Bundnähte mit den Fingern aus, bis die vorherige Naht sichtbar ist. Nähen Sie über die vorherige Naht.

