



VORDERTEIL



- 1 OBERES VORDERTEIL - A,B
2 OBERES RÜCKENTEIL - A,B
3 UNTERES VORDERTEIL - A,B
4 UNTERES SEITL. VORDERTEIL - A,B
5 UNTERES RÜCKENTEIL - A,B
6 UNTERES SETL. RÜCKENTEIL - A,B
7 RECHTER ÄRMEL - A,B
8 LINKER ÄRMEL - A,B
9 ÄRMELBESATZ - A,B
10 NACKENBAND - A
11 HALSAUSSCHNITTBAND - B
12 FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND - A,B

KÖRPERGRÖSSEN

DAMEN											
Größen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
Oberweite (cm)	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122	
Taillenweite	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104	
Hüftenweite	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127	
rückw. Tailleniänge	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44	45	46	

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

OHNE STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.



STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.


Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.


KLEID A

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60" (150 cm)
G
8 10 12 14 16 18 20




60" (150 cm)
G
22 24 26




KLEID B

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

60" (150 cm)
G
8 10 12 14 16 18 20



60" (150 cm)
G 22 24 26




NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter
--------------	-------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

ABNÄHER - siehe Abnäher: Video "Flache Abnäher nähen".

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Kräuseln: "Zweireihige Kräuseln nähen" Video.

VERSÄUBERN - siehe: Video "Wie man die Nahtzugaben versäubert"

SCHMALER SAUM - siehe Säume: Video "Schmale Säume nähen".

VERSTÄRKEN - siehe Maschinenstiche: „Verstärken“ Video.

FESTSTEPHEN - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man einen Steppstich macht".

ABSTEPHEN - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man absteppt".

DOPPELSTICHE - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man mit Doppelstichen steppt".

UNTERSTEPHEN - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man untersteppt".

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


KLEID A, B

HINWEIS: Spannen Sie den Stoff beim Nähen gleichmäßig vor und hinter der Nadel.


HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie ABNÄHER in einem Abschnitt des OBEREN VORDERTEILS (1). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin. Heften Sie die Abnäher in der Nähe der Falten fest. **HINWEIS:** Das verbleibende obere Vorderteil wird als Besatz verwendet.




STEPPEN Sie das obere Vorderteil entlang der Heftnähte **AB**. **STEPPEN** Sie die untere innere gebogene Kante des oberen Vorderteils wie gezeigt zwischen den Kerben **FEST**.




Nähen Sie die Abschnitte des **UNTEREN SEITL. VORDERTEILS** (4) an die Seitenkanten des **UNTEREN VORDERTEILS** (3). Bügeln Sie die Nähte zur Mitte hin.




STEPPEN Sie die Nähte des unteren Vorderteils **AB**, wie gezeigt. **STEPPEN** Sie die obere Kante des unteren Vorderteils von den Kerben bis zu den Seitenkanten **FEST**, wie gezeigt.




Stecken Sie das untere Vorderteil rechts auf rechts auf das obere Vorderteil, wobei die Mittelpunkte, Kerben und Nähte übereinstimmen und das obere Vorderteil und das untere Vorderteil, wo nötig, eingeschnitten werden. Heften. Nähen Sie entlang der Nahtlinie weiter. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum oberen Vorderteil hin.




STEPPEN Sie die obere vordere Naht **AB**.




VERSTÄRKEN Sie das **UNTERE RÜCKENTEIL** (5), indem Sie durch den großen Punkt hindurch nähen und am großen Punkt drehen, wie gezeigt. Schneiden Sie zum großen Punkt ein.




Stecken Sie die unteren Rückenteile an der hinteren Mitte zusammen. Nähen Sie mit **DOPPELSTICHEN** oberhalb der Eschnitten. Bügeln Sie die Naht zur linken Seite.




Nähen Sie die **UNTEREN SEITL. RÜCKENTEILE** (6) an die Seitenkanten des unteren Rückenteils. Bügeln Sie die Nähte zur Mitte hin.




STEPPEN Sie die Nähte des unteren Rückenteils **AB**. **STEPPEN** Sie die Oberkante des unteren Rückenteils **FEST**.




Um die Schulterkanten des **OBEREN RÜCKENTEILS** (2) auf der linken Seite zu halten, zentrieren Sie das Nahtband über der Nahtlinie, wie gezeigt. Heften. **HINWEIS:** Das verbleibende obere Rückenteil wird als Besatz verwendet.



Stecken Sie das untere Rückenteil rechts auf rechts auf das obere Rückenteil, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen, und schneiden Sie das untere Rückenteil gegebenenfalls ein. Heften. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Nähte zum oberen Rückenteil hin.




STEPPEN Sie die obere Rückennaht **AB**.




Nähen Sie die Vorder- und Rückennaht an den Schultern und der rechten Seite mit **DOPPELSTICHEN**, achten Sie darauf, dass Sie das Nahtband beim Zuschneiden nicht einschneiden. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin. Nähen Sie das Vorderteil an der linken Seite an das Rückenteil, lassen Sie dabei unterhalb der oberen Kerbe offen, wie gezeigt. Schneiden Sie die Nahtzugaben der linken Seite 1 cm über der oberen Kerbe ein. Nähen Sie erneut 6 mm von der Nahtzugabe oberhalb des Clips entfernt. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

HINWEIS: Der Reißverschluss ist länger als die Reißverschlussöffnung und wird nach dem Einsetzen des Reißverschlusses angepasst.


HINWEIS: Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß.



Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der **AUSSENSEITE** die **RECHTE** Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die **RECHTE** Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag an die obere Kerbe, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der **RECHTEN** Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur unteren Kerbe, halten Sie dabei das Kleid frei. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.




Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der **LINKEN** Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der **LINKEN** Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur unteren Kerbe, halten Sie dabei das Kleid frei. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.




Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von **AUSSEN** unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende linke Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach **LINKS**, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach **LINKS**. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähtuß.

Schneiden Sie die Nahtzugaben der linken Seite 1 cm unterhalb der unteren Kerbe ein. Nähen Sie erneut 6 mm in der Nahtzugabe unterhalb des Clips. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.



Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab.

Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.




ÄRMEL UND BESATZ


Nähen Sie die Naht des RECHTEN ÄRMELS (7).



HALTEN Sie die obere Kante des LINKEN ÄRMELS (8) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**.




Nähen Sie die linke Ärmelnaht.




Drehen Sie den Ärmelsaum um. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie.


STEPHEN Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.




Rechts auf rechts den rechten Ärmel an der Armlochkante feststecken, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen; heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.



Nähen Sie die ABNÄHER in den BESATZ des oberen Vorderteils (1). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin.




Nähen Sie den vorderen Besatz an den BESATZ des oberen Rückenteils (2) an den Schultern.




VERSÄUBERN Sie die Unterkante des ÄRMELBESATZES (8).




Nähen Sie den Ärmelbesatz an den Besatz des oberen Vorderteils und des oberen Rückenteils an den rechten Armlochkanten wie gezeigt.




STEPHEN Sie die Unterkante des oberen vord. Besatzes wie gezeigt zwischen den Kerben **FEST**. Drehen Sie die Unterkanten des oberen Vorder- und des oberen Rückenteils um 2.5 cm ein und schneiden Sie den oberen vorderen Besatz ein, wo nötig. Bügeln Sie die Nahtzugabe, um die Fülle einzuhalten, wo nötig.




Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts auf das Kleid, wobei die Mittelteile und die rechte Schulternaht zusammenpassen. Nähen Sie die rechte Öffnung und die Ärmelkante, wobei Sie entlang der Nahtlinien weiter nähen. Beschneiden Sie die Nahtzugaben der rechten Öffnung.




Wenden Sie den Besatz auf die Innenseite. Bügeln Sie.




Öffnen Sie den Besatz, dabei bügeln Sie die Naht an der rechten oberen Ärmelkante auf.




Um einen Tunnel für das Gummiband herzustellen, nähen Sie die Nahtzugaben des Ärmelbesatzes wie gezeigt 1 cm von der Naht entfernt fest.




Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der FÜHRUNG FÜR DAS GUMMIBAND (12) zu.




Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein und verlängern Sie die Enden um 1.5 cm über die Nähte hinaus. Heften. Nähen Sie dicht an beiden Enden des Tunnels, so dass das Gummiband in der Naht eingefasst wird. Beschneiden Sie die Gummierenden.




STEPHEN Sie die obere Ärmelnaht wie gezeigt **AB**, halten Sie dabei den Besatz frei.




Wenden Sie den Besatz. Heften Sie die Armloch- und Halsausschnittkanten.



Spreizen Sie auf der Außenseite die obere Vorder- und obere Rückennaht mit den Fingern, bis die vorherige Naht sichtbar ist. Nähen Sie auf der Oberseite der vorherigen Naht, wobei Sie den Besatz auf der Innenseite einschlagen. **STEPHEN** Sie die die rechte Öffnungskante, wie gezeigt, **AB**.




Stecken Sie den linken Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, platzieren Sie den mittleren Punkt an der Schulternaht, wobei die übrigen kleinen Punkte übereinstimmen. Passen Sie die Form an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.




NACKENBAND UND ABSCHLUSS


MODELLE A, B:
STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des Kleides **FEST**.




MODELL A:
Nähen Sie die Enden des NACKENBANDES (10) in der hinteren Mitte zusammen.




MODELL B:
Nähen Sie die Enden des NACKENBANDES (11) in der hinteren Mitte zusammen.




MODELLE A, B:
Links auf links falten sie das Halsausschnittband der Länge nach in die Hälfte; bügeln Sie leicht. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.




Das Nackenband am Halsausschnitt feststecken, wobei die Mitten übereinstimmen und die kleinen Punkte an den Schulternahten platzieren. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Nackenband, damit es passt. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Naht nach unten.



Machen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der linken hinteren Verlängerungskante.




Drehen Sie die linke hintere Verlängerung entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie quer über die Verlängerung 2.5 cm von der Unterkante entfernt. Beschneiden Sie wie gezeigt.




Drehen Sie die linke hintere Verlängerung nach innen und schlagen Sie den Saum an der Unterkante hoch. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie.

STEPPEN Sie den Saum entlang der oberen Heftnaht **AB**, und setzen Sie ihn beim Nähen in der Verlängerung fort.



Machen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der rechten hinteren Verlängerungskante. Heften Sie über die obere Kante der Verlängerung, wie gezeigt.



Nähen Sie auf der Außenseite entlang der Nahtlinie auf dem linken Rückenteil.

