



VORDERTEIL



- 1 VORDERTEIL - A
2 RECHTER HOSENSCHLITZBESATZ- A,B
3 LINKER HOSENSCHLITZ - A,B
4 RÜCKENTEIL - A
5 PASPELSTREIFEN - A,B
6 GESÄSSTASCHENBESATZ - A,B
7 GESÄSSTASCHE - A,B
8 TASCHE - A
9 RECHTER VORD. BUND - A,B
10 LINKER VORD. BUND - A,B
11 RÜCKW. BUND - A, B
12 VORDERTEIL - B
13 RÜCKENTEIL - B

KÖRPERGRÖSSEN

DAMEN										
Größen	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite (cm)	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taillenweite	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüftweite	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122
rückw. Taillenzlänge	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44	45

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

OHNE STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.



STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.


Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

EINLAGE A,B

TEILE: 2 3 5 9 10 11


51CM
AG




HOSE A

TEILE: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11


115 cm *
G
6 8 10 12 14 16




115 cm *
G
18 20 22 24



150 cm *
G
6 8 10 12 14 16




150 cm *
G
18 20 22 24



FUTTER A

TEILE: 6 8


115 cm **
AG




HOSE B

TEILE: 2 3 5 7 9 10 11 12 13


115 cm *
AG



150 cm *
G
6 8 10 12 14 16




150 cm *
G
18 20 22 24



FUTTER B

TEILE: 6

115 cm **
AG




NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann auf-
bügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die
Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Lesen Sie die Allgemeine Hinweise auf Seite 1, bevor Sie
beginnen.

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video
mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE,
um die Videos anzusehen:

ABNÄHER - siehe **Abnäher: "Flache Abnäher nähen "**
Video.

VORDERREISSVERSCHLUSSES MIT SCHLITZ - siehe
"**Wie einen Vorderreißverschluss mit Schlitz zu
nähen**" Video.

SÄUMEN - siehe "**Zum Säumen**" Video.

FESTSTEPHEN - siehe **Maschinenstiche: "Wie man
einen Steppstich macht"** Video.

IN DER NAHTRILLE STEPPEN - siehe "**Zum Nähen in
der Rille**" Video.

BESCHNEIDEN - "**Wie man Nähte beschneidet, ein-
schneidet und schichtet**" Video.

UNTERSTEPHEN - siehe **Maschinenstiche: "Wie man
untersteppt"** Video..

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche
Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

**DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VER-
WENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**


**NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF
RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.**

HOSE A, B

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das zuerst
genannte Modell abgebildet.

EINLAGE


Kleben Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes
passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen
des Herstellers.



VORDER- UND RÜCKENTEIL


STEPHEN Sie die Oberkante des VORDERTEILS (1 oder
12) und RÜCKENTEILS (4 oder 13) **FEST**.

TIPP - Übertragen Sie vor dem Nähen der Nähte die
Nahtlinie auf dem rechten Vorderteil mit einem wasserlös-
lichen Stoffmarkierungsstift oder mit der Hand auf die
Außenseite.



MODELL A:

Für Falten auf dem Vorderteil falten Sie auf der AUSSEN-
SEITE entlang der durchgezogenen Linien.
Bringen Sie die Falten zu der gestrichelten Linie; stecken
Sie sie fest.
Heften Sie über die Schnittkante.




MODELLE A, B:


Machen Sie flache **ABNÄHER** in den Rückenteilen; bügeln Sie
zur Mitte.

HINWEIS: Sie müssen die Länge des Reißverschlusses
anpassen.

Messen Sie die Öffnung von der Kerbe bis zur Nahtlinie an der
Oberkante, abzüglich 6 mm.
Schließen Sie den Reißverschluss und messen Sie von der
Lasche abwärts entlang der Zähne die benötigte Länge;
markieren Sie die neue Länge. Nähen Sie an der Markierung
mehrere Überwindungsstiche über die Reißverschlusszähne.
Der Reißverschluss wird nach dem Einsetzen abgeschnitten.




Setzen Sie den **VORDERREISSVERSCHLUSS MIT SCHLITZ**
ein, indem Sie die Abschnitte des RECHTEN SCHLITZBE-
SATZES (2) und LINKER SCHLITZ (3) verwenden.
TIPP: Detaillierte Anleitungen finden Sie im beigefügten pdf-
Video.



PASPELSTREIFEN


Nähen Sie auf der Außenseite mit der Nähmaschine entlang
der Nahtlinien zurück, wobei Sie an den kleinen Punkten
schwenken.
Schlagen Sie entlang der durchgezogenen Linie zwischen den
Nähten zurück. Schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punk-
ten an den Ecken ein, wie gezeigt.
Nähen Sie die Abnäher entlang der vorherigen Naht oberhalb
der Öffnung, damit sich die Stiche nicht lösen können.




Falten Sie den PASPELSTREIFEN (5) entlang der Faltlinie
links auf links.

Heften Sie die Schnittkanten entlang den Stepplinien
zusammen.


Beschneiden Sie die Nahtzugaben an den Kanten auf
knapp 6 mm.




Stecken Sie auf der Außenseite die Paspelstreifen am
Rückenteil fest, wobei die Faltkanten von der Öffnung weg
zeigen und die kleinen Punkte übereinstimmen.
Heften Sie entlang der Nahtlinien zwischen den kleinen
Punkten.



Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS den
GESÄSSTASCHENBESATZ (6) entlang den unteren
Nahtlinien auf das Rückenteil, wobei die kleinen Punkten
und Nahtlinien übereinstimmen.
Nähen Sie entlang der Nahtlinien zwischen den kleinen
Punkten.



Wenden Sie den Taschenbesatz und die Paspelstreifen
durch den Schlitz nach INNEN.
Bügeln Sie, bügeln Sie den Paspelstreifen in Richtung
Taschenöffnung und den Besatz und die Nahtzugabe
des Besatzes nach unten.




Schlagen Sie die Oberkante der Hose über die rechte
Seite des Rückenteils nach unten, sodass die obere Hef-
tung sichtbar wird.


Stecken Sie den oberen Paspelstreifen und die Nahtzu-
gabe der rückwärtigen Öffnung auf die rechte Seite der
GESÄSSTASCHE (7), wobei die Nahtlinien und kleinen
Punkte übereinstimmen.

Nähen Sie entlang der Nahtlinien zwischen den kleinen
Punkten.


STEPPLINIE



Wenden Sie die Oberkante der Hose und bügeln Sie sie,
bügeln Sie die Nähte in Richtung der Taschenöffnungen.




Stecken Sie die Seiten- und Unterkanten der Tasche und des
Taschenbesatzes zusammen, wobei die kleinen Punkte an
den unteren Nahtlinien übereinstimmen und die Schnittkan-
ten gerade sind.
Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten, halten Sie dabei
die Paspelstreifen und das Rückenteil frei.



Nähen Sie die oberen Seitenkanten des Taschenbesatzes und
der Tasche entlang der Nahtlinie, fassen Sie dabei das
abgeschnittene Dreieck und die Enden der Paspelstreifen, wie
gezeigt, und halten Sie das Rückenteil frei.


Heften Sie die obere Kante der Tasche an die obere Kante
des Rückenteils.



FÜR MODELL A:


Nähen Sie ein TASCHENTEIL (8) FUTTER an jeder Seite mit
einer 1 cm Naht auf das Vorderteil.

Nähen Sie den STOFFTEIL der Tasche an das Rückenteil
auf die gleiche Weise.




Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die
Tasche nach außen.


STEPHEN Sie die vordere Tasche **UNTER**.




Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen, lassen Sie dabei zwischen den großen Punkten offen.
Nähen Sie die Taschenkanten an den Seitennähten zusammen.
Schneiden Sie die rückw. Nahtzugaben zur Tasche ein.




Wenden Sie die Tasche entlang den Nahtlinien nach vorn; bügeln Sie sie.
Heften Sie die oberen Kanten fest.




FÜR MODELL B:
Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen.



FÜR MODELLE A,B:
Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den inneren Beinnähten.




Führen Sie ein Bein in das andere, rechts auf rechts, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen.
Nähen Sie die hintere Mittelnäht und fahren Sie mit dem Nähen des Rests der vorderen Mittelnäht fort.
Nähen Sie erneut 6 mm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.




BUND


Stecken Sie den RECHTEN VORDEREN BUND (9) und den LINKEN VORDEREN BUND (10) an den Seiten an den RÜCKW. BUND (11). Nähen Sie.
Die verbleibenden Bundteile werden als Besatz verwendet.




Stecken Sie den Bund an die Hose, wobei die Mitten und die Seitennähte übereinstimmen. Heften. Nähen Sie.
BESCHNEIDEN Sie die Naht; beschneiden Sie die rechte Verlängerung nicht.
Bügeln Sie die Naht zum Bund hin.



Nähen Sie die Bundbesatzteile an den Seiten zusammen.
Drehen Sie 1.3 cm an der eingekerbten Kante ein.
Bügeln Sie, halten Sie dabei die Fülle ein.




Rechts auf rechts stecken Sie den Besatz auf den Bund, sodass die Mitten und die Seitennähte übereinstimmen.
Schlagen Sie die Nahtzugaben am RECHTEN Ende des Bunds nach unten und öffnen Sie die gebügelte Kante, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind. Stecken.
Nähen Sie die Schnittkanten zusammen, wobei Sie die Enden wie gezeigt entlang der Nahtlinie absteppen und darauf achten, dass der Reißverschluss nicht in den Zähnen hängen bleibt.




BESCHNEIDEN.

Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. Stecken Sie den Besatz 3 mm über der Naht fest und platzieren Sie die Nadeln auf der Außenseite.
NÄHEN Sie auf der Außenseite IN DER NAHTRILLE oder „den Graben“ und entfernen Sie die Stecknadeln, sobald Sie sie erreichen.



ABSCHLUSS

Nähen Sie zwei Haken- und Ösensets an die Vorderkanten des Bunds an kleinen Punkten, wie gezeigt.



Schlagen Sie den Saum um 5 cm nach oben Heften Sie dicht an der Falte.
Drehen Sie an der Schnittkante 6 mm nach unten; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der oberen gebügelten Kante.
SÄUMEN Sie fest.
Entfernen Sie die Heftung.

