



VORDERTEIL



- 1 RECHTES VORDERTEIL - A,B
2 LINKES VORDERTEIL - A,B
3 VORDERE EINLAGE - A,B
4 TASCHE - A
5 TASCHENBESATZ - A
6 PASPELSTREIFEN - A
7 RÜCKENTEIL - A,B
8 KRAGEN - A,B
9 OBERÄRMEL - A,B
10 UNTERÄRMEL - A,B
11 MANSCHETTE - A,B
12 TASCHE - B
13 VORDERTEIL - C,D
14 SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE - C,D
15 VORDERE PASSE - C,D
16 TASCHENBESATZ - C,D
17 BESATZ DES HOSENSCHLITZES - C,D
18 HOSENSCHLITZ - C,D
19 RÜCKENTEIL - C,D
20 GESÄSSTASCHE - C,D
21 PASPELSTREIFEN - C,D
22 BESATZ DER GESÄSSTASCHE - C,D
23 UNTERE TASCHE - C
24 KLASPE - C
25 TRÄGER- C,D
26 RECHTER BUND - C,D
27 LINKER BUND - C,D

KÖRPERGRÖSSEN

MÄNNER

Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Oberweite	87	92	97	102	107	112	117	122	127	132
Taillenweite	71	76	81	87	92	99	107	112	117	122
Hüftweite	89	94	99	104	109	114	119	124	128	135

STOFFSCHNITTEILE

☉ Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.



STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a ! b ! c !) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.


Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
MASSE DES FERTIGEN KLEIDUNGSSTÜCKES										
A,B Brust	104	109	114	119	124	130	135	140	145	150
A,B Taillenweite	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147
C,D Hüftweite	98	103	108	113	118	123	128	133	138	144
Breite, jedes Bein										
Shorts C	47	50	52	55	58	61	64	67	70	72
Hose D	44	46	47	48	50	51	52	53	55	56
Longueur finie – dos, votre nuque à l'ourlet										
Jacke A, B	59	60	60	61	62	62	63	64	64	65
Fertige Seitenlänge ab Taille										
Shorts C - (sitzt 5 cm unterhalb der Taille)	53	53	54	55	55	56	57	57	58	58
Hose D - (sitzt 5 cm unterhalb der Taille)	109	109	110	110	111	112	112	113	114	114

JACKE A

TEILE 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


115cm *

AG



150cm *

AG




EINLAGE A

TEILE 3 6 8 11

51cm

AG




JACKE B

TEILE 1 2 7 8 9 10 11 12


115cm *

G 34 36 38 40 42 44




115cm *

G 46 48 50 52



150cm *

AG




EINLAGE B

TEILE 3 8 11

51cm

AG




SHORTS C

TEILE 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27


115cm *

AG



150cm *

AG




EINLAGE C

TEILE 16 17 18 21 22 24 26 27

51cm

AG




FUTTER C,D (TASCHEN)

TEILE 14 20

115cm **


AG



HOSE D


TEILE 13 15 16 17 18 19 21 22 25 26 27

115cm *
AG




150cm *

G 34 36 38 40



150cm *

G 42 44 46 48 50 52




EINLAGE D

TEILE 16 17 18 21 22 26 27

51cm

AG




NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann auf-
bügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die
Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.




GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.
Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:
GÜRTELSCHLEIFEN/TRÄGER - siehe **Schleifen und Träger**: Video "**Wie man Gürtelschleifen näht**".
KNAPPKANTIG STEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man knappkantig steppt**".
ABNÄHER - siehe **Abnäher**: Video "**Wie man einen flachen Abnäher näht**".
REISSVERSCHLUSS IM HOSENSCHLITZVORDERTEIL - siehe **Reißverschluss**: Video "**Wie man einen Reißverschluss im Schlitzvorderteil näht**".
ÄRMEL EINSETZEN - siehe **Armausschnitte/Ärmel**: Video "**Wie man einen eingefassten Ärmel macht**".

SÄUMEN - siehe **Handstiche**: Video "**Wie man säumt**".
FESTSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man fest steppt**".
ABSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man absteppt**".
NAHT BESCHNEIDEN - siehe Video "**Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet**".
UNTERSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man untersteppt**".

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.

JACKE A, B


EINLAGE

Stecken Sie die VORD. EINLAGE auf die linke Seite des RECHTEN VORDERTEILS (1) und des LINKEN VORDERTEILS (2).
Stecken Sie die entsprechende Einlage auf die linke Seite des PASPELSTREIFENS (6), KRAGENS (8) und MANSCHETTE (11).
Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.




VORDERTEIL UND TASCHE A


STEPPEN Sie die Nackenkante des RECHTEN VORDERTEILS (1) und des LINKEN VORDERTEILS (2) in Pfeilrichtung **FEST**.




Um die obere innere Ecke der TASCHEN (4) am kleinen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite des kleinen Punktes, wobei Sie durch den Punkt hindurch nähen, wie gezeigt. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein.
Nähen Sie entlang den Nahtlinien auf der Tasche, wobei Sie die Nadel an den kleinen Punkten im Stoff schwenken. Nähen Sie entlang der äußeren Nahtlinie.




Um die Abnähernaht zu nähen, bringen Sie die unterbrochenen Linien vorsichtig an den kleinen Punkten zusammen links auf links. Platzieren Sie auf der Innenseite Stecknadeln im rechten Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie die Abnähernaht zwischen den kleinen Punkten von der Außenkante bis zur Spitze. Bügeln Sie die Abnähernaht entlang der Naht flach, um die Stiche zu "verschmelzen", und bügeln Sie dann den Abnäher in Richtung der Unterkante.




Falten Sie die Tasche entlang den Faltlinien nach innen. **STEP-PEN** Sie die Tasche entlang den Faltlinien auf der Außenseite **KNAPPKANTIG**.




Für den Taschenzwickel an den Vorder- und Unterkanten falten Sie die Tasche entlang den Faltlinien und bringen dabei kleine Punkte zusammen. Bügeln Sie. Bügeln Sie unter die Nahtzugaben an der Außenkante der Tasche.




Links auf links falten Sie den PASPELSTREIFEN (6) in der Hälfte entlang der Faltlinie. Heften Sie 1 cm von der langen Kante entfernt.




Stecken Sie den Paspelstreifen an der Außenseite der Tasche entlang der vorderen Nahtlinie fest und platzieren Sie die Heftlinie entlang der vorderen Nahtlinie, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten und steppen Sie an den Punkten zur Verstärkung der Naht ab.




Schneiden Sie die Tasche entlang der Schlitzlinie und diagonal zu den Ecken ein. Bügeln Sie den Paspelstreifen nach oben, bügeln Sie die Enden, die offene Schlitzkante und die diagonalen Ecken nach innen. **STEPPEN** Sie die Tasche dicht an der vorderen Stepplinie **KNAPPKANTIG**.




Versäubern Sie die Seiten- und Unterkanten des TASCHENBESAZTES (5) mit Zickzackstichen. Stecken Sie auf der Innenseite die rechte Seite des Taschenbesatzes entlang der hinteren Nahtlinie auf die Tasche, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den Punkten, um die Naht zu verstärken, und achten Sie darauf, dass die fertige Kante des Paspelstreifens nicht eingefasst wird.




Stecken Sie die Tasche entlang der Taschenlinie auf das RECHTE VORDERTEIL (1), wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die hintere Kante **KNAPPKANTIG**.



Schlagen Sie die Vorderkante der Tasche zurück. Nähen Sie den Taschenbesatz auf das rechte Vorderteil entlang den Nahtlinien unterhalb der kleinen Punkte, wobei Sie die Naht 6 mm von der Unterkante entfernt quadratisch machen.




Stecken Sie die Tasche fest, wobei die verbleibenden Punkte übereinstimmen. Auf der Außenseite die Tasche entlang den verbleibenden Nahtlinien **KNAPPKANTIG STEP-PEN**, so dass die Enden auf der Innenseite eingefasst werden. **STEPPEN** Sie die Tasche entlang der oberen, vorderen und unteren Kante **KNAPPKANTIG**, unterbrechen Sie dabei die Naht an den vorderen kleinen Punkten und achten Sie darauf, dass die obere Kante des Zwickels nicht eingefasst wird. Fertigen und nähen Sie die Tasche auf das LINKE VORDERTEIL (2) auf die gleiche Weise.




VORDERTEIL UND TASCHE B


STEPPEN Sie die Nackenkante des RECHTEN VORDERTEILS (1) und des LINKEN VORDERTEILS (2) in Pfeilrichtung **FEST**.




Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche. Nähen Sie 3 mm von der gebügelten Kante entfernt. Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach außen, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.



Drehen Sie die Ecken auf die rechte Seite und wenden Sie den Besatz auf die linke Seite; bügeln Sie ihn und bügeln Sie entlang der Naht unter die Schnittkanten.



Auf der Außenseite die Tasche auf die Vorderteile stecken, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Seiten und die Unterkanten **KNAPPKANTIG**. Nähen Sie entlang der Nahtlinien, um die oberen Ecken zu verstärken.




FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des RÜCKENTEILS (7) in der Pfeilrichtung **FEST**. Nähen Sie rechts auf rechts die Vorderteile an den Schulternähten auf das Rückenteil.




Bügeln Sie unter die linken Vorder- und Unterkanten der Jacke entlang den Nahtlinien. Falten Sie das linke Vorderteil entlang der inneren Faltlinie nach außen. Falten Sie die Vorderkante entlang der vorderen äußeren Faltlinie nach vorne; bügeln Sie. Heften Sie entlang der oberen und unteren Kante.




Falten Sie die Vorderkante nach außen, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Halskante von der vorderen Faltlinie bis zum großen Punkt, steppen Sie dabei mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein. Nähen Sie quer über die Unterkante durch alle Dicken.




Bügeln Sie unter die rechten Vorder- und Unterkanten der Jacke entlang den Nahtlinien. Wenden Sie die gebügelte Kante entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie die Halskante von der Vorderkante bis zum großen Punkt, wobei Sie mit Rückstichen am Punkt steppt, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie die Naht am Punkt ein. Nähen Sie quer über die Unterkante durch alle Dicken.




Wenden Sie die linken vorderen und rechten vorderen Ecken; bügeln, bügeln Sie dabei den Saum hoch. **STEPHEN** Sie auf der Innenseite die vorderen Besätze **KNAPPKANTIG** und säumen Sie den Saum zwischen den Besättestichen.



Bügeln Sie knapp 1.5 cm unter der eingekerbten Kante des KRAGENS (8). Beschneiden Sie auf 6 mm.



Nähen Sie rechts auf rechts und mit ebenen Schnittkanten den Kragenbesatz an den Kragen, lassen Sie dabei die eingekerbten Kanten offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.




STEPHEN Sie die Oberkante des Kragenbesatzes so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie.




Schneiden Sie die Halskante der Jacke an der Steppnaht ein. Schieben Sie die Halskante des Kragens von der Nahtlinie des Besatzes weg.

Auf der Außenseite den Kragen (Besatzseite) auf die Halskante feststecken, wobei die Mitten übereinstimmen und die kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.




Bügeln Sie den Kragen nach außen, bügeln Sie die Naht zum Kragen hin.


Auf der Innenseite die gebügelte Kragenkante über die Halsnaht stecken, dabei platzieren Sie die Stecknadeln auf der Außenseite. Auf der Außenseite den Besatz dicht an der Naht steppen, so dass die gebügelte Kragenkante auf der Innenseite eingefasst wird.




STEPHEN Sie die Außenkante des Kragens **AB**.




Stecken Sie den OBERÄRMEL (9) an der vorderen Kante auf den UNTERÄRMEL (10), wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Stecken Sie die hinteren Kanten. Nähen Sie von der Armlochkante bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt ab, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Unterärmels am großen Punkt ein. Bügeln Sie die Naht zum Oberärmel. Halten Sie die obere Kante des Ärmels zwischen den äußeren kleinen Punkten ein.




Bügeln Sie an den Öffnungskanten unter 6 mm der Saumzugabe des Unterärmels und nähen Sie 3 mm von der Falte entfernt. Wenden Sie die gebügelte Kante entlang der Nahtlinie nach innen; heften Sie sie. Bügeln Sie unter die Saumzugabe an der oberen Ärmelöffnung. Um einen schmalen Saum zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte.




STEPHEN Sie auf der Außenseite den oberen Ärmel mit der Saumnaht **AB**.




Bügeln Sie unter 1.5 cm an der eingekerbten Kante des Besatzes der MANSCHETTE (11); beschneiden Sie auf 1 cm. Rechts auf rechts nähen Sie den Besatz an die Manschette, lassen Sie dabei die eingekerbte Kante offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.




Wenden Sie die Manschette; bügeln Sie. Rechts auf rechts stecken Sie den Ärmel an die Manschette, lassen Sie dabei die Öffnungskanten an den kleinen Punkten. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**; bügeln Sie sie zur Manschette hin.



Stecken Sie die gebügelte des Manschettenbesatzes über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der Außenseite. Nähen Sie auf der Außenseite die Manschette dicht an der Naht, sodass die gebügelte Kante des Besatzes auf der Innenseite eingefasst wird. **STEPHEN** Sie die untere Kante und die Enden der Manschette **AB**.




Zum Einsetzen des Ärmels drehen Sie den Ärmel auf die rechte Seite. Halten Sie die Jacke mit der linken Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht rechts auf rechts an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Passen Sie an. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.



ABSCHLUSS


Stechen Sie das obere und untere Knopfloch im linken Vorderteil durch alle Dicken an der Markierung und Knopflöcher in der linken Vorderleiste an den Markierungen. Heften Sie die Vorderkanten der Leiste an den kleinen Punkten unsichtbar. Nähen Sie die Knöpfe am rechten Vorderteil an den kleinen Punkten an. Stechen Sie Knopflöcher auf die Manschette an den Markierungen; nähen Sie Knöpfe an der Manschette an einem kleinen Punkt.



SHORTS C, HOSE D


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite des TASCHENBESATZES (16), des HOSENSCHLITZBESATZES (17), des HOSENSCHLITZES (18), des PASPELSTREIFENS (21), des RÜCKW. TASCHENBESATZES (22), des RECHTEN BUNDS (26), und des LINKEN BUNDS (27) und zusätzlich für **Modell C**, Klappe (24). Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.




VORDERTEIL, TASCHE UND REISSVERSCHLUSS


STEPHEN Sie die obere Kante des VORDERTEILS (13) in der Pfeilrichtung **FEST**.




Versäubern Sie die lange Innenkante der VORD. PASSE (15) und TASCHENBESATZ (16) mit einem Zickzackstich. Stecken Sie die linke Seite der vord. Passe und des Taschenbesatzes auf die rechte Seite des SEITL. VORDERTEILS UND DER TASCHE (14), wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie 6 mm von der fertigen Kante entfernt. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie das Taschenbesetz rechts auf rechts auf das Vorderteil, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein.




STEPHEN Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. **STEPHEN** Sie die fertige Kante **AB**.




Falten Sie die Tasche auf der Innenseite rechts auf rechts entlang der Faltlinie, so dass die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Tasche von der Falte bis zum großen Punkt, wobei Sie am Punkt absteppen, um die Naht zu verstärken. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Für den Hosenschlitz stecken Sie die Teile des HOSEN-SCHLITZES (18) rechts auf rechts. Nähen Sie die gebogene Kante mit einer 1 cm langen Naht. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**



Wenden Sie den Hosenschlitz; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Bringen Sie den **REISSVERSCHLUSS IM HOSEN-SCHLITZVORDERTEIL** mit einer linken Öffnung des Hosenschlitzvorderteils an, verwenden Sie dabei Hosenschlitz und HOSEN-SCHLITZBESATZ (17). (Detaillierte PDF-Anleitungen, Schritt für Schritt, finden Sie in den Nähanleitungen).




RÜCKENTEIL UND TASCHE


Machen Sie einen **FLACHEN ABNÄHER** im RÜCKENTEIL (19). **STEPHEN** Sie die obere Kante in Pfeilrichtung **FEST**.




Nähen Sie auf der Außenseite entlang den Nahtlinien, wobei Sie die Nadel an den kleinen Punkten in den Stoff schwenken.




Falten Sie den PASPELSTREIFEN (21) entlang der Faltlinie links auf links. Heften Sie entlang der 1 cm Nahtlinie. Stecken Sie den Paspelstreifen an der Außenseite auf das Rückenteil, legen Sie die Heftnaht entlang der unteren Nahtlinie, wobei die kleinen und großen Punkten übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den Punkten zur Verstärkung der Naht.




Versäubern Sie die Seiten- und Unterkanten des GESÄSSTASCHENBESATZES (22) mit Zickzackstichen. Stecken Sie die linke Seite des Gesäßtaschenbesatzes auf die rechte Seite der GESÄSSTASCHE (20), wobei die kleinen Punkte (zweiter Satz von der Oberkante) übereinstimmen. Nähen Sie 6 mm von der Unterkante entfernt; heften Sie zwischen den kleinen Punkten.




Stecken Sie die untere Kante der Gesäßtasche rechts auf rechts auf das Rückenteil, über den Paspelstreifen, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




Schlitzten Sie das Rückenteil entlang der Schlitzlinie und diagonal zu den Ecken ein.




Wenden Sie die Tasche und die dreieckigen Enden nach innen und drehen Sie den Paspelstreifen nach oben. Bügeln Sie.




Falten Sie die Tasche auf der Innenseite rechts auf rechts entlang der Faltlinie nach oben. Falten Sie die Oberkante des Rückenteils entlang der oberen Nahtlinie der Tasche nach unten und bringen Sie die Schnittkante nach oben. Stecken Sie den oberen Teil der Tasche rechts auf rechts an der Schlitzkante an den inneren kleinen Punkten fest. Nähen Sie die Tasche an der oberen Nahtlinie des Rückenteils zwischen den kleinen Punkten fest.



Bügeln Sie die Oberkante der Tasche nach oben, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen; heften Sie sie an die Oberkante der Hose. Nähen Sie die Seitenkanten der Tasche von der Falte bis zum kleinen Punkt, sodass der Paspelstreifen und die dreieckigen Enden in die Steppnaht eingefasst werden, lassen Sie dabei das Rückenteil frei.




Nähen Sie das Vorderteil an den Seitenkanten auf das Rückenteil.




UNTERE TASCHE UND KLASPE C


Um die Falte in der UNTEREN TASCHE (23) herzustellen, bringen Sie auf der Innenseite die gestrichelten Linien und die kleinen Punkte zusammen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linien. Bügeln Sie die Falte flach und bringen Sie die Nähte zur Mitte. Heften Sie über die Schnittkanten.




Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche. Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach außen, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzuge im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.




Drehen Sie die Ecken auf die rechte Seite und wenden Sie den Besatz auf die linke Seite; bügeln Sie ihn und bügeln Sie entlang der Naht unter die Schnittkanten. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.




Stecken Sie auf der Außenseite die untere Tasche an Vorder- und Rückenteil fest, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie dicht an den Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG**.



Rechts auf rechts nähen Sie den Besatz an die Klappe (24), wobei Sie die Kante mit den kleinen Punkten offen lassen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. Heften Sie mit der Maschine 1.5 cm von der Schnittkante entfernt. Auf der Außenseite die fertige Kante **ABSTEPPEN**.




Stecken Sie die Klappe auf der Außenseite an das Vorderteil und Rückenteil; heften Sie entlang der Klappenlinie, wobei die kleinen Punkte, wie gezeigt, übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Heftnaht. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. **STEPPEN** Sie dicht an der Oberkante **AB**.




FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den inneren Beinkanten.




Nähen Sie die Mittelkanten und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an. Nähen Sie erneut über die vorherige Naht, um die Naht zu verstärken.




Schneiden Sie fünf 9.8 cm lange **GÜRTELSCHLEIFEN/TRÄGER** (25) zu. Drehen Sie jeweils ein Ende um 1 cm und bügeln Sie es. Stecken Sie die verbleibenden Enden rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten auf die Hose, mittig auf den großen Punkten; heften Sie sie fest. Nähen Sie 1 cm unterhalb der Nahtlinie fest.




Nähen Sie den RECHTEN BUND (26) an der hinteren Mitte auf den LINKEN BUND (27). Bügeln Sie unter 1.5 cm an der langen, nicht markierten Kante. Beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie den Bund rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten an die Oberkante der Hose, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen und legen Sie dabei die kleinen Punkte auf den Schulternähten. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**. Bügeln Sie das Band nach außen, bügeln Sie die Naht zum Band hin.




Falten Sie die Enden des Bandes entlang der Faltlinie rechts auf rechts. Nähen Sie die Enden. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.




Wenden Sie das Band; bügeln. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante des Bandes über die Naht.




Die Enden des Bandes überlappen; mit Hakenverschluss befestigen.



Bügeln Sie die Träger bis zu den großen Punkten. **STEP-PEN** Sie fest **KNAPPKANTIG**.



Bügeln Sie die Saumzugabe hoch. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante oder **SÄUMEN** Sie fest.



FÜR MODELL D - Falten Sie das Hosenbein und bringen Sie die inneren Beinnähte zu den Seitennähten. Bügeln Sie, um die Falte einzurichten.

