





- 1 VORDETEIL - A
2 OBERER PASPELSTREIFEN - A
3 OBERE TASCHE- A
4 OBERES TASCHENFUTTER- A
5 SEITL. STOFFBAHN - A
6 UNTERER PASPELSTREIFEN- A
7 KLASPE - A
8 UNTERE TASCHE A
9 UNTERES TASCHENFUTTER- A
10 RÜCKENTEIL - A
11 LASCHE - A
12 BINDEBAND - A
13 OBERKRAGEN- A
14 UNTERKRAGEN- A
15 VORD. BESATZ - A
16 RÜCKW. BESATZ - A
17 VORDETEIL - B
18 RECHTER HOSENSCHLITZBESATZ- B
19 LINKER HOSENSCHLITZ - B
20 TASCHENBESATZ - B
21 SEITL. VORDETEIL UND TASCHE - B
22 RÜCKENTEIL - B
23 PASPELSTREIFEN- B
24 GESÄSSTASCHE- B
25 TASCHENFUTTER - B
26 RECHTER VORD. BUND- B
27 LINKER VORD. BUND- B
28 RÜCKW. BUND- B

KÖRPERGRÖSSE

MISSES										
Größen	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite (cm)	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taillenweite	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüftweite	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122
rückw. Taillenzänge	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44	45

STOFFSCHNITTEILE

☉ Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterstücke; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.



STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterstück so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.


Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.


WESTE A

TEILE: 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16


115 cm *
G
6 8 10




115 cm *
G 12 14 16 18 20 22 24



150 cm *
G
6 8 10 12




150 cm *
G
14 16 18 20 22 24



FUTTER A

TEILE: 4 9


115 cm **
AG



EINLAGE A

TEILE: 1 2 6 7 13 14 15 16


51 cm
AG




HOSE B

TEILE: 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28


115 cm *
G
6 8 10 12 14
ein Stück von Teil 18 19 23 24



115 cm *
G
16 18 20 22 24
ein Stück von Teil 18 23




150 cm *
AG
ein Stück von Teils 18



FUTTER B

TEILE: 20 25


115 cm **
AG



EINLAGE B

TEILE: 18 19 23 26 27 28

51 cm
AG




NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

ABNÄHER - siehe Video zum Nähen eines doppelspitzen Abnähers.

ABNÄHER - siehe Video zum Nähen von flachen Abnehmern

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Video zum Nähen von zweireihigen Kräuseln.

KNAPPKANTIG STEPPEN- siehe Video zum knappkantig steppen.

VERSTÄRKEN- siehe Video zum Verstärken.

FESTSTEPPEN - siehe Video zum feststeppen.

ABSTEPPEN- siehe Video zum Absteppen.

UNTERSTEPPEN- siehe Video zum Untersteppen.

VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

SÄUMEN- siehe Video: "Wie man säumt."

NÄHTUTORIALS




Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

WESTE A

HINWEIS: VERSÄUBERN Sie nach dem Nähen jeder Naht alle sichtbaren Schnittkanten der Nahtzugaben. Das Versäubern von Nähten wird in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.


EINLAGE

Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTES. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




VORDERTEIL


Nähen Sie **ABNÄHER** im VORDERTEIL (1). Bügeln Sie Abnäher zum Vorderteil hin.



VERSTÄRKEN Sie die inneren Ecken des Vorderteils entlang der Nahtlinien, schwenken Sie dabei an den kleinen Punkten, wie gezeigt. Schlitzen Sie entlang der Schlitzlinie ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten ein.




Falten Sie den OBEREN PASPELSTREIFEN (2) entlang der Faltlinie rechts auf rechts. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.




Wenden Sie den Paspelstreifen auf die rechte Seite. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Beschneiden Sie die Nahtzugaben auf knapp 6 mm.




Stecken Sie den oberen Paspelstreifen auf das linke obere Vorderteil, wobei die Nahtlinie entlang der unteren Nahtlinie liegt und die Symbole übereinstimmen. Heften.




Stecken Sie das OBERE TASCHENFUTTER (4) rechts auf rechts auf das Vorderteil, über den Paspelstreifen, und legen Sie die Nahtlinie entlang der Nahtlinie. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht zuschneiden.




Stecken Sie die OBERE TASCHE (3) rechts auf rechts auf das Vorderteil, dabei legen Sie die Nahtlinie entlang der oberen Stepplinie. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht zuschneiden.




Wenden Sie die Tasche und die dreieckigen Enden nach innen und drehen Sie den Paspelstreifen nach oben. Bügeln Sie. Nähen Sie die Taschenkanten zusammen, wobei die Paspelstreifen und die dreieckigen Enden in der Naht eingefasst werden, dabei lassen Sie das Vorderteil frei.




Um die Tasche zu befestigen, drehen Sie die obere Kante des Vorderteils nach unten und nähen Sie entlang der oberen Nahtlinie durch alle Dicken hindurch über die vorherige Naht.




Bügeln Sie den Paspelstreifen an der Außenseite nach oben. **STEPHEN** Sie die Seitenkanten des Paspelstreifens **KNAPPKANTIG**.




Falten Sie das BINDEBAND (12) der Länge nach in der Mitte rechts auf rechts. Bügeln Sie. Nähen Sie die Außenkanten des Bindebandes, lassen Sie dabei das Ende mit den kleinen und großen Punkten offen. Beschneiden.




Wenden Sie das Bindeband auf die rechte Seite, bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Auf der Außenseite das Bindeband auf das linke Vorderteil stecken, so dass die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften.




Falten Sie die LASCHE (11) der Länge nach in der Mitte rechts auf rechts. Bügeln Sie. Nähen Sie die lange Kante der Lasche, lassen Sie die Enden offen. Beschneiden.




Drehen Sie die Lasche auf die rechte Seite, bügeln Sie sie. Fädeln Sie D-Ringe durch ein Ende der Lasche. Falten Sie die Lasche der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die Enden mit den großen und kleinen Punkten zusammen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Auf der Außenseite die Lasche auf das rechte Vorderteil stecken, so dass die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften.




VERSTÄRKEN Sie die innere Ecke der SEITL. STOFFBAHN (5) entlang den Nahtlinien und drehen Sie sie an den kleinen Punkten, wie gezeigt. Schlitzen Sie entlang der Schlitzlinie ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten ein.




Nähen Sie das Vorderteil an die vorderen Seitenteile, unterbrechen Sie die Naht an den geschlitzten Kanten und lassen Sie eine Öffnung in der linken Naht zwischen den kleinen Punkten. Bügeln Sie die Nähte auf und bügeln Sie den Rest der Nahtzugabe an der unteren vorderen Seitenkante und der hinteren Seitenkante ein.




Links auf links falten Sie jeden UNTEREN PASPELSTREIFEN (6) entlang der Faltlinie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Beschneiden Sie die Nahtzugaben auf knapp 6 mm.




Stecken Sie die unteren Paspelstreifen auf das untere Vorderteil, wobei die Nahtlinien entlang der Nahtlinien verlaufen und die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften Sie zwischen den Punkten durch alle Dicken.




Stecken Sie auf jeder Seite rechts auf rechts ein versehenes KLAPPENSTÜCK (7) auf ein nicht versehenes Klappensstück, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie dabei die Kante mit dem kleinen Punkt offen. Beschneiden.




Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Beschneiden Sie die Nahtzugaben auf knapp 6 mm.




Stecken Sie die Klappe auf das Vorderteil (über den oberen Paspelstreifen), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Nahtlinie entlang der oberen Heftung verläuft. Heften.





Stecken Sie das OBERE TASCHENFUTTER (9) rechts auf rechts auf das Vorderteil, über den Paspelstreifen, und legen Sie die Nahtlinie entlang der Stepplinie. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht zuschneiden.




Stecken Sie die UNTERE TASCHE (8) rechts auf rechts auf das Vorderteil, dabei legen Sie die Nahtlinie entlang der oberen Stepplinie. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht zuschneiden.



Wenden Sie die Tasche und das Taschenfutter durch die eingeschnittenen Kanten nach innen, wenden Sie die Klappe nach unten und ziehen Sie die Enden der Paspelstreifen zwischen die dreieckigen Enden. Nähen Sie die Taschenkanten zusammen, wobei die Paspelstreifen und die dreieckigen Enden in der Naht eingefasst werden, dabei lassen Sie das Vorderteil frei.




Um die Tasche zu befestigen, drehen Sie die obere Kante des Vorderteils nach unten und nähen Sie entlang der oberen Nahtlinie durch alle Dicken hindurch über die vorherige Naht.




RÜCKENTEIL, KRAGEN UND BESATZ


Nähen Sie die RÜCKENTEILE (10) in der hinteren Mitte zusammen.




Nähen Sie die Vorderteile an den rückwärtigen Seitenkanten an das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Armausschnittkanten in Pfeilrichtung **FEST**.




Nähen Sie die Vorderteile an den Schultern auf das Rückenteil.




STEPHEN Sie die Halsausschnittkante zwischen den großen Punkten in Pfeilrichtung **FEST**.




Nähen Sie den UNTERKRAGEN (14) in der hinteren Mitte zusammen. Stecken Sie den Unterkragen auf die Halskante, wobei die Mitten und Kerben übereinstimmen und die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden, wobei die übrigen Symbole übereinstimmen. Heften Sie, schneiden Sie dabei die Halskante der Jacke ein, wo nötig. Nähen Sie zwischen den großen Punkten. Schneiden Sie zu den großen Punkten ein.




HALTEN Sie mit einer Reihe langer Maschinennähte die Vorderkante des VORDEREN BESATZES (15) zwischen den Kerben und dem großen Punkt **EIN**. Nähen Sie die Abnäher in den vorderen Besatz. Bügeln Sie Abnäher zum Vorderteil hin.




Nähen Sie den RÜCKW. BESATZ (16) an den Seitenkanten an den vord. Besatz, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zum vord. Besatz. **STEPHEN** Sie die Armausschnittkanten des Besatzes in Pfeilrichtung **FEST**. **VERSÄUBERN** Sie die Unter- und Seitenkanten des Besatzes.




Nähen Sie den vorderen Besatz an das Rückenteil an den Schulternähten.




STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des Besatzes in Pfeilrichtung zwischen den großen Punkten **FEST**.




HALTEN Sie mit einer Reihe langer Maschinennähte die oberen und oberen Seitenkanten des OBERKRAGENS (13) wie gezeigt **EIN**.




Stecken Sie den Oberkragen an den Halskanten der Besätze, wobei die Kerben übereinstimmen und die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden, wobei die übrigen Symbole übereinstimmen. Heften Sie, schneiden Sie dabei die Halskante des Besatzes ein, wo nötig. Nähen Sie an den großen Punkten. Schneiden Sie zu den großen Punkten ein. Beschneiden Sie die Nahtzugaben. Bügeln Sie die Naht auf.



Stecken Sie den Oberkragen und den Besatz rechts auf rechts an den Unterkragen und die Weste, wobei die Mittelpunkte, Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Passen Sie die Form an; heften Sie sie. Nähen Sie die Kragenkanten zwischen den großen Punkten zusammen. Nähen Sie die Kragenkanten zwischen den großen Punkten zusammen. Beschneiden Sie die Nahtzugaben.




Heben Sie den Besatz hoch; nähen Sie die Halsausschnittnähte von Hand locker zusammen.




ABSCHLUSS

Wenden Sie die Besätze nach innen, drehen Sie den Kragen auf die rechte Seite. Bügeln Sie. Wenden Sie die Nahtzugabe an den Armausschnittkanten der Weste und des Besatzes und schneiden Sie sie, wo nötig, an den Steppnähten ein. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Armausschnittkanten zusammen. Heften Sie den Besatz an den Schultern und Unterarme. **OPTIONAL: STEPPEN** Sie die Armausschnittkanten geschlossen **KNAPPKANTIG**.




Schlagen Sie einen 3.8 cm breiten Saum an der verbleibenden Unterkante der Weste ein. Heften Sie dicht an der Falte. **VERSÄUBERN** Sie die Schnittkante. Nähen Sie den Saum fest. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Besätze an den Saum. Auf der Innenseite das Ende des Bindebandes durch die linke Seitennahtöffnung führen. Lappen Sie das rechte Vorderteil über das linke, so dass die Mittelpunkte übereinstimmen. Bringen Sie das freie Ende des Bindebandes nach vorne und durch die D-Ringe, wie auf der Vorderseite des Umschlags gezeigt.



HOSE B


EINLAGE

Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTES. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




VORDERTEIL


Stecken Sie den TASCHENBESATZ (20) rechts auf rechts an die obere Seitenkante des VORDERTEILS (17), wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Steppen Sie die Oberkante. Schneiden Sie die Steppnaht an den kleinen Punkten ein, achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht durch die Steppnaht einschneiden.




Drehen Sie die Tasche nach innen. Bügeln Sie.




STEPHEN Sie die obere Seitenkante des Vorderteils **AB**, wie gezeigt.




Nähen Sie ein Teil des SEITL. VORDERTEILS UND DER TASCHEN (21) an jede Tasche an der Außenkante, dabei lassen Sie das Vorderteil frei.



Heften Sie die Ober- und Seitenkanten.




A - Nähen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen.
B - Schlagen Sie die linke vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie ein; bügeln.
C - Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die linke vordere Öffnungskante, wobei die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und dem Reißverschlussanschlag am kleinen Punkt anliegt. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.
D - Falten Sie den LINKEN HOSENSCHLITZ (19) rechts auf rechts der Länge nach zur Hälfte, wobei die Punkte und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterkante. Beschneiden.
Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.
E - Stecken Sie auf der Innenseite die linke Schlitzleiste an die linke vordere Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.
F - Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.
G - **VERSÄUBERN** Sie die Außenkante des RECHTEN HOSENSCHLITZBESATZES (18).
Stecken Sie den Schlitzbesatz an der rechten vorderen Öffnungskante wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden.
STEPHEN Sie den Hosenschlitzbesatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen.
H - Lappen Sie das rechte Vorderteil über das linke, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.
I - Stecken Sie den linken Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Hosenschlitzbesatz, lassen Sie dabei das rechte Vorderteil frei.
Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.
J - Wenden Sie den Besatz nach unten. Nähen Sie auf der Außenseite das rechte Vorderteil entlang den Nahtlinien, lassen Sie dabei den linken Hosenschlitz frei.
K - Wenden Sie den Hosenschlitz fest zurück. Heften Sie auf der Innenseite die Schlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. bis zur Unterkante der Schlitz zurück.
L - Falls gewünscht, nähen Sie auf der Außenseite mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende des Hosenschlitzes durch alle Dicken.




RÜCKENTEIL

Nähen Sie **ABNÄHER** im RÜCKENTEIL (22). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin.




VERSTÄRKEN Sie die Ecken des Rückenteils entlang den Stepplinien und drehen Sie sie an den kleinen und großen Punkten, wie gezeigt.



Links auf links falten Sie den PASPELSTREIFEN (23) in der Hälfte entlang der Faltlinie. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Beschneiden Sie die Nahtzugaben auf knapp 6 mm.



Stecken Sie den Paspelstreifen auf die obere Kante des Rückenteils, indem Sie die Nahtlinie entlang der unteren Stepplinie platzieren, wobei die Symbole übereinstimmen. Heften.




Stecken Sie das TASCHENFUTTER (25) rechts auf rechts auf das Rückenteil, über den Paspelstreifen, und legen Sie die Nahtlinie entlang der Stepplinie. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Rückenteil nicht zuschneiden.




Stecken Sie die GESÄSSTASCHE (24) rechts auf rechts auf das Rückenteil, dabei legen Sie die Nahtlinie entlang der oberen Stepplinie. Heften.

Nähen Sie zwischen den großen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Rückenteil nicht zuschneiden.




Schlitten Sie entlang der Linie zwischen der Steppnaht und schneiden Sie diagonal zu den kleinen und großen Punkten ein.




Wenden Sie die Tasche und die dreieckigen Enden nach innen, ziehen Sie die Enden des Papelpstreifens zwischen den kleinen und großen Punkten und wenden Sie den Papelpstreifen nach oben. Bügeln Sie.

Nähen Sie die Taschenkanten zusammen, wobei die Papelpstreifen und die dreieckigen Enden in der Naht eingefasst werden, dabei lassen Sie das Rückenteil frei.




INNERES BEIN UND SCHRITRNAHT

Nähen Sie Vorder- und Rückenteil an den inneren Beinkanten zusammen, (wobei Sie das Rückenteil so dehnen, dass das Vorderteil zwischen der Oberkante und Kerbe passt).




Nähen Sie den Rest der Schrittnaht an die vordere Kerbe. Nähen Sie erneut 1 cm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.




SEITENNÄHTE

Nähen Sie das Rückenteil und das Vorderteil an den Seiten zusammen.




BUND


STEPPEN Sie die obere Hosenkante **FEST**.




Nähen Sie rechts auf rechts den RECHTEN VORD. BUND (26) und den LINKEN VORD. BUND (27) an jede Seite auf den RÜCKW. BUND (28) an den Seiten.




Stecken Sie den Bund auf die Oberkante der Hose wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen und schneiden Sie die Hose wo nötig ein. Heften. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Bund hin.



Nähen Sie die Bundbesatzteile auf die gleiche Weise wie den Bund zusammen. Drehen Sie die Nahtzugabe an der unteren Kante des Besatzes ein, halten Sie dabei die Fülle zu ein. Bügeln Sie. Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie den Besatz an den Bund. Nähen Sie die vordere Öffnung und die oberen Kanten, wie gezeigt. Beschneiden.



STEPPEN Sie den Besatz **UNTER**.


Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht und die Verlängerung zusammen.

OPTIONAL: Nähen Sie im Graben oder in der Rille der Naht, wobei Sie die gebügelte Kante auf der Innenseite mitfassen.




ABSCHLUSS


Machen Sie ein Knopfloch am linken vorderen Bund an der Markierung.



Nähen Sie auf der Innenseite den Knopf auf der rechten Seite an der Markierung.



Nähen Sie Haken- und Ösenverschlüsse wie gezeigt an den Bund.



Drehen Sie den Saum um. Heften Sie dicht an der Falte.

VERSÄUBERN Sie die Schnitkante.

Nähen Sie den Saum fest, geben Sie dabei ggf. etwas mehr Weite ein. Bügeln Sie.

Um Falten zu bilden, bringen Sie die Beinnähte zusammen; bügeln Sie entlang der Faltenlinie bis auf 23 cm an der oberen Kante.

