





A



B



- 1 VORDERTEIL - A
2 SEITL. VORDERTEIL-A
3 RÜCKENTEIL - A
4 VORD. BESATZ- A
5 RÜCKW. BESATZ-A
6 ÄRMEL - A
7 VORDERTEIL - B
8 VORD. EINLAGE - B
9 SEITL. VORDERTEIL - B
10 TASCHE - B
11 RÜCKENTEIL - B
12 KAPUZE - B
13 ÄRMEL - B

KÖRPERGRÖSSE

Größen	MISSES					
	XS/TP	S/P	M/M	L/G	XL/TG	XXL/TTG
	4-6	8-10	12-14	16-18	20-22	24-26
Oberweite (cm)	75-78	80-83	87-92	97-102	107-112	117-122
Taillenweite	56-58	61-64	67-71	76-81	87-94	97-104
Hüftweite	80-83	85-88	92-97	102-107	112-117	122-127
rückw. Tailleniänge	39-39.5	40-40.5	41.5-42	42.5-43	44-44.5	45-46

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

OHNE STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.



STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).


HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

TOP A

TEILE 1 2 3 4 5 6

150CM *

AG




EINLAGE A

TEILE 4 5

51CM **

AG




JACKE B

TEILE 9 10 11 12 13

150CM *


G XS-S-M-L



STOFFBRUCH

150CM *

G XL-XXL




STOFFBRUCH

VORDERTEIL IM GARNITURSTOFF

TEILE 7

150CM *

AG




STOFFBRUCH

EINLAGE B

TEILE 8

51CM **

AG



STOFFBRUCH


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann auf-
bügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die
Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in FETTDUCK erscheinen, werden
im Folgenden erklärt.

VERSTÄRKEN - Siehe **Maschinenstiche**: „**Verstärken**“ Video.

SÄUMEN– siehe **Handstiche**: Video "**Wie man säumt**".

FESTSTEBBEN- siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man einen
Stepstich macht**".

ABSTEBBEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man abstept**".

BESCHNEIDEN– siehe wie zu **Nähen**: Video "**Wie man die Nähte bes
chneidet, einschneidet und überlagert**".

UNTERSTEBBEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man unters-
tept**".

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche
Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


**DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG
DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT AN-
DERS ANGEZEIGT.**

TOP A


HINWEIS: Um die Nahtzugaben zu versäubern, bügeln Sie die Naht zu-
nächst flach, wie sie genäht wurde, und bügeln Sie sie dann auf. Nähen Sie
die Nahtzugaben im Zickzack zusammen und bügeln Sie sie auf eine Seite,
wie in den Nähanweisungen angegeben. Die Nahtbearbeitung wird in den
folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

STEBBEN Sie die Halskante des VORDERTEILS (1) und SEITL. VORDER-
TEILS (3) , in der Pfeilrichtung **FEST. STEBBEN** Sie die vorderen Seitenkan-
ten des Vorderteils unterhalb der unteren Kerbe **FEST. VERSTÄRKEN** Sie
die rechte Seite des Vorderteils durch den großen Punkt, wie gezeigt.




Stecken Sie die vorderen Seitenteile auf das Vorderteil RECHTS AUF RECHTS, wobei
die Kerben und die großen Punkte übereinstimmen und schneiden Sie das Vorderteil
nach Bedarf zur Steppnaht ein. Nähen Sie, lassen Sie dabei oberhalb des großen Abnäh-
ers auf der rechten Seite offen. Steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen. Schnei-
den Sie zum großen Punkt ein.

Versäubern Sie die Nahtzugaben und bügeln Sie zur Mitte.




Fixieren Sie einen 2.5 cm breiten Streifen aus aufbügelbarer Einlage auf die
hinteren Schulterkanten, um sie zu stabilisieren und ein Ausdehnen zu ver-
hindern.

Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern an das Vorderteil. Versäubern
Sie die Nahtzugaben und bügeln Sie zum Rückenteil.




Optional: STEBBEN Sie die hintere Schulter **AB**.




Fixieren Sie die EINLAGE auf die LINKE Seite des VORD. BESATZES (4)
und RÜCKKW. BESATZES (5) gemäß den Anweisungen des Herstellers.

TIPP - Die Einlage soll den Hals stabilisieren und verhindern, dass er sich
beim Nähen dehnt. Machen Sie zunächst Testmuster, um festzustellen, wel-
che Einlage am besten zu Ihrem Stoff passt und ob Sie eine gewisse Deh-
nung der Einlage zulassen sollten oder nicht. Dies hängt von Ihrem
Modestoff und der Einlage ab.




Nähen Sie den vorderen Besatz an den rückw. Besatz an der linken Schul-
tern.





Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf die Halskante, wobei
die Mitten, die großen Punkte, die linken Schulternähte und der kleine Punkt
an die rechte Schulternaht übereinstimmen. Heften.
Nähen Sie zwischen den großen Punkten, wobei Sie an den Ecken des vor-
deren Schlitzes drehen.

TIPP - Ich markiere die Ecken mit einem feinen Kreidestift, um Genauigkeit
und Präzision zu gewährleisten. Überprüfen Sie noch einmal, ob die Punkte
übereinstimmen - es ist in Ordnung, sogar besser, wenn hier ein winziger
Zwischenraum bleibt, denn so kann sich der Stoff drehen, ohne Falten zu
werfen.




Nähen Sie den Rest der vorderen Naht der Besatzseite unterhalb des großen
Punktes. Beschneiden Sie die Naht auf 6 mm und bügeln Sie sie auf. Bes-
chneiden Sie die Ecken, schneiden Sie sie zurück und schneiden Sie die
Halskante ein.




STEBBEN Sie die Halsausschnittkante des Besatzes so weit wie möglich
UNTER. Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE. Bügeln Sie. Heften
Sie dicht an der Schnittkante des Besatzes.

STEBBEN Sie um die Besatzkante **AB**, wobei Sie die Heftung als Führung
verwenden. Verwenden Sie eine Einzel- oder Doppelnadel oder stecken Sie
mit der Hand.




Stecken Sie den ÄRMEL (6) an die Armausschnittkante des Tops, wobei der
mittlere kleine Punkt an der Schulternaht, ebenso die Kerben und die übr-
igen kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm
Abstand in den Nahtzugaben. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie
die Naht zum Ärmel hin.


TIPP: Bügeln Sie die Säume am Kleidungsstück und an den Ärmeln hoch,
während sie flach liegen, und öffnen Sie sie, um die Seiten- und Unterarm-
nähte zu nähen.




Stecken Sie das Vorderteil seitlich auf das Rückenteil. Stecken Sie die Är-
melnähte fest. Nähen Sie vom großen Punkt an der Seitennaht bis zur Un-
terkante des Ärmels. Schneiden Sie die Nahtzugaben 6 mm über dem
großen Punkt ein. Versäubern Sie die Nahtzugaben und bügeln Sie zum
Rückenteil oberhalb des Einschnittes.




Drehen Sie den 3.2 cm Saum an den Schlitzöffnungskanten entlang der
Saumlinie nach AUSSEN. Nähen Sie den Saum entlang der Seitennahtlinie.
Beschneiden Sie die Ecke.




Drehen Sie die Ecke RECHTS nach außen, schlagen Sie dabei die Nahtzu-
gaben ein und drehen Sie den Rest des Saums nach oben. Bügeln Sie. Heft-
en Sie dicht an der Falte. Heften Sie 6 mm von der Schnittkante des
Saums. Heften Sie 1 cm von den seitl. Öffnungskanten.



STEBBEN Sie die unteren und seitlichen Öffnungskanten entlang der inne-
ren Heftung **AB**, steppen Sie dabei an den seitlichen Öffnungskanten über-
eck und drehen Sie über die Nahtzugabe 6 mm oberhalb des großen
Punktes.



Schlagen Sie einen 3.2 cm Saum an der unteren Ärmelkante hoch. Heften Sie dicht an der Falte. Heften Sie 6 mm von der Schnittkante des Saums. **STEPHEN** Sie die Unterkante des Ärmels entlang der oberen Heftnaht **AB**.




JACKE B

VORDERTEIL


Befestigen Sie die VORDERE EINLAGE (8) auf der LINKEN Seite des VORDERTEILS (7) gemäß den Anweisungen des Herstellers. Schneiden Sie zur Stabilisierung von Taschenöffnungen einen 2.5 cm breiten Streifen aus aufbügelbarem Trikotvlies so zu, dass die nicht dehnbare Richtung parallel zur Naht verläuft. Befestigen Sie den Streifen auf der LINKEN Seite des Vorderteils, indem Sie die Einlage über der Nahtlinie zentrieren und die Enden des Streifens wie gezeigt über die großen Punkte hinausragen lassen.

STEPHEN Sie die Halskante des Vorderteils in Pfeilrichtung **FEST**.




Stecken Sie die TASCHÉ (10) an die Seitenkanten des Vorderteils . VORDERTEILS (9) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie mit einer 6 mm lange Naht. Wenden Sie die Naht zu den Taschen. Bügeln Sie.


TIPP: Wenn Sie einen Serger haben, versäubern Sie die gesamte Naht, um die Tasche zu nähen und die Nahtkante auf einmal zu versäubern.



Stecken Sie das seilt. Vorderteil RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil, wobei die Kerben sowie die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie bis zum kleinen Punkt, lassen Sie dabei zwischen den großen Punkten offen. Nähen Sie die Taschenkanten an der vorderen Seitennaht zusammen.



Schneiden Sie die Nahtzugabe des seilt. Vorderteils oberhalb und unterhalb der Tasche ein. Wenden Sie die Tasche nach vorn. Bügeln Sie die Nahtzugaben ober- und unterhalb den Einschnitten und wenden Sie weiter den Rest der Nahtzugaben unterhalb des kleinen Punktes. Bügeln Sie.




RÜCKENTEIL

STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des RÜCKENTEILS (11) in der Pfeilrichtung **FEST**. Zur Stabilisierung der Schultern einen 2.5 cm breiten Streifen aus aufbügelbarem Trikotvlies auf die LINKE Seite des Rückenteils aufbügeln, dabei den Streifen über der Schulternahtlinie zentrieren, so dass die nicht dehnbare Richtung parallel zur Naht verläuft.




Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern an die Vorderteile. Wenden Sie die Naht zum Rücken. Bügeln Sie.




KAPUZE

Um jedes Knopfloch in der KAPUZE (12) zu verstärken, bügeln Sie ein 2.5 cm x 3.8 cm großes Rechteck aus aufbügelbarem Vlieseinlage auf die LINKE Seite der beiden Kapuzenteile unter den Knopflochmarkierungen auf.




Machen Sie Knopflöcher in der Kapuze an den Markierungen. Stecken Sie die Kapuzenteile mit den Knopflöchern RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die hintere Mittennaht.




Für den Besatz nähen Sie die restlichen Kapuzenteile auf die gleiche Weise zusammen.


STEPHEN Sie die Halskante des Kapuzenbesatzes **FEST**. Schlagen Sie die 1.5 cm Nahtzugabe an der Halskante der Kapuze nach unten und schneiden Sie sie bei Bedarf zu den Steppnähten ein. Bügeln Sie. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.




Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf die Kapuze, wobei die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die vorderen Kanten. **BESCHNEIDEN**.




STEPHEN Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE. Bügeln Sie.




Stecken Sie die Kapuze an der Halskante der Jacke RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, die hinteren Mitten, die großen und kleinen Punkten an den Schulternähten übereinstimmen, halten Sie dabei die gebügelte Kante des Kapuzenbesatzes frei und schneiden Sie die Halskante der Jacke nach Bedarf zur Steppnaht ein. Heften.




Falten Sie die Vorderkante der Jacke entlang der Faltlinie RECHTS AUF RECHTS an der Halskante, um einen Besatz zu bilden. Heften. Nähen Sie die Halskante, lassen Sie dabei den Kapuzenbesatz frei. **BESCHNEIDEN**. Schneiden Sie die Nahtzugaben am großen Punkt ein.




Wenden Sie den vorderen Besatz nach innen und wenden Sie die Nahtzugaben am Hals zur Kapuze. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante des Kapuzenbesatzes über die Naht.





Um einen Tunnel für den Kordelzug zu bilden, **STEPPEN** Sie die Kapuze 2 cm von der vorderen Öffnungskante entfernt **AB**. Fädeln Sie ein Band oder eine Kordel durch den Tunnel. Verknoten Sie die Enden.



Wenden Sie die Unterkante des Vorderteils entlang der Faltlinie nach **AUSSEN**. Nähen Sie 3.2 cm über die Unterkante des Stoffbesatzes. Beschneiden Sie wie gezeigt.



Wenden Sie den Stoffbesatz nach innen und wenden Sie einen 3.2 cm breiten Saum am Vorderteil nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. Heften Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt. Nähen Sie auf der **AUSSENSEITE** das Vorderteil entlang der oberen Heftung.




REISSVERSCHLUSS


HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Eine gute Quelle für das Trennen von Reißverschlüssen: <https://www.botanitrim.com/>

TIPP: Markieren Sie die vordere Mittellinie auf der **RECHTEN** Seite der Stoffbesatzes mit einer Heftung oder entfernbaren Kreide. Der Reißverschluss wird so positioniert, dass er sich entlang der vorderen Mittellinie öffnet. Stecken/heften Sie vor dem Nähen die Position des Reißverschlusses so, wie er angebracht werden soll, damit Sie eine klare Vorstellung davon haben, wie er zu nähen ist.


Kürzen Sie einen trennenden Reißverschluss immer von oben. Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss entlang der Öffnungskante mit dem unteren Reißverschlussanschlag am unteren kleinen Punkt. Markieren Sie die Platzierung des neuen oberen Anschlags am oberen kleinen Punkt. Öffnen Sie den Reißverschluss von oben und bringen Sie den Schieber weit unter die Markierung. Entfernen Sie mit einer Zange oder einem Drahtschneider die Zähne oberhalb der Markierung auf 2.5 cm. Überschüssiger Reißverschluss kann weggeschnitten werden. Fertigen Sie einen neuen oberen Anschlag an, indem Sie mit einer Zange eine gerade Metallöse biegen und an der neuen Markierung an jedem Band festnähen. Achten Sie darauf, dass der neue obere Anschlag groß genug ist, um zu verhindern, dass der Schieber die Reißverschlussöffnung passiert.



Trennen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie auf der **INNENSEITE** die rechte Hälfte des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf den rechten Stoffbesatz, wobei die Zähne entlang der vorderen Mittellinie zur vorderen Öffnung zeigen und der Reißverschluss an den kleinen Punkten anhält. Schlagen Sie unter die obere Kante des Reißverschlussbandes um. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Zähnen.




Schließen Sie den Reißverschluss. Lappen Sie das **RECHTE** Vorderteil über das linke, wobei die vorderen Mitten übereinstimmen. Stecken Sie die rechte Vorderkante aus dem Weg. Stecken Sie auf der **AUSSENSEITE** die linke Seite des Reißverschlusses entlang der vorderen Mittellinie auf das linke Vorderteil, wobei der Reißverschluss an den kleinen Punkten anhält. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Schlagen Sie unter die obere Kante des Reißverschlussbandes um. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Trennen Sie den Reißverschluss. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Zähnen und erneut dicht an der Kante.




RESTLICHE NÄHTE UND ÄRMEL


Nähen Sie das Vorderteil seitlich an das Rückenteil.




Nähen Sie die Naht im **ÄRMEL** (13).



Schlagen Sie einen 3.2 cm Saum an der unteren Ärmelkante hoch. Heften Sie dicht an der Falte. Nähen Sie den Saum fest.




Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die Unterarmnähte, Kerben und die restlichen kleinen Punkten übereinstimmen. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie neben der Naht.



ABSCHLUSS

Schlagen Sie den Saum an der vorderen Seitenkante unterhalb des kleinen Punktes 1.5 cm ein. Drehen Sie den Saum an der unteren Kante des seitlichen Vorder- und Rückenteils nach oben, falten Sie dabei die Ecke am seitlichen Vorderteil nach innen. Heften Sie dicht an der Falte. Heften Sie 6 mm von der Schnittkante am Saum.



Nähen Sie auf der **AUSSENSEITE** entlang der oberen Heftnaht, wobei Sie die Naht an der Ecke und 1.5 cm oberhalb des kleinen Punktes auf dem seitlichen Vorderteil versäubern und mit der Naht auf dem Vorderteil verbinden.

