





- HOSE A,B**
1 OBERES VORDERTEIL A
2 MITTLERES VORDERTEIL A
3 OBERE VORDERE BLENDE A
4 UNTERE VORDERE BLENDE A
5 UNTERES VORDERTEIL A
6 TASCHENBELEG
7 VORDERTEIL B
8 TASCHE
9 OBERES RÜCKENTEIL
10 UNTERES RÜCKENTEIL
11 TUNNEL
12 SCHABLONE FÜR GUMMIBAND
13 BEINBLENDE

KÖRPERGRÖSSEN

	Herren						
Größe	34	36	38	40	42	44	46
Oberweite	87	92	97	102	107	112	117
Taille	71	76	81	87	92	97	107
Hüfte	89	94	99	104	109	114	119

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBogens	INNENSEITE DES SCHNITTBogens	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.



STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht...

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


HOSE A

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11
HINWEIS: Zwei Stücke des Stoffs zu je 2,5 cm x 5 cm aufbewahren.

150 cm *
G
34-36-38-40



150 cm *
G
42-44-46




HOSE B

SCHNITT-TEILE: 6,7,8,9,10,11

HINWEIS: Zwei Stücke des Stoffs zu je 2,5 cm x 5 cm aufbewahren.


150 cm *
AG



KONTRAST A,B (Beinblenden)

SCHNITT-TEILE: 13

150 cm *
AG




NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG (sofern nicht anders angegeben).
ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter
------------	------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

DOPPELSTEPSTICH - Die Naht entlang der Nahtlinie steppen; nochmals mit 6 mm Abstand zur Naht auf der Nahtlinie mit Geradstich ODER Zickzack nähen; die Nahtzugaben knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden ODER versäubern.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der Anleitung gezeigt mit kurzem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Die Nadel durch die Bruchkante ziehen, dann einen Faden auf der Unterseite fassen.

ABSTEPPEN - Auf der Außenseite mit 6 mm Abstand zur Kante, Naht oder der vorherigen Naht steppen, hierfür den Nähfuß an Markierungslinie verwenden, oder in dem in der Anleitung angegebenen Abstand steppen.


HOSE A,B

HINWEIS: Modell B ist illustriert, wenn nicht anders angegeben.


Vorder- und Rückenteil

Modell A:


1. Das OBERE VORDERTEIL (1) auf das MITTLERE VORDERTEIL (2) steppen. Nahtzugaben ins obere Vorderteil bügeln.




2. Das obere Vorderteil **ABSTEPPEN**.




3. Die OBERE VORDERE BLENDE (3) auf das mittlere Vorderteil steppen. Nahtzugaben in die obere vordere Blende bügeln.




4. Die obere vordere Blende **ABSTEPPEN**.




5. Die UNTERE VORDERE BLENDE (4) auf die obere vordere Blende steppen. Nahtzugabe in die obere vordere Blende bügeln.




6. Die obere vordere Blende **ABSTEPPEN**.




7. Das UNTERE VORDERTEIL (5) auf die untere vordere Blende steppen. Nahtzugaben in die untere vordere Blende bügeln.




8. Die untere vordere Blende **ABSTEPPEN**.




9. **Modell A:** Den TASCHENBELEG (6) auf die obere Seitenkante des Vorderteils steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.




10. **Modell B:** Den TASCHENBELEG (6) auf die obere Seitenkante des VORDERTEILS (7) steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.




Modelle A,B:
11. Den Taschenbeleg nach innen legen. Bügeln.




12. Die obere Seitenkante des Vorderteils wie gezeigt **ABSTEPPEN**.




13. Die TASCHE (8) auf den Taschenbeleg entlang der Außenkante aufsteppen, dabei das Vorderteil nicht mitfassen.




14. Die Ober- und Seitenkanten heften.



15. Das OBERE RÜCKENTEIL (9) auf das UNTERE RÜCKENTEIL (10) steppen. Nahtzugaben ins untere Rückenteil bügeln.




16. Das untere Rückenteil **ABSTEPPEN**.




VOGUE
PATTERNS®

DEUTSCHE
V1854
Seite 3 (3 Seiten)


17. Die Innenbeinnaht mit **DOPPELSTEEPSTICH** schließen.
Nahtzugaben ins Rückenteil bügeln.




18. Die Schrittnaht schließen. Nahtzugaben zur linken Seite bügeln.



19. die linke Seite wie gezeigt **ABSTEPPEN**.




20. Die Seitennähte mit **DOPPELSTEEPSTICH** schließen.
Nahtzugaben ins Rückenteil bügeln.




Tunnel


21. Zum **VERSTÄRKEN** der Unterseite der Ösen zwei
Stücke Stoff zu je 2,5 cm x 5 cm zuschneiden.
Für den vorderen Tunnel auf die linke Seite eines
TUNNELS (11) ein Reststück des Stoffs an jedem kleinen
Punkt wie gezeigt mittig auflegen. Heften.




22. Die Ösen auf den vorderen Tunnel an den kleinen
Punkten gemäß Packungsanleitung eindrücken.




23. Verbleibenden Tunnel auf den vorderen Tunnel entlang
der Seiten aufsteppen, dabei nicht zwischen den kleinen
Punkten an der linken Seitennaht steppen.




24. Links auf links den Tunnel entlang der Faltlinie falten. Die Schnittkanten
aufeinander heften.




Den Tunnel entlang der Stepplinien wie gezeigt steppen.




25. Den Tunnel auf die Oberkante der Hose aufstecken, die Mitten und
Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Steppen, den Tunnel
entsprechend dehnen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe
steppen. Die Nahtzugaben nach unten bügeln.




26. Drei Stücke Gummiband gemäß der SCHABLONE FÜR
GUMMIBAND (12) zuschneiden.




27. Gummiband durch den oberen Tunnel einziehen, dann durch
den unteren Tunnel. Enden überlappen lassen. Temporär mit einer
Sicherheitsnadel fixieren. Kleidungsstück anprobieren; Gummibandlänge ggf.
anpassen. Die Enden aufeinander steppen.



28. Die Öffnung in den Tunneln mit **SAUMSTICH** schließen.




29. Kordel oder Twillband durch die Ösen einziehen, die Enden
gleichmäßig überstehen lassen. Enden verknoten.




Fertigstellen

30. Die Enden der BEINBLENDE (13) steppen, die Passzeichen treffen
aufeinander.



31. Links auf links die Beinblende entlang der Faltlinie falten, die
Passzeichen treffen aufeinander. Leicht bügeln. Die Schnittkanten
aufeinander stecken.



32. Die Blende auf die Unterkante der Hose aufstecken, die Quadrate
treffen auf die Seitennähte und die Naht auf die Innenbeinnaht. Heften.
Steppen, die Blende entsprechend stark dehnen. Nochmals mit 6 mm
Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.
Nahtzugaben in die Hose bügeln.

