




DEVANT



DOS



13 PIÈCES DU PATRON



- 1 CORSAGE DEVANT – A
2 CORSAGE CÔTÉ DEVANT – A
3 CORSAGE DOS – A
4 CORSAGE CÔTÉ DOS – A
5 CÔTÉ DEVANT – A, B, C
6 JUPE CÔTÉ DEVANT - A, B, C
7 (7A) CORSAGE CÔTÉ DOS – C
8 8(A) JUPE CÔTÉ DOS – C
9 CORSAGE DEVANT - B, C
10 JUPE CÔTÉ DEVANT - B, C
11 CORSAGE DOS – B, C
12 CORSAGE CÔTÉ DOS – B, C
13 BRETELLE – B, C

MARQUES DU PATRON

- **FLÈCHE DU DROIT-FIL:** Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.
- ↓ **LIGNE DE PLIURE:** Placez la ligne sur la pliure du tissu.
- **MARQUE DE BOUTONNIÈRE:** Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.
- **MARQUE DE BOUTON:** Indique l'emplacement du bouton.
- ▽ ▽ ○ □ △ **ENCOCHES ET SYMBOLES:** Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.
- ⊕ Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.
- VALEUR DE COUTURE COMPRISE:** 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

- Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.
- POUR RACCOURCIR:** Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.
- POUR ALLONGER:** Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.
- Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

- RÉTRÉCISSEZ LE TISSU** qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.
- ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE** pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu. Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens. Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit. *** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).
- Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).


- ★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.
- La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.
- Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.
- Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.
- NOTE:** Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE


ROBE A

PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8


115 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




115 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W




115 CM
AVEC SENS
TAILLES 26W 28W



150 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22 W 24 W 26W 28W




DOUBLURE

PIECES 1 2 3 4 5 6 7 8

115 CM
SANS SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




115 CM
SANS SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W




ROBE B

PIÈCES 5 6 7 8 9 10 11 12 13


115 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




115 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



150 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W




DOUBLURE
PIÈCES 5 6 7 8 9 10 11 12

115 CM
SANS SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




115 CM
SANS SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



ENTOILAGE B, C
PIÈCES 9 10 11 12


51 CM
TOUTES LES TAILLES




NOTE : AVANT DE COUPER, REJOIGNEZ LE PIÈCES ENTRE PARENTHÈSES AVEC LES PIÈCES CORRESPONDANTES, EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS SUR LE PATRON.

ROBE C
PIÈCES 5 6 7 (A) 8 (8A) 9 10 11 12 13


115 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




115 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



150 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W




DOUBLURE
PIÈCES 5 6 7 (7A) 8 (8A) 9 10 11 12


115 CM
SANS SENS
TAILLES 10 12 14 16 18



115 CM
SANS SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W




INFORMATION DE COUTURE
LÉGENDE DES CROQUIS



VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 6 mm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Lire les **Instructions générales** de la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

OURLET DE STYLISTE – Pour ourler, rentrer au fer 6 mm sur le bord inférieur. Piquer près du bord pressé. Couper près de la piqure. Rentrer au fer 3 mm et piquer en place.

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans la valeur de couture à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur la valeur de couture près de la couture.



LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.


PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B, C


NOTE : Les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

MODÈLE A CORSAGE


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté du **CORSAGE DEVANT (1)** entre les encoches.




Épinglez les pièces du **CORSAGE CÔTÉ DEVANT (2)** sur les bords du côté du corsage devant, en faisant coïncider les encoches, en crantant le corsage devant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté du **CORSAGE DOS (3)** au-dessus de l'encoche.




Épinglez les pièces du **CORSAGE CÔTÉ DOS (4)** sur les bords du côté des pièces du corsage dos, en faisant coïncider les encoches, en crantant le corsage dos vers la piqûre de soutien, si nécessaire. Piquez. Piquez le corsage dos et le corsage devant sur les épaules.




Piquez les coutures de la **DOUBLURE** de corsage comme décrit pour le corsage. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la doublure sur le corsage en faisant coïncider les milieux, les grands cercles et les coutures d'épaule. Piquez le bord de l'encolure et de l'ouverture du dos jusqu'à 5 cm des grands cercles. Les bords restants de l'ouverture du dos seront piqués après insérer la fermeture à glissière. Biaisez les coins, coupez les coutures, crantez les courbes, mais **NE** coupez **PAS** le bord de l'ouverture du dos sans piqûre.




SOUS-PIQUEZ le bord de l'encolure aussi loin que possible et le bord du dos jusqu'à 6.3 cm du grand cercle sur l'ouverture du dos. Épinglez ensemble les bords de l'emmanchure du corsage et de la doublure. Piquez. Égalisez la couture, crantez les courbes.



Retournez la doublure vers l'**INTÉRIEUR** en tirant chaque dos à travers le devant sur l'épaule.




SOUS-PIQUEZ les bords de l'emmanchure aussi loin que possible. Dépliez la doublure sur les bords du côté. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez les coutures latérales, en faisant coïncider l'emmanchure. Piquez la couture latérale sur le corsage et la doublure. Rabattez la doublure. Pressez.




MODÈLES B, C CORSAGE


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté du **CORSAGE DEVANT (9)** entre les encoches.



Épinglez le **CORSAGE CÔTÉ DEVANT (10)** sur les bords du côté du corsage devant, en faisant coïncider les encoches, en crantant le corsage devant vers la piqûre de soutien, si nécessaire. Piquez.



Piquez le **CORSAGE DOS (11)** et le **CORSAGE CÔTÉ DOS (12)**, en faisant coïncider les encoches. Piquez le corsage côté dos et le corsage côté devant sur les côtés.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la **BRETELLE (13)** en deux dans le sens de la longueur. Piquez en couture de 1 cm, en laissant les extrémités ouvertes.




Retournez. Pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.




Épinglez l'extrémité en angle de la bretelle sur le dos, en faisant coïncider le grand et le petit cercle. Bâissez.




Piquez les coutures de la doublure de corsage comme décrit pour le corsage. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la doublure sur le corsage en faisant coïncider les milieux, les coutures et les marques. Piquez l'ouverture du dos et le bord supérieur jusqu'à 5 cm des grands cercles sur l'ouverture du dos, en laissant ouvert entre les grands et les petits cercles sur le corsage devant. Les bords restants de l'ouverture du dos seront piqués après la fermeture soit posée. Crantez le coin intérieur du devant. Égalisez les coutures, crantez les courbes, mais **NE** coupez **PAS** le bord de l'ouverture du dos sans piqûre.




SOUS-PIQUEZ aussi loin que possible jusqu'à 6.3 cm du grand cercle sur l'ouverture du dos.



Retournez la doublure vers l'intérieur, en retournant les bretelles à l'endroit.




Insérez l'autre extrémité de la bretelle droite dans l'ouverture du devant gauche, comme illustré, en faisant coïncider les symboles. Insérez l'extrémité de la bretelle gauche dans l'ouverture du devant droit, en faisant coïncider les symboles. Épinglez en utilisant une épingle de sûreté. Essayez ; ajustez si nécessaire. Dépliez la doublure. Piquez entre les petits et les grands cercles. Égalisez.




MODÈLES A, B, C JUPE


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les pièces de la **JUPE CÔTÉ DEVANT (6)** sur les bords du côté de la **JUPE DEVANT (5)** en faisant coïncider les encoches.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la **JUPE DOS (7)** sur la **JUPE CÔTÉ DOS (8)** en faisant coïncider les encoches doubles. Piquez la jupe côté dos et la jupe côté devant sur les côtés.



Dépliez la doublure de corsage. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord inférieur du corsage et sur le bord inférieur de la doublure de corsage.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le corsage, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les symboles, en crantant le corsage vers la piqûre de soutien, si nécessaire. Piquez, en maintenant la doublure libre. Égalisez. Retournez la couture vers le corsage. Pressez.




FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE


NOTE : Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible. Si la fermeture est plus longue que l'ouverture correspondante, ajustez-la une fois posée. Dépliez la doublure. Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à froid. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban à l'intérieur de la valeur de couture et l'arrêt supérieur au grand cercle, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.




Épinglez de la même façon la moitié restante de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.




Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier.



Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant du fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les bouts des spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban de la fermeture à 1.5 cm des points à la main.




Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.




DOUBLURE DE JUPE


Piquez les coutures de la doublure de jupe comme décrit pour la jupe. Piquez la couture du milieu dos de la doublure de jupe, en laissant ouvert au-dessus de l'encoche.




Dépliez la doublure de corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure de jupe sur la doublure de corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures, en crantant la doublure de corsage vers la piqûre de soutien, si nécessaire. Piquez.



Dépliez les bords de l'ouverture du dos de la robe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. Retournez la doublure dos vers l'EXTÉRIEUR. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos de la robe et de la doublure. Piquez les bords restants de l'ouverture du dos au-dessus du grand cercle, en raccordant avec la piqûre précédente. Égalisez la couture au-dessus du grand cercle. Piquez la doublure à 1.3 cm des bords du dos entre le grand cercle et l'encoche, en maintenant les dents de la fermeture libres. Ne coupez pas les bords du milieu dos.




Retournez la doublure vers l'INTÉRIEUR. Pressez. Soulevez la doublure de jupe. Ayant les valeurs de couture retournées vers la doublure de corsage, cousez à la main les valeurs de couture de la taille de la doublure et de la robe ensemble sur la ligne de couture entre les coutures du côté dos. Rabattez la doublure.




FINITION

Modèle A : cousez une agrafe sur le bord supérieur de l'ouverture du dos, comme illustré.



Faites un **OURLET DE STYLISTE** sur le bord inférieur de la jupe.



Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure.

