


5566


CAREFREE SCHNITTMUSTER
VON
McCALL'S



**MUSTERTEILE FÜR DAS VON IHNEN
GEWÄHLTE MODELL AUSWÄHLEN**

20 SCHNITTEILE

**KLEID A
KLEID ODER JUMPER C
TOP B-D**



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 OBERES VORDERTEIL | 7A UNTERES VORDERTEIL |
| 1A OBERES VORDERTEIL | 8 UNTERE VORDERE EINLAGE |
| 2 OBERE VORDERE EINLAGE | 9 TASCHE |
| 3 OBERES RÜCKENTEIL | 10 UNTERES RÜCKENTEIL |
| 3A OBERES RÜCKENTEIL | 10A UNTERES RÜCKENTEIL |
| 4 VORDERER HALSBESATZ | 11 OBERES VORDERTEIL |
| 5 HINTERER HALSBESATZ | 11A OBERES VORDERTEIL |
| 6 ÄRMEL | 12 OBERE VORDERE EINLAGE |
| 6A ÄRMEL | 13 OBERES RÜCKENTEIL |
| 7 UNTERES VORDERTEIL | 13A OBERES RÜCKENTEIL |

WIE MAN EIN CAREFREE McCALL'S MUSTER VERWENDET

STUDIERN SIE DAS SCHNITTMUSTER

Wählen Sie die Stücke für MODELL aus, das Sie ausgewählt haben.

Überprüfen Sie die Markierungen - Nummer, Größe, Name und Modell - auf jedem Teil.

Verstehen Sie die Mustermarkierungen.

- Fadenlauf: Auf den geraden Fadenlauf des Stoffes legen, in gleichmäßigem Abstand zur Webkante.
- Faltnähe: Auf die Falte des Stoffes legen.
- Schnittlinie: Für den Zuschnitt.
- Nahtlinie: Zum Nähen.
- Nahtzugabe: Der Abstand zwischen der Schnittlinie und Nahtlinien beträgt normalerweise 1.5 cm.
- Kerben und Kreise: Für passende Schnittmusterstücke.

FALLS ERFORDERLICH ANPASSEN*

Ein Schnittmuster ist auf bestimmte Körpermaße zugeschnitten und bietet zusätzliche Erleichterung für Komfort und Stil.

Passen Sie die Teile vor dem Auflegen auf den Stoff an. Die hintere Taille und die Länge des fertigen Kleidungsstücks können mit

Zum Kürzen: Falten Sie das Muster auf der Easy-Rule-Anleitung. Falten Sie die Falte um das erforderliche Maß. Kleben Sie fest.

Zum Verlängern: Schneiden Sie an den gestrichelten Linien der Easy-Rule-Anleitung aus. Falten Sie die erforderliche Menge. Über das Papier kleben.

BEACHTEN SIE DIE MASSE

Die Abkürzungen "mm" und "cm" sind die metrischen Entsprechungen für Zoll. Sie dienen der Bequemlichkeit derjenigen, die das metrische Maßsystem verwenden.

- | | | |
|------------|--------------|----------------|
| 1/8" (3mm) | 1/2" (1.3cm) | 1" (2.5cm) |
| 1/4" (6mm) | 5/8" (1.5cm) | 1 1/4" (3.1cm) |
| 3/8" (1cm) | 3/4" (2cm) | 2" (5cm) |

ZUSCHNEIDEPLAN

Schrumpfen von Stoffen, die nicht als vorgeschumpft gekennzeichnet sind. Bügeln Sie. Kreisen Sie das Zuschneideplan für Modell, Größe, Stoffbreite.

- Verwenden Sie das Zuschneideplan mit Strichrichtung für Stoffe mit einseitigem Muster, Strichrichtung oder Oberflächenschattierung.
- Verwenden Sie das Zuschneideplan ohne Strichrichtung für andere Stoffe.

Ordnen Sie den Stoff zum Schneiden wie auf dem Zuschneideplan gezeigt an:

- Doppelte Dicke - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.
- Einzelne Dicke - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

Legen Sie vor dem Schneiden alle Teile entsprechend dem Zuschneideplan auf den Stoff. Überlappen Sie die Ränder. Stecken.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

Schneiden Sie genau durch den Stoff und das Muster an der Schnittlinie. Schneiden Sie die Kerben nach außen.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, übertragen Sie die Markierungen auf die linke Stoffseite. Eine Methode, die sich schnell und sicher auf den verschiedensten Stoffen angewendet werden kann, ist die Stift- und Kreidestiftmethode.*


Haben Sie Fragen zum Nähen? Schreiben Sie Meg Carter, The McCall Pattern Company, 230 Park Avenue, New York, New York 10017.

* siehe McCall's Sewing Book für weitere Anpassungen und Markierungsinformationen.

NÄHANLEITUNGEN

LESEN Sie die Anleitung für das von Ihnen angefertigte Modell, bevor Sie mit dem Nähen beginnen.

STUDIERN Sie die Zeichnungen sorgfältig.



NÄHEN Sie genau an den auf dem Schnittmuster angegebenen Nahtlinien. So machen Sie eine Naht:

STECKEN Sie zwei Stoffteile rechts auf rechts zusammen, wobei die Kerben und Nahtlinien übereinstimmen. HEFTEN, falls gewünscht, von Hand oder mit der Maschine.

PASSEN Sie das Kleidungsstück AN, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

NÄHEN Sie in Pfeilrichtung. Verwenden Sie 1.5 cm Nahtzugabe, sofern nicht anders angegeben.

Sofern nicht anders angegeben, BÜGELN Sie die Nähte auf.

NÄHBEGRIFFE

ZUSCHNEIDEN: Schneiden Sie die Nahtzugaben zu, indem Sie sie in abgestuften Breiten und die Einlage dicht an der Naht.

UNTERSTREPPNAHT: Reihe von Maschinenstichen durch den Besatz und die Nahtzugaben nahe der Nahtlinie. Dadurch wird verhindert, dass der Besatz nach außen rollt.

UNSICHTBARER STICH: Für Säume verwendet. Saum zurückschlagen. Nehmen Sie einen Faden des Kleidungsstücks auf; dann nehmen Sie einen Faden des Saums diagonal darüber auf.

5566

HINWEIS: Wenn Sie eine AUFBÜGELBARE Einlage verwenden, befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

ZUSCHNEIDEPLÄNE

Der schwarze Bereich kennzeichnet den Stoff.

Die Schnittmusterstücke werden mit der bedruckten Seite nach oben gelegt.

Die Schnittmusterstücke werden mit der bedruckten Seite nach unten gelegt.

Musterstücke, die ein zweites Mal geschneitten werden sollen.

Metrische Maße sind in Klammern angegeben.


WICHTIG: LESEN SIE VOR DEM AUSLEGEN DER MUSTERTEILE

Der berühmte Designer-Look von Laura Ashley zeichnet sich durch ein hochgeschlossenes, enges Mieder aus, das die Büste tatsächlich unterdrückt. Um diesen Look zu erzielen, verwenden Sie die Teile 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13. Für eine Standard-Passform, wie Sie sie in allen McCall's Schnittmustern finden, verwenden Sie die Teile 1A, 3A, 6A, 7A, 10A, 11A, 13A. Die Teile 2, 4, 5, 8, 9, 12 sind wie angegeben zu verwenden.


A KLEID

Für ein unterdrücktes Mieder verwenden Sie die Teile 1 bis 10. Für McCall's Standard Passform, verwenden Sie die Teile 1A, 2, 3A, 4, 5, 6A, 7A, 8, 9, 10A


44" 45" (115cm)
Stoff ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10




Größen 12-14



54" (140cm)
Stoff ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10-12




Größe 14




B TOP

Für ein unterdrücktes Mieder verwenden Sie die Teile 1 bis 10. Für McCall's Standard Passform, verwenden Sie die Teile 1A, 2, 3A, 4, 5, 6A, 7A, 8, 9, 10A


44" 45" (115cm)
Stoff ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10




Größen 12-14



54" (140cm)
Stoff ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10




Größen 12-14



C KLEID ODER JUMPER

Für ein unterdrücktes Mieder, verwenden Sie die Teile 7 bis 13. Für McCall's Standard Passform, verwenden Sie die Teile 7A, 8, 9, 10A, 11A, 12, 13A


44" 45" (115cm)
Stoff ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10




Größen 12-14



54" (140cm)
Stoff ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10-12



Größe 14



D TOP

Für ein unterdrücktes Mieder, verwenden Sie die Teile 7 bis 13. Für McCall's Standard Passform, verwenden Sie die Teile 7A, 8, 9, 10A, 11A, 12, 13A


44" 45" (115cm)
Stoff ohne Strichrichtung
alle Größen



Größen 12-14



54" (140cm)
Stoff ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10-12




Größe 14



ALLE MODELLE EINLAGE

Einlage 21", 22" oder 25" (53cm, 56cm oder 64cm) alle Größen



KLEID A TOP B

1. OBERES VORDER- UND RÜCKENTEIL

EINLAGE UND ABNÄHER

Stecken Sie die Einlage auf die LINKE SEITE des oberen Vorderteils, wobei die Vorderkante der Einlage entlang der Besatzlinie liegt.

Nähen Sie an der Besatzlinie. Heften Sie die Einlage am Hals und an der Unterkante fest.

Nähen Sie den Abnäher. Bügeln Sie zur vorderen Mitte hin.

SCHULTER- UND SEITENNÄHTE


Nähen Sie das obere Rückenteil an den Schultern und an den Seiten an das obere Vorderteil.




BESÄTZE

HINTERER HALSBESATZ


Nähen Sie den hinteren Halsbesatz an den Schultern an den vorderen Halsbesatz.



Versäubern Sie die äußere, NICHT EINGEKERBTE Kante des Halsbesatzes mit einem Zickzackstich oder verwenden Sie eine Zackschere.




Nähen Sie den vorderen Halsbesatz wie abgebildet an den vorderen, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zum Halsbesatz hin.




Versäubern Sie die lange Schnittkante des vorderen Besatzes.

Wenden Sie die Vorderkanten auf der Besatzlinie nach AUSSEN.

Nähen Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an die Halskante des Kleidungsstücks, wobei die Kerben und Nähte übereinstimmen.




Schneiden Sie die Ecken diagonal ein. SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZURÜCK: siehe NÄHBEGRIFFE.




Schneiden Sie die Ecken nach innen.

Wenden Sie den Besatz nach INNEN. Bügeln Sie. Nähen Sie den Besatz an den Schulternähten fest.




ÄRMEL

Legen Sie die Biesen an den Ärmeln an, indem Sie sie entlang der durchgezogenen Linien LINKS AUF LINKS falten, steppen Sie dabei dicht an den Falten knappkantig, wie abgebildet.




Um die Ärmelkappe einzuhalten, nähen Sie auf der Nahtlinie mit einem regelmäßigen Stich von der Achsel bis zur Kerbe und heften Sie zwischen den Kerben mit der Maschine.



Nähen Sie die Ärmelnaht.


Schlagen Sie den Ärmelsaum um. Bügeln Sie.




Heften Sie mit der Maschine 6 mm von der Schnittkante entfernt. Ziehen Sie den Unterfaden hoch, um die Fülle einzuhalten.

Versäubern Sie die Schnittkante. Nähen Sie den Saum fest.

Ziehen Sie den Unterfaden am GROSSEN Kreis hoch, um die Weite zwischen den Kerben einzuhalten.




Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS in das Armloch, wobei die Achselnähte, die kleinen Kreise und den GROSSEN Kreis an die Schulternaht übereinstimmen.



Heften Sie und passen Sie die Naht gleichmäßig an. Nähen Sie. Wenden Sie die Nahtzugaben zum Ärmel hin.


2. UNTERES VORDER- UND RÜCKENTEIL EINLAGEN UND FALTEN

Stecken Sie die Einlage auf der LINKEN SEITE des unteren Vorderteils fest, wobei die Vorderkante der Einlage entlang der Besatzlinie liegt.




Nähen Sie an der Besatzlinie. Heften Sie die Einlage an die obere Kante.

Legen Sie die Falten im Vorderteil in Pfeilrichtung. Heften Sie die obere Kante fest.




Legen Sie die Falten im unteren Rückenteil in Pfeilrichtung. Heften Sie die obere Kante fest.



TASCHEN

Falten Sie die Tasche an der Falllinie RECHTS AUF RECHTS.



Nähen Sie entlang der Außenkanten, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden.


Schneiden Sie die Ecken diagonal ein. SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZURÜCK. Schneiden Sie die Kurven ein.

Wenden Sie die Tasche RECHTS NACH AUSSEN.

Steppen Sie die Öffnungskanten zusammen. Bügeln Sie.




Stecken Sie die Taschen an den auf dem unteren Vorderteil angegebenen Positionen fest. Steppen Sie dicht an den Seiten und der Unterkante ab.



SEITENNÄHTE

Nähen Sie das untere Rückenteil an das untere Vorderteil an den Seiten.




3. UNTERES TEIL AN OBERES TEIL ANNÄHEN

Öffnen Sie die vorderen Besätze des oberen Teils.


Versäubern Sie die Vorderkanten des unteren Vorderteils.

Stecken Sie das untere Teil auf das obere Teil RECHTS AUF RECHTS, wobei Kerben, Nähte und Mitten übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nahtzugaben zum oberen Kleidungsstück hin.



Schneiden Sie die Einlage dicht an der Naht zu.

Wenden Sie die vorderen Besätze entlang der Besatzungslinien nach INNEN. Bügeln Sie. Steppen Sie mit Kettelstichen an den Nähten.




4. ABSCHLUSS A

KNOPFLÖCHER UND KNÖPFE

Nähen Sie Knopflöcher in das RECHTE VORDERTEIL an den auf dem Schnittmuster angegebenen Stellen.

Lappen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, wobei die Mitten übereinstimmen. Markieren und nähen Sie Knöpfe unter den Knopflöchern an.




SAUM


Markieren Sie die Saumlinie. Schlagen Sie den Saum entlang der Markierung um und öffnen Sie die vorderen Besätze. Nähen Sie entlang der Falte.

Schneiden Sie den Saum auf eine gleichmäßige Breite zu. Heften Sie mit der Maschine 6mm von der Schnittkante entfernt. Ziehen Sie den Unterfaden hoch, um die Fülle einzuhalten. Bügeln Sie.

Versäubern Sie die Schnittkante oder verwenden Sie Nahtband ODER Stretch-Spitze.



Wenden Sie die Besätze nach INNEN. Bügeln Sie. Steppen Sie den Saum ab.



5. ABSCHLUSS B

KNOPFLÖCHER UND KNÖPFE


Nähen Sie Knopflöcher im RECHTEN Vorderteil an den auf dem Schnittmuster angegebenen Stellen.

Lappen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, wobei die Mitten übereinstimmen. Markieren und nähen Sie Knöpfe unter den Knopflöchern an.



SAUM


Versäubern Sie die untere Kante des TOPS mit einem 2 cm SCHMALEN SAUM.



KLEID ODER JUMPER C


TOP D
1. OBERES VORDER- UND RÜCKENTEIL EINLAGE, ABNÄHER UND SEITENNAHT

Stecken Sie die Einlage auf die LINKE SEITE des oberen Vorderteils, so dass die Vorderkanten gerade sind. Schneiden Sie die Ecke der Einlage diagonal bis 6 mm INNERHALB der Nahtlinie ein, wie abgebildet. Heften Sie.



Nähen Sie den Abnäher. Bügeln Sie zur vorderen Mitte hin.

Nähen Sie das obere Rückenteil seitlich an das obere Vorderteil.



BESATZ

Nähen Sie Abnäher im oberen vorderen Besatz. Bügeln Sie zur vorderen Mitte hin.



Nähen Sie den oberen hinteren Besatz an den Seiten an den oberen vorderen Besatz.

Bügeln Sie unter 1.5 cm an den Schulterkanten des Besatzes, wie abgebildet.

Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf das obere Teil, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen und die gebügelt Kanten des Besatzes an den Nahtlinien der Schulterkanten liegen.


Nähen Sie entlang der Hals-, Vorder- und Armausschnittkanten, wie abgebildet.

Schneiden Sie die Ecken diagonal ein. SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZURÜCK: siehe NÄHBEGRIFFE.




Schneiden Sie die Ecken ein.

Wenden Sie die RECHTE SEITE NACH AUSSEN. Bügeln Sie.



SCHULTERNÄHTE

Nähen Sie das obere Rückenteil an den Schultern auf das obere Vorderteil, halten Sie dabei den Besatz frei von Nähten.



Bügeln Sie die Schulternähte mit den Fingern auf. Schieben Sie die Nahtzugaben unter den Besatz.

Säumen Sie die Schulterkanten des Besatzes zusammen.



2. UNTERES VORDER- UND RÜCKENTEIL

Wie bei KLEID A ODER TOP B beschrieben - 2. UNTERES VORDER- UND RÜCKENTEIL.


3. UNTERES TEIL AM OBEREN TEIL BEFESTIGEN

Versäubern Sie die vordere Kante des unteren Vorderteils mit einem Zickzackstich, einer Zackschere oder wenden Sie es um 6 mm und nähen Sie die Kante.



Wenden Sie das untere Vorderteil entlang der Besatzlinien nach INNEN. Bügeln Sie. Heften Sie an den oberen Kanten.



Stecken Sie das untere Teil auf das obere Teil RECHTS AUF RECHTS, wobei Kerben, Nähte und Mitten übereinstimmen und die Naht des oberen Vorderteils an den Vorderkanten des unteren Vorderteils liegt, wie abgebildet. Nähen Sie, halten Sie dabei die obere Seite frei von Nähten.



Schneiden Sie die Einlage dicht an der Naht zu.

SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZURÜCK. Bügeln Sie die Naht zum oberen Teil hin.

Wenden Sie die Nahtzugabe an der unteren Kante des oberen Besatzes und säumen Sie über die Naht. Bügeln Sie.



4. ABSCHLUSS C


Wie bei KLEID beschrieben - MODELL A - 4. ABSCHLUSS.

5. ABSCHLUSS D

Wie bei TOP beschrieben - MODELL B - 5. ABSCHLUSS.

ZUSÄTZLICHE LAYOUTS FÜR DEN ZUSCHNITT

13 SCHNITTEILE



- 1 OBERES VORDERTEIL - A,B
- 1A OBERES VORDERTEIL - A,B
- 2 OBERE VORDERE EINLAGE - A,B
- 3 OBERES RÜCKENTEIL - A,B
- 3A OBERES RÜCKENTEIL - A,B
- 4 VORDERER HALSBESATZ - A,B
- 5 HINTERER HALSBESATZ - A,B
- 6 ÄRMEL - A,B
- 6A ÄRMEL - A,B
- 7 UNTERES VORDERTEIL - A,B,C,D
- 7A UNTERES VORDERTEIL - A,B,C,D
- 8 UNTERE VORDERE EINLAGE - A,B,C,D
- 9 TASCHE
- 10 UNTERES RÜCKENTEIL - A,B,C,D
- 10A UNTERES RÜCKENTEIL - A,B,C,D
- 11 OBERES VORDERTEIL - C,D
- 11A OBERES VORDERTEIL - C,D
- 12 OBERE VORDERE EINLAGE - C,D
- 13 OBERES RÜCKENTEIL - C,D
- 13A OBERES RÜCKENTEIL - C,D


SCHNITTMUSTERTEILE

AUSSENSEITE DES SCHNITTBogens	INNENSEITE DES SCHNITTBogens	STOFFAUSSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

LÉGENDE DES PLANS DE COUPE DU TISSU

- FOLD= STOFFBRUCH
- SELVAGE(S)= WEBKANTE(N)
- SINGLE THICKNESS= EINLAGIG
- DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG

MARKIERUNGS-ZEICHEN



FADENLAUF: Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

STOFFBRUCH: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Zeigt die Länge und Position der Knopflöcher.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Position des Knopfes.

EINSCHNITTE UND MARKIERUNGEN: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.


Zeigt die Brust-, Taillen-, Hüft- und/oder Bizepslinie. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Naht- und Bequemlichkeitszugaben). Passen Sie den Schnittbogen wenn nötig an. Die Messung schließt aus: Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugabenurement excludes pleats, tucks, darts and seam allowances.

NAHTZUGABE: Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben, jedoch nicht auf dem Stoff gedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder Verkürzen entsprechend der Anpassungslinien (=) oder wie angezeigt auf den Schnittbogen. Falls eine beträchtliche Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff erwerben.

ZU VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZU VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Machen sie wie benötigt auf, so dass die Kanten parallel liegen. Kleben Sie auf Papier.



Wenn es keine Hilfslinie für Änderung auf dem Stoff gibt, verlängern Sie oder verkürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN


GEHEN Sie den STOFF EIN, wenn nicht als "vorgeschrumpt" gekennzeichnet.

KREISEN Sie ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Für Stoffe mit Muster mit Laufrichtung, Strich, Flor oder Farbverläufe benutzen Sie das "WITH NAP" (Strichrichtung) Schnittteil. Da die meisten Gestricke Farbverläufe haben, wird eine Zeichnung mit Strich verwendet.

ZWEILAGIG (MIT STOFFBRUCH) - Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

ZWEILAGIG (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strich schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Markieren Sie wie abgebildet. Schneiden Sie quer entlang Stoffbruch (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung laufen und auf der unteren Lage liegen (B).



★ Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie den Stoff auf. Für "Schnitt 1" Teile: schneiden Sie das Teil einmal einlagig mit der Vorderseite nach oben auf der Stoffaußenseite.

Der Schnittbogen kann Schnittlinien für verschiedene Größen haben. Wählen Sie die entsprechende Schnittlinie oder Schnittmusterteile für Ihre Größe.

Vor dem **SCHNEIDEN** legen Sie alle Teile auf Stoff nach der Zeichnung. Stecken. (Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie **SORGFÄLTIG**, dabei schneiden Sie Kerben nach außen.

Mit Hilfe einer Kreide oder Schneiderrädchen, **ÜBERTRAGEN** Sie die **MARKIERUNGEN** und Bearbeitungslinien vor dem entfernen des Schnittmusters auf die entsprechende Stoffseite. Die benötigten Markierungen auf der rechten Stoffseite sollten durchgeschlagen werden.

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


WICHTIG: LESEN SIE VOR DEM AUSLEGEN DER MUSTERTEILE. DER BERÜHMTE DESIGNER-LOOK VON LAURA ASHLEY HAT EIN HOCHGESCHLOSSENES MIEDER, FÜR DAS DIE TEILE 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13. FÜR EINE STANDARD-PASSFORM, WIE SIE SIE IN ALLEN MCCALL'S SCHNITTMUSTERN FINDEN, VERWENDEN SIE DIE TEILE 1A, 3A, 6A, 7A, 10A, 11A, 13A. DIE TEILE 2, 4, 5, 8, 9, 12 SIND WIE ANGEGEBEN ZU VERWENDEN.

A KLEID: FÜR EIN UNTERDRÜCKTES MIEDER VERWENDEN SIE DIE TEILE 1 BIS 10. FÜR MCCALL'S STANDARD PASSFORM, VERWENDEN SIE DIE TEILE 1A, 2, 3A, 4, 5, 6A, 7A, 8, 9, 10A


MODELL A KLEID

TEILE 1(1A) 3(3A) 4 5 6(6A) 7(7A) 9 10(10A)


45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12



45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 14 16 18 20 22 24




60" (150CM)
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN



EINLAGE A

TEILE 2 8

20" (51CM)
ALLE GRÖSSEN




B TOP: FÜR EIN UNTERDRÜCKTES MIEDER VERWENDEN SIE DIE TEILE 1 BIS 10. FÜR MCCALL'S STANDARD PASSFORM, VERWENDEN SIE DIE TEILE 1A, 2, 3A, 4, 5, 6A, 7A, 8, 9, 10A


MODELL B TOP

TEILE 1(1A) 3(3A) 4 5 6(6A) 7(7A) 9 10(10A)

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12 14 16 18 20




45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 22 24




M8570 - Seite 4 (4 Seiten)

60" (150CM)
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN



EINLAGE B
TEILE 2 8


20" (51CM)
ALLE GRÖSSEN




C KLEID: FÜR EIN UNTERDRÜCKTES MIEDER, VERWENDEN SIE DIE TEILE 7 BIS 13.
FÜR MCCALL'S STANDARD PASSFORM, VERWENDEN SIE DIE TEILE 7A, 8, 9, 10A, 11A, 12, 13A

MODELL C KLEID
TEILE 7(7A) 9 10(10A) 11(11A) 13(13A)


45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12




45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 14 16 18 20 22 24



60" (150CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12 14 16




60" (150CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 18 20 22 24



EINLAGE C
TEILE 8 12


20" (51CM)
ALLE GRÖSSEN




D TOP: FÜR EIN UNTERDRÜCKTES MIEDER, VERWENDEN SIE DIE TEILE 7 BIS 13.
FÜR MCCALL'S STANDARD PASSFORM, VERWENDEN SIE DIE TEILE 7A, 8, 9, 10A, 11A, 12, 13A

MODELL D TOP
TEILE 7(7A) 9 10(10A) 11(11A) 13(13A)


45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12 14




45" (115CM)
AVEC SENS
GRÖSSEN 16 18 20 22



45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSE 24



60" (150CM)
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN



EINLAGE D
TEILE 8 12

20" (51CM)
ALLE GRÖSSEN

