



4304

CAREFREE MUSTERN
VON
McCALL'SWÄHLEN SIE DIE SCHNITTMUSTER-
TEILE FÜR DAS VON IHNEN GEWÄHLTE
MODELLFÜR BLUSE - TEILE 1 bis 9
FÜR HALTER - TEILE 10 bis 13
FÜR HOSE - TEILE 14, 15, 16WIE MAN EIN CAREFREE McCALL'S MUSTER VERWENDET
STUDIEREN SIE DAS SCHNITTMUSTER BEACHTEN SIE DIE MASSE

Wählen Sie die Stücke für MODELL aus, das Sie ausgewählt haben.

Überprüfen Sie die Markierungen - Nummer, Größe, Name und Modell - auf jedem Teil.

Verstehen Sie die Mustermarkierungen.

Fadenlauf: Auf den geraden Fadenlauf des Stoffes legen, in gleichmäßigem Abstand zur Webkante.

Auf die Falte legen

Schnittlinie: Für den Zuschnitt.

Nahtlinie: Zum Nähen.

Nahtzugabe: Abstand zwischen Schnitt- und Nahtlinien normalerweise 1.5 cm.

Kerben und Kreise: Für passende Schnittmusterteile.

Die Abkürzungen «mm» und «cm» sind die metrischen Entsprechungen für Zoll. Sie dienen der Bequemlichkeit derjenigen, die das metrische Maßsystem verwenden.

1/8" (3mm) 1/2" (1,3cm) 1" (2,5cm)
1/4" (6mm) 5/8" (1,5cm) 1 1/4" (3,1cm)
3/8" (1cm) 3/4" (2cm) 2" (5cm)

ZUSCHNEIDEPLAN

Schrumpfen von Stoffen, die nicht als vorgeschumpft gekennzeichnet sind. Bügeln Sie. Kreisen sie das Zuschneideplan für Modell, Größe, Stoffbreite.

• Verwenden Sie das Zuschneideplan mit Strichrichtung für Stoffe mit einseitigem Muster, Strichrichtung oder Oberflächenschattierung.

• Verwenden Sie das Zuschneideplan ohne Strichrichtung für andere Stoffe. Ordnen Sie den Stoff zum Schneiden wie auf dem Zuschneideplan gezeigt an:

• Doppelte Dicke - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

• Einzelne Dicke - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

Legen Sie vor dem Schneiden alle Teile entsprechend dem Zuschneideplan auf den Stoff. Überlappen Sie die Ränder. Stecken.

FALLS ERFORDERLICH ANPASSEN*

Ein Schnittmuster ist auf bestimmte Körpermaße zugeschnitten und bietet zusätzliche Erleichterung für Komfort und Stil

Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit denen, die auf dem Umschlag des Schnittmusters angegeben sind. Passen Sie die Teile an, bevor Sie sie auf den Stoff legen. Die hintere Taille und die Länge des fertigen Kleidungsstücks können mit Hilfe von McCall's Easy-Rule Guide angepasst werden.

Zum Kürzen: Falten Sie das Muster auf der Easy-Rule-Anleitung. Falten Sie die Falte um das erforderliche Maß. Kleben Sie fest.

Zum Verlängern: Schneiden Sie an den gestrichelten Linien der Easy-Rule-Anleitung aus. Falten Sie die erforderliche Menge. Über das Papier kleben.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

Schneiden Sie genau durch den Stoff und das Muster an der Schnittlinie. Schneiden Sie die Kerben nach außen.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, übertragen Sie die Markierungen auf die linke Stoffseite. Eine Methode, die sich schnell und sicher auf den verschiedensten Stoffen angewendet werden kann, ist die Stift- und Kredestiftmethode.*

Haben Sie Fragen zum Nähen? Schreiben Sie Meg Carter, The McCall Pattern Company, 230 Park Avenue, New York, New York 10017.

* siehe McCall's Sewing Book für weitere Anpassungen und Markierungsinformationen.



ZUSCHNEIDEPLÄNE

Eventuelle Perforationen auf den Schnittteilen werden nicht berücksichtigt.



- Der schwarze Bereich kennzeichnet den Stoff.
Die Schnittmusterteile werden mit der bedruckten Seite nach unten gelegt.
- Die Schnittmusterteile werden mit der bedruckten Seite nach oben gelegt.
Musterteile, die ein zweites Mal geschnitten werden sollen

Metrische Maße sind in Klammern angegeben.

BLUSE

90 cm STOFF
OHNE STRICHTRICHTUNGJR. SEHR
KLEIN
5-7-9MISSES
8-10-12MISSES
14-16115 cm STOFF
OHNE STRICHTRICHTUNGJR. SEHR
KLEIN
5-7-9MISSES
8-10115 cm STOFF
OHNE STRICHTRICHTUNG
(FORTGESETZT)MISSES
12-14-16150 cm STOFF
MIT STRICHTRICHTUNGJR. SEHR
KLEIN
5-7-9MISSES
8-10-12

(EIN SCHNEIDEN)

MISSES
14-16

EINLAGE

65 cm STOFF

ALLE GRÖSSEN



94 cm STOFF

JR. SEHR
KLEIN
5-7-9MISSES
8-10-12MISSES
14-16

115 cm STOFF

ALLE GRÖSSEN



HALTER

90 cm STOFF
OHNE STRICHTRICHTUNG

ALLE GRÖSSEN

115 cm STOFF
OHNE STRICHTRICHTUNG



ALLE GRÖSSEN

150 cm STOFF
MIT STRICHTRICHTUNG

ALLE GRÖSSEN



HOSE

90 cm STOFF
OHNE STRICHTRICHTUNGJR. SEHR
KLEIN
5-7-9MISSES
8-10-12MISSES
14-16115 cm BIS AUF 150 cm STOFF
MIT ODER OHNE STRICHTRICHTUNG

ALLE GRÖSSEN



NÄHANLEITUNGEN

LESEN Sie die Anleitung für das von Ihnen angefertigte Modell, bevor Sie mit dem Nähen beginnen. STUDIEREN Sie die Zeichnungen sorgfältig.

Rechte Seite des Stoffs Linke Seite des Stoffs Einlage Futter

NÄHEN Sie genau an den auf dem Schnittmuster angegebenen Nahtlinien. So machen Sie eine Naht:


STECKEN Sie zwei Stoffteile rechts auf rechts zusammen, wobei die Kerben und Nahtlinien übereinstimmen. HEFTEN, falls gewünscht, von Hand oder mit der Maschine.

PASSEN Sie das Kleidungsstück AN, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

NÄHEN Sie in Pfeilrichtung. Verwenden Sie 1.5 cm Nahtzugabe, sofern nicht anders angegeben.

Sofern nicht anders angegeben, BÜGELN Sie die Nähte auf.

Damit die Schnittkanten von Nähten, Besätze und Säumen, nicht ausfransen, müssen Sie VERSÄUBERN:



NÄHBEGRIFFE

ZUSCHNEIDEN: Schneiden Sie die Nahtzugaben zu, indem Sie sie in abgestuften Breiten und die Einlage dicht an der Naht.

UNTERSTEPNNAHT: Reihe von Maschinenstichen durch den Besatz und die Nahtzugaben nahe der Nahtlinie. Dadurch wird verhindert, dass der Besatz nach außen rollt.

UNSIHTBARER STICH: Für Säume verwendet.

Saum zurückschlagen. Nehmen Sie einen Faden des Kleidungsstücks auf; dann nehmen Sie einen Faden des Saums diagonal darüber auf.



4304

HINWEIS: Wenn Sie eine aufbügelbare nicht gewebte Einlage verwenden, befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.


BLUSE

1. VORDERTEIL

TASCHE

Versäubern Sie die lange, NICHT EINGEKERBTE Kante des Taschenbesatzes: siehe NÄHANLEITUNGEN.


Nähen Sie den Besatz an die Tasche RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen, nähen Sie weiter entlang der Außenkante der Tasche an der Nahtlinie, wie abgebildet.



GRADIEREN Sie die Nahtzugaben: siehe NÄHBEGRIFFE. Schneiden Sie die Ecken diagonal ein.

Drehen Sie den Besatz nach INNEN, wenden Sie die Nahtzugabe unterhalb des Besatzes auf der Stepplinie und falten Sie die Ecken. Bügeln Sie.


Falls gewünscht, steppen Sie 6 mm von den Außenkanten ab.




FORTSETZUNG AUF DER ANDEREN SEITE

1. FORTGESETZT


Stecken Sie die Tasche auf das RECHTE Vorderteil MIT DEN RECHTEN SEITEN NACH OBEN. Nähen Sie dicht an den Seiten und der Unterkante unterhalb der Klappennähte.

**EINLAGE**


Heften Sie die Einlage auf die LINKE SEITE der Vorderteile, wobei die Kerben übereinstimmen und die Vorderkanten der Einlage entlang den Besatzlinien liegen. Nähen Sie locker an den Besatzlinien.

EINLAGE**2. HINTERE ABNÄHER**

Nähen Sie die Abnäher. Bügeln Sie zur Mitte hin.

**3. SCHULTER- UND SEITENNÄHTE**

Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern und an den Seiten an die Vorderteile.

**4. KRAGEN UND BESATZ****KRAGEN**

Stecken Sie die Einlage auf die LINKE SEITE des Kragens. Beschneiden Sie die Ecken der Einlage wie abgebildet schräg. Heften Sie von Hand.


KRAGEN

Heften Sie den Besatz an den Kragen entlang den NICHT EINGEKERBTEN Kanten RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie.



GRADIEREN Sie die Nahtzugaben. Schneiden Sie die Kurven ein.


Drehen Sie die Kragen AUF DIE RECHTE SEITE. Bügeln Sie.



Heften Sie den Kragen an der Halskante fest, MIT DEN RECHTEN SEITEN NACH OBEN, wobei die Kerben, Kragenkreise an den Schulternähten und die Vorderkanten des Kragens an den kleinen Kreisen übereinstimmen.

BESATZ

Nähen Sie den hinteren Besatz an die Schulterkanten der vorderen Besätze. Versäubern Sie die lange NICHT EINGEKERBTEN Kante des Besatzes.

RÜCKW. BESATZ

Falten Sie die Vorderteile an den Besatzlinien RECHTS AUF RECHTS. Stecken Sie den Besatz an der Halskante, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.


GRADIEREN Sie die Nahtzugaben. Schneiden Sie die Ecken diagonal ein. Schneiden Sie die Kurven ein.

4. FORTGESETZT


Bügeln Sie den Besatz und die Nahtzugaben vom Halsausschnitt weg. UNTERSTEPPEN: siehe NÄHBEGRIFFE.

Wenden Sie den Besatz nach INNEN. Falten Sie die Vorderteile an den Besatzlinien. Bügeln Sie. Steppen Sie mit Kettelstichen an den Nähten.

Heften Sie den Besatz an das Vorderteil an der Unterkante, wobei die Kerben übereinstimmen.

**5. BUND**


Um die untere Kante der Bluse einzureihen, heften Sie sie mit der Maschine entlang der markierten Linien mit der Maschine.




Wenden Sie 1.5 cm an der langen, NICHT EINGEKERBTEN Kante des Bundes nach unten. Bügeln Sie.

BUND

Heften Sie die Einlage auf die LINKE SEITE des Bundes. Nähen Sie locker an der Faltlinie.

**EINLAGE**


Stecken Sie die Unterkante der Bluse auf den Bund RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, Mitten und Bundkreise an die Vorderkanten der Bluse übereinstimmen.




Ziehen Sie die Kräuseln auf und passen Sie sie an. Heften Sie, passen Sie dabei die Kräuseln gleichmäßig an. Nähen Sie.

GRADIEREN Sie die Nahtzugaben.

Falten Sie den Bund RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Enden.



GRADIEREN Sie die Nahtzugaben. Schneiden Sie die Ecken diagonal ein.



Wenden Sie den Bund auf DIE RECHTE SEITE. Säumen Sie die freie Kante über die Naht. Bügeln Sie.

6. ÄRMEL**ÄRMELVORBEREITUNG**

Reihen Sie die Ärmelkappe mit der Maschine entlang den angegebenen Linien ein.



Nähen Sie die Ärmelnaht.

Versäubern Sie die untere Ärmelkante.

Drehen Sie den Saum um. Bügeln Sie.


Nähen Sie mit UNSICHTBAREN STICHEN: siehe NÄHWÖRTE.

Steppen Sie 6 mm von der Unterkante der Ärmel ab, wenn gewünscht.


ÄRMEL**EINSETZEN DES ÄRMELS IN DEN ARMAUSSCHNITT**

Stecken Sie den Ärmel in den Armausschnitt RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, die Achselnähte, die kleinen Kreise und der GROSSE Kreis an der Schulternaht übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuseln auf und passen Sie sie an.

Heften Sie, passen Sie dabei die Kräuseln gleichmäßig an. Nähen Sie. Wenden Sie die Nahtzugaben zum Ärmel hin.

**7. ABSCHLUSS****OPTIONALE ABSTEPFNAHT**

Steppen Sie 6 mm von den Unter-, Vorder- und Kragenkanten der Bluse ab.

**VORDERE VERSCHLÜSSE**

Machen Sie gearbeitete Knopflöcher in das RECHTE Vorderteil.

Lappen Sie das RECHTE Vorderteil über das linke, wobei die vorderen Mitten übereinstimmen. Markieren und nähen Sie die Knöpfe an das LINKE Vorderteil unter den Knopflöchern.

HALTER**1. NECKHOLDER**


Falten Sie jedes Bindeband an der angegebenen Linie RECHTS AUF RECHTS.

Nähen Sie die Nahtkanten, lassen Sie dabei das eingekerbte Ende frei.

GRADIEREN Sie die Nahtzugaben: siehe NÄHBEGRIFFE. Schneiden Sie die Ecke diagonal ein.

Drehen Sie die RECHTE SEITE NACH AUSSEN. Bügeln Sie.

Heften Sie den Neckholder an der Schulterkante zwischen den Nahtlinien RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Falte des Bindebandes zur Mitte zeigt.



NECKHOLDER**HALTER****2. BESATZ**

Nähen Sie den Besatz an den Halter RECHTS AUF RECHTS, wie abgebildet.

GRADIEREN Sie die Nahtzugaben. Schneiden Sie die Kurven ein. Schneiden Sie die Ecken diagonal ein.

Drehen Sie die RECHTE SEITE NACH AUSSEN. Bügeln Sie. Heften Sie die freien Kanten zusammen.

Heften Sie die Nahtzugaben an der vorderen Mitte zusammen, wie abgebildet. Reihen Sie die Unterkanten des Halters ein, indem Sie mit der Maschine entlang angegebenen Linien heften.


**3. VORD. BAND UND BINDEBÄNDER**

Stecken Sie die Einlage auf die LINKE SEITE des vorderen Bandes. Beschneiden Sie die Einlagenspitze, wie gezeigt. Heften Sie von Hand.

VORDERES BAND**EINLAGE**


Stecken Sie den Halters auf das vordere Band RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, vorderen Mitte und Kreise übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuseln nach oben, damit sie passen. Heften Sie, passen Sie dabei die Kräuseln gleichmäßig an. Nähen Sie.

GRADIEREN Sie die Nahtzugaben. Wenden Sie die Nahtzugaben zum Band hin.


**3. FORTGESETZT**

Falten Sie jedes Bindeband an der angegebenen Linie RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Nahtkanten, lassen Sie dabei das eingekerbte Ende frei.

GRADIEREN Sie die Nahtzugaben. Schneiden Sie die Ecken diagonal ein.

BINDEBAND

Drehen Sie die RECHTE SEITE NACH AUSSEN. Bügeln Sie.



Stecken Sie die Bindebänder an den Seitenkanten des vorderen Bandes zwischen den Nahtlinien RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen und die Falte der Bindebänder zum Halfter zeigt. Heften.

Nähen Sie 1.5 cm von den langen EINGEKERBTEN Kante des vord. Bandbesatzes entfernt. Schlagen Sie an der Linie der Steppnaht nach unten und bügeln Sie, falten Sie dabei an der Spitze.




Stecken Sie den Besatz auf das Band RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie entlang den Unter- und Seitenkanten.

GRADIEREN Sie die Nahtzugaben. Schneiden Sie die Ecken diagonal ein.


Drehen Sie die RECHTE SEITE NACH AUSSEN. Bügeln Sie.

Säumen Sie die freie Kante des Besatzes über die Naht auf der INNENSEITE. Bügeln Sie.

Steppen Sie 6 mm von der Naht entfernt ab, wie gezeigt.

**HOSE****1. VORDER- UND RÜCKENTEIL****HINTERE ABNÄHER**

Nähen Sie die Abnäher. Bügeln Sie zur Mitte hin.

**INNENBEINNÄHTE**


Nähen Sie die Rückenteile an die Vorderteile an den Innenbeinkanten.

SCHRITTNAHT


Nähen Sie die Schrittnaht an den Kreis, wobei die Innenbeinnähte übereinstimmen.

Heften Sie mit der Maschine die Öffnung oberhalb des Kreises. Bügeln Sie.

Um die Kurve zu verstärken, nähen Sie erneut über die vorherige Naht zwischen den Kerben. Schneiden Sie die Nahtzugaben bis auf 1 cm zwischen den Kerben zu.

**1. FORTGESETZT REISSVERSCHLUSS**


Zentrieren Sie den Reißverschluss auf der INNENSEITE mit der Vorderseite nach unten über die Naht, mit der Zuglasche 2.5 cm von der Oberkante entfernt. Heften Sie von Hand.



Nähen Sie auf der AUSSENSEITE mit einem Reißverschlussfuß 6 mm von der Naht entfernt. Entfernen Sie die Heftung.


SEITENNÄHTE

Nähen Sie das Vorderteil seitlich an das Rückenteil.

**2. BUND**

Wenden Sie 1.5 cm an der langen, NICHT EINGEKERBTEN Kante des Bundes nach unten. Bügeln Sie.


Heften Sie die Einlage auf die LINKE SEITE des Bundes. Nähen Sie locker an der Faltlinie.




Stecken und heften Sie die EINGEKERBTEN Kante des Bundes RECHTS AUF RECHTS auf die Hose, wobei die Kerben und Kreise an die Öffnung übereinstimmen. Nähen Sie.

GRADIEREN Sie die Nahtzugaben: siehe NÄHBEGRIFFE. Wenden Sie die Naht zum Bund.



Falten Sie den Bund RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Enden. GRADIEREN Sie die Nahtzugaben.




Wenden Sie den Bund auf DIE RECHTE SEITE. Säumen Sie die freie Kante über die Naht. Bügeln Sie.



Nähen Sie 2 Haken und Ösen wie abgebildet an den Bund.

**3. SÄUME**


Drehen Sie den Saum um. Heften Sie von Hand. Heften Sie mit der Maschine 6 mm von der Schnittkante entfernt. Ziehen Sie den Unterfaden hoch, um die Fülle zu erhöhen.





Die Schnittkante versäubern: siehe NÄHANLEITUNG.

Nähen Sie mit UNSICHTBAREN STICHEN: siehe NÄHBEGRIFFE.

ODER verwenden Sie Nahtband, Stretch-Spitze oder umklappbare Flexi-Spitze.




ZUSÄTZLICHE LAYOUTS FÜR DEN ZUSCHNITT



- 1 TASCHENBESATZ (FÜR BLUSE)
- 2 TASCHE
- 3 BLUSENVORDETEIL
- 4 VORD. EINLAGE (FÜR BLUSE)
- 5 BLUSENRÜCKENTEIL
- 6 KRAGEN
- 7 RÜCKW. BESATZ
- 8 BUND (FÜR BLUSE)
- 9 ÄRMEL
- 10 NECKHOLDER (FÜR HALTER)
- 11 HALTER
- 12 VORD. BAND (FÜR HALTER)
- 13 BINDEBAND (FÜR HALTER)
- 14 HOSENVORDETEIL
- 15 HOSENRÜCKENTEIL
- 16 BUND (FÜR HOSE)

MARKIERUNGS-ZEICHEN



FADENLAUF: Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



STOFFBRUCH: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLOCHMARKIERUNG: Zeigt die Länge und Position der Knopflöcher.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Position des Knopfes.



EINSCHNITTE UND MARKIERUNGEN: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.




Zeigt die Brust-, Taillen-, Hüft- und/oder Bizepslinie. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Naht- und Bequemlichkeitszugaben). Passen Sie den Schnittbogen wenn nötig an. Die Messung schließt aus: Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugabenumment excludes pleats, tucks, darts and seam allowances.

NAHTZUGABE: Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben, jedoch nicht auf dem Stoff gedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder Verkürzen entsprechend der Anpassungslinien (==) oder wie angezeigt auf den Schnittbogen. Falls eine beträchtliche Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff erwerben.

ZU VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZU VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Machen sie wie benötigt auf, so dass die Kanten parallel liegen. Kleben Sie auf Papier.



Wenn es keine Hilfslinie für Änderung auf dem Stoff gibt, verlängern Sie oder verkürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN


GEHEN Sie den STOFF EIN, wenn nicht als "vorgeschrumpft" gekennzeichnet.

KREISEN Sie ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Für Stoffe mit Muster mit Laufrichtung, Strich, Flor oder Farbverläufe benutzen Sie das "WITH NAP" (Strichrichtung) Schnittteil. Da die meisten Gestricke Farbverläufe haben, wird eine Zeichnung mit Strich verwendet.

ZWEILAGIG (MIT STOFFBRUCH) - Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

*** ZWEILAGIG (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strich schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Markieren Sie wie abgebildet. Schneiden Sie quer entlang Stoffbruch (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung laufen und auf der unteren Lage liegen (B).



EINLAGIG - Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

★ Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie den Stoff auf. Für "Schnitt 1" Teile: schneiden Sie das Teil einmal einlagig mit der Vorderseite nach oben auf der Stoffaußenseite.

Der Schnittbogen kann Schnittlinien für verschiedene Größen haben. Wählen Sie die entsprechende Schnittlinie oder Schnittmusterteile für Ihre Größe.

Vor dem **SCHNEIDEN** legen Sie alle Teile auf Stoff nach der Zeichnung. Stecken. (Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie **SORGFÄLTIG**, dabei schneiden Sie Kerben nach außen.

Mit Hilfe einer Kreide oder Schneiderrädchen, **ÜBERTRAGEN** Sie die **MARKIERUNGEN** und Bearbeitungslinien vor dem entfernen des Schnittmusters auf die entsprechende Stoffseite. Die benötigten Markierungen auf der rechten Stoffseite sollten durchgeschlagen werden.

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

SCHNITTMUSTERTEILE

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------


Fold=Stoffbruch
Selvage(s)=Webkante(n)
Edge(s)=Kante(n)

Crosswise fold=Querliegender stoffbruch
Single Thickness=Einlagig
Double Thickness=Zweilagig


BLUSE

TEILE 1 2 3 5 6 7 8 9


(115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 8 10 12 14 16 18



(115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 20 22 24 26




(150CM)
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN



EINLAGE

TEILE 4 6 8


(51CM)
ALLE GRÖSSEN




HALTER

TEILE 10 11 12 13

(115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN




(150CM)
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN




EINLAGE
TEIL 12

(51CM)
ALLE GRÖSSEN




HOSE
TEILE 14 15 16


(115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 8 10 12 14 16 18



(115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 20 22 24 26



(150CM)
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN



EINLAGE
TEIL 16

(51CM)
ALLE GRÖSSEN

