





@thecornyrainbow



14 PIÈCES DU PATRON



- 1 DEVANT – A
- 2 DOS – A
- 3 PIED DE COL – A
- 4 BANDE D'EMMANCHURE – A
- 5 EMPIÈCEMENT DEVANT – B, C
- 6 DEVANT SUPÉRIEUR – B, C
- 7 DOS SUPÉRIEUR – B, C
- 8 CÔTÉ DOS SUPÉRIEUR – B, C
- 9 DEVANT INFÉRIEUR – B, C
- 10 DOS INFÉRIEUR – B, C
- 11 BANDE DEVANT – B, C
- 12 PIED DE COL – B, C
- 13 MANCHE – B, C
- 14 BANDE DE MANCHE – B, C

→

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.



Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.



RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------


ROBE EN TRICOT A – TAILLES POUR DES TRICOTS EXTENSIBLES SEULEMENT

utilisez les pièces : 1 2 3 4


150 cm avec sens toutes les tailles



150 cm avec sens tailles 8 10 12 14




150 cm avec sens toutes les tailles




ROBE B

utilisez les pièces : 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


115 cm avec sens tailles 8 10 12 14 16 18 20



150 cm avec sens taille 8




150 cm avec sens tailles 10 12 14 16 18 20 22 24 26



ENTOILAGE B, C

utilisez les pièces : 11 12

51 cm avec sens toutes les tailles




© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.


ROBE CONTRASTE C

utilisez les pièces : 5 9 10 11 12 14


115 cm
avec sens
tailles 8 10 12 14




115 cm
avec sens
tailles 16 18 20 22 24 26



150 cm
avec sens
toutes les tailles




INFORMATION DE COUTURE
LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER

Epinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

DOUBLE - PIQÛRE - Piquer sur la ligne de couture ; piquer de nouveau à 6 mm sur le rentré au point droit OU au point de zigzag. Égaliser les rentrés près de la seconde piqûre OU surfiler à la surjeteuse.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.




@thecornyrainbow

ROBE A


NOTE : Étirez uniformément le tissu devant et derrière l'aiguille au fur et à mesure que vous piquez.

DEVANT ET DOS


Piquez le **DEVANT** (1) et le **DOS** (2) sur les épaules et les côtés en coutures à **DOUBLE-PIQÛRE**. Pressez les coutures vers le dos.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la robe.




Piquez ensemble les extrémités du **PIED DE COL** (3).




Envers contre envers, pliez le pied de col en deux dans le sens de la longueur ; pressez légèrement. Épinglez ensemble les bords non finis.




Épinglez le pied de col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule. Piquez en couture de 1.3 cm, en étendant le pied de col pour ajuster, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez la couture vers le bas.




PIQUEZ AU BORD sur le bord de l'encolure.




Faites un **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'emmanchure de la robe.




Piquez ensemble les extrémités de la **BANDE D'EMMANCHURE** (4).




Envers contre envers, pliez la bande d'emmanchure en deux dans le sens de la longueur ; pressez légèrement. Épinglez ensemble les bords non finis.




Épinglez la bande sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les coutures, en plaçant le petit cercle sur les coutures d'épaule. Piquez en couture de 1.3 cm, en étendant la bande d'emmanchure pour ajuster, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez la couture vers la robe.



PIQUEZ AU BORD sur le bord de l'emmanchure.



Relevez un ourlet sur la robe. Bâtir près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet sur place près du bord supérieur. Pressez.
SURPIQUEZ l'ourlet le long du bâti supérieur.




ROBE B, C


NOTE : Les croquis montrent le **modèle B**.

DEVANT ET DOS


RENFORCEZ le coin intérieur du **DEVANT SUPÉRIEUR** (6) le long de la ligne de piqûre, en pivotant au petit cercle. Crantez vers le petit cercle.




Pour chaque côté, endroit contre endroit, épinglez une pièce de l'**EMPIÈCEMENT DEVANT** (5) sur le devant supérieur, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez. Égalisez. Pressez la couture vers l'empiecement.




Pour chaque côté, pour la parementure, repliez les rentrés sur les bords du côté et inférieur d'une pièce de l'empiecement devant restant. Pressez. Coupez le rentré pressé à 1 cm.




Envers contre envers, épinglez la parementure d'empiecement devant sur l'empiecement devant, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles, en plaçant les bords pressés le long de la couture, comme illustré. Cousez les bords pressés par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**. Bâissez les bords non finis.




SURPIQUEZ la couture d'empiecement, comme illustré.




Piquez les pièces du **CÔTÉ DOS SUPÉRIEUR** (8) sur les bords du côté du **DOS SUPÉRIEUR** (7), en couture anglaises. Pour faire une couture anglaise, envers contre envers, piquez à 6 mm de la ligne de couture sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Endroit contre endroit, pliez le long de la couture ; pressez. Piquez sur la ligne de couture, en enfermant les bords non finis. Pressez les coutures vers le dos supérieur.




Piquez le devant et le dos sur les épaules et les côtés, en coutures anglaises. Pour faire une couture anglaise, envers contre envers, piquez à 6 mm de la ligne de couture sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Endroit contre endroit, pliez le long de la couture ; pressez. Piquez sur la ligne de couture, en enfermant les bords non finis. Pressez les coutures vers le dos.




Piquez les bords du milieu dos du DOS INFÉRIEUR (10) ensemble en couture anglaise. Pour faire une couture anglaise, envers contre envers, piquez à 6 mm de la ligne de couture sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Endroit contre endroit, pliez le long de la couture ; pressez. Piquez sur la ligne de couture, en enfermant les bords non finis. Pressez la couture vers un côté.




Piquez les pièces du DEVANT INFÉRIEUR (9) sur les bords du côté du dos inférieur, en coutures anglaises. Pour faire une couture anglaise, envers contre envers, piquez à 6 mm de la ligne de couture sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Endroit contre endroit, pliez le long de la couture ; pressez. Piquez sur la ligne de couture, en enfermant les bords non finis. Pressez les coutures vers le dos.



Piquez à 6 mm du bord inférieur du devant et dos inférieurs, à grands points. Relevez un ourlet de 1.5 cm, en repliant 6 mm sur le bord non fini. Tirez sur le fil pour répartir l'ampleur. Piquez. Pressez.




Piquez le devant et dos inférieurs sur le bord inférieur de la robe, en couture anglaise. Pour faire une couture anglaise, envers contre envers, piquez à 6 mm de la ligne de couture sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Endroit contre endroit, pliez le long de la couture ; pressez. Piquez sur la ligne de couture, en enfermant les bords non finis. Relevez la couture au fer.




DEVANT ET PIED DE COL


Épinglez l'ENTOILAGE (11) sur l'envers de la BANDE DEVANT (11). Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.




Repliez le rentré sur le long bord sans encoche de la bande devant. Pressez. Coupez le rentré pressé à 1 cm.




Endroit contre endroit, pliez la bande devant sur la ligne de pliure. Piquez le bord inférieur. Égalisez. Retournez ; pressez.




Épinglez la bande devant sur le devant, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en maintenant le bord pressé libre. Égalisez. Pressez la couture vers la bande devant.




Cousez le bord pressé de la bande devant par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**. Bâtissez le bord de l'encolure.




PIQUEZ LE BORD sur la bande devant, comme illustré. **SURPIQUEZ** le bord inférieur, en raccordant avec la piqûre de l'ourlet.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure.




Épinglez l'ENTOILAGE (12) sur l'envers du PIED DE COL (12). Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.




Pour la parementure, repliez le rentré sur le bord inférieur à encoche de la pièce entoillée du pied de col. Pressez, en répartissant l'ampleur si nécessaire. Coupez le rentré pressé à 1 cm.




Épinglez la parementure de pied de col sur le pied de col, en faisant coïncider les milieux et les symboles. Piquez, en laissant le bord inférieur ouvert. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure de pied de col aussi loin que possible. Retournez. Pressez.




Épinglez la bande sur le bord de l'encolure, en plaçant les petits cercles inférieurs sur les coutures d'épaule, en faisant coïncider les milieux, en crantant le bord de l'encolure si nécessaire. Piquez. Égalisez. Pressez la couture vers le pied de col.



Cousez le bord pressé par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**.




PIQUEZ LE BORD du pied de col, comme illustré.




MANCHE ET FINITION


Piquez la couture de MANCHE (13).




Piquez ensemble les extrémités de la BANDE DE MANCHE (14).




Repliez le rentré sur le long bord sans encoche de la bande de manche. Pressez. Coupez le rentré pressé à 1 cm.




Envers contre envers, pliez la bande sur la ligne de pliure. Pressez.




Épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez, en maintenant le bord pressé libre. Égalisez. Pressez la couture vers la bande.



Cousez le bord pressé par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord supérieur de la bande.



Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez les rentrés ensemble, puis retournez la couture vers la manche.



Faites les boutonnères sur les marques de la bande devant droit et du pied de col. Superposez les bords de l'ouverture, en faisant coïncider les milieux. En utilisant les boutonnères comme un guide, faites les marques de bouton sur la bande devant gauche. Cousez les boutons sur les marques. Cousez le bouton sur le petit cercle du pied de col.

