

1 / 4

NEWLOOK® N6607

 www.simplicity.com

 info@simplicity.com

 1-888-588-2700

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

JEUNE FEMME: PATRON SEPT TAILLES							
Tailles	10	12	14	16	18	20	22
Tailles Françaises	38	40	42	44	46	48	50
Poitrine	83	87	92	97	102	107	112
Taille	64	67	71	76	81	89	94
Hanches	88	92	97	102	107	112	117
Dos (encolure à Taille)	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44

A							
115cm**	2.70	2.70	2.80	2.80	2.80	2.80	2.90
150cm**	2.10	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.30
Entoilage- 1.40m de 51cm à 64cm, léger, thermocollant tel que Pellon®							

B							
115cm**	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.80	2.80
150cm**	1.80	1.90	2.00	2.00	2.00	2.10	2.10
Entoilage- 1.20m de 51cm à 64cm, léger, thermocollant tel que Pellon®							

C							
115cm**	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
150cm**	1.40	1.40	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Entoilage- 1.10m de 51cm à 64cm, léger, thermocollant tel que Pellon®							


MESURES DES VÊTEMENTS							
A,B,C Poitrine	102	106	111	116	121	126	131
Longueur finie du dos depuis la base du cou:							
A	91.5	92	92.5	93	94	94.5	95
B	66	66.5	67.5	68	68.5	69	70
C	54.5	55	56	56	57	58	58.5

TISSUS SUGGÉRÉS
Batiks, Chambray, Cotonnades, Toile de Lin, Popeline fine, Shirting, Tissus Soyeux, Tweed léger. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les écossais ou rayures.


MERCERIE
Fil. **A:** Neuf boutons de 2cm. **B:** Cinq ou six boutons de 2cm. **C:** Cinq boutons de 2cm.

*sans sens **avec sens ***avec ou sans sens

10 PIÈCES DE PATRON



- 1-DEVANT -A,B,C
- 2-CORSAGE COTE DEVANT ET MANCHE -A,B,C
- 3-CORSAGE DOS -A,B,C
- 4-CORSAGE COTE DOS ET MANCHE -A,B,C
- 5-PATTE -A,B,C
- 6-JUPE COTE DEVANT -A,B,C
- 7-JUPE DOS -A,B,C
- 8-BANDE D'ENCOLURE -A,B,C
- 9-PAREMENTURE DOS -A,B,C
- 10-GUIDE DE BOUTONNIERES -A,B,C



Comment Utiliser Votre Patron Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5cm

Marques Du Patron

- DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
- LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
- VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- CRANS:** superposez les crans.
- LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- CODE:** patron côté imprimé sur le dessus
- CODE:** patron côté imprimé sur le dessous
- CODE:** Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- CODE:** Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

- Recoupez les coutures fermées.
- Biaisiez les coins
- Crantez les angles
- Crantez les courbes
- SOUS-PIQUEZ** - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de


Plans de Coupe

REMARQUE: LA LIGNE EN TIRETS SUR LES PIÈCES DE PATRON DANS LE PLAN DE COUPE INDIQUE LA LIGNE DE COUPE POUR LES MODÈLES COURTS.

A,B,C ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 5 8 9


20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT




A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

44" 45" (115CM)
AVEC SENS




58" 60" (150CM)
AVEC SENS




B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

44" 45" (115CM)
AVEC SENS




58" 60" (150CM)
AVEC SENS




C

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

44" 45" (115CM)
AVEC SENS



58" 60" (150CM)
AVEC SENS



LES PIÈCES DE PATRON SONT INDIQUÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.


PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT SAUF INDICATION CONTRAIRE

MODELES A, B, C


NOTE: Des pièces du devant que vous avez coupées, deux seront appelés parementures.

1. **FRONCEZ** le bord supérieur des pièces de la jupe côté devant (6) entre les coutures latérales. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le corsage côté devant et manche (2), en faisant coïncider les encoches. Tirez sur le faufil pour ajuster. Bâissez. Piquez. Pressez la couture vers le haut.

2. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant (1). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du côté devant sur le devant, en faisant coïncider les encoches et en plaçant la couture sur le petit pois. Piquez. Pressez la couture vers le milieu devant.




3. Posez l'**ENTOILAGE** sur la patte (5). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les pièces de la patte en couture de 1 cm, en laissant ouvertes les extrémités avec les petits pois. **DEGRADEZ** la couture.




4. Retournez la patte à l'ENDROIT. Pressez. Sur l'ENDROIT, épinglez la patte sur le corsage côté dos et manche (4) en faisant coïncider les petits pois. Bâissez. Piquez les boutons sur les petits pois.

PIQÛRE DE SOUTIEN





5. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du corsage dos (3). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corsage côté dos et manche sur le corsage dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le milieu dos.




6. **FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe dos (7) entre les coutures latérales. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le corsage dos. Tirez sur le faufil pour ajuster. Bâissez. Piquez. Pressez la couture vers le haut.

PIQÛRE DE SOUTIEN







- 7.** Epinglez le devant et le dos sur les coutures latérales et d'épaule. Piquez. **DEGRADEZ** la couture.




- 8.** Posez l'**ENTOILAGE** sur une pièce de la bande d'encolure (8). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande sur la parementure de bande d'encolure, en faisant coïncider les petits et les grands pois. Piquez les extrémités et le bord sans encoche. **DEGRADEZ** la couture.




- 9.** **RETOURNEZ** la bande à l'ENDROIT. Pressez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure de bande d'encolure aussi loin que possible. Crantez le vêtement jusqu'à la piqûre de soutien le long des courbes. Epinglez la bande (côté à parementure vers le haut) sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider le milieu dos, les encoches et les grands pois, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule. Piquez.




- 10.** Posez l'**ENTOILAGE** sur la parementure devant et dos (9). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les parementures devant et dos sur les coutures d'épaule. **FINISSEZ LE BORD** extérieur avec encoche de la parementure.




- 11.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure (par-dessus la bande d'encolure) en faisant coïncider les coutures d'épaule et les grands pois. Piquez le bord du devant et de l'encolure de la parementure. Piquez à travers la parementure à 3.2 cm au-dessus du bord inférieur et puis le long de la ligne de couture sur les bords du devant et de l'encolure. Egalisez le bord inférieur de la parementure près de la piqûre. Coupez le vêtement jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure. **DEGRADEZ** la couture.




- 12.** **SOUS-PIQUEZ** la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'INTERIEUR; pressez, en relevant l'ourlet.




- 13.** **POUR LES MODELES A, C-** rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez l'ourlet en place en commençant du bord de l'ouverture.




- 14.** Relevez l'ourlet sur le bord de la manche. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini de sorte qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet près du bord intérieur pressé.




15. POUR LE MODELE B- FINISSEZ LE BORD non fini inférieur.
Cousez l'ourlet en place aux points coulés.



16. Rentrez au fer 6 mm sur les bords de l'ouverture de la manche.
Relevez l'ourlet au fer. Piquez près du bord intérieur pressé.



17. POUR TOUS LES MODELES – bâtissez la parementure sur les
coutures d'épaule.
Cousez la parementure sur l'ourlet à petits points à la main.



18. Pour marquer les boutonnières sur le devant DROIT, placez le
guide de boutonnières (10) le long du bord fini du devant, en
faisant coïncider les milieux, comme illustré.
Reportez les marques de boutonnière sur le devant.
Faites les boutonnières sur les marques.
Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les
milieux.
Bâtissez les bords non finis inférieurs ensemble.
Cousez les boutons sous les boutonnières.