



Simplicity® 7016 1 / 4

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

13 pièces de patron



- 1-CORSAGE DEVANT ET MANCHE -A,B,C,D
- 2-CORSAGE DOS ET MANCHE
- 3-DEVANT -A,B,C,D
- 4-DOS
- 5-GUIDE/ÉLASTIQUE DE TAILLE
- 6-BANDE DEVANT -B
- 7-BANDE DE MANCHE -B
- 8-BANDE INFÉRIEURE -B
- 9-GUIDE/ÉLASTIQUE D'ÉPAULE -D
- 10-CORSAGE DEVANT ET MANCHE -E,F
- 11-BANDE DEVANT -E,F
- 12- DEVANT -E,F
- 13-LIEN -E,F

www.simplicity.com

E-mail uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

- LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.
- PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.
- MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.
- CRANS
- POIS
- LIGNE DE COUPE
- LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.


Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:



Amincissez les coutures enfermées en dégradé



Biaisez les coins



Crantez les courbes intérieures



Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.


- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.


Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.




REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.




✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).



Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.



Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).



Plans de Coupe

- patron côté imprimé sur le dessous
- patron côté imprimé sur le dessus

★ Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

A,B,C,E,F: COUPEZ LA PIECE 5 DANS DE L'ÉLASTIQUE

A,B BLOUSE


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



B BANDES

UTILISEZ LES PIÈCES 6 7 8

44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



C,D BLOUSE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4


D: COUPEZ LES PIÈCES 5 9 DANS DE L'ÉLASTIQUE

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 26W 28W



E BLOUSE

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 10 11 12 13


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 26W 28W

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W




F BLOUSE

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 10 11 12 13


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLE 10



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 12 14 16 18




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



E,F ENTOILAGE

UTILISEZ LA PIÈCE 11

22" À 25" (55CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES



Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

HAUTS A, B, C, D, E, F







1. Pour froncer le bord inférieur du corsage devant et de la manche entre les crans, piquez à longs points le long de la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTERIEUR de la ligne de couture.

BANDE DEVANT B

2. Pour faire les petits plis de la bande devant, sur l'ENDROIT, pliez le long des lignes continues.
Piquez le plus près possible de la pliure.
Repassez les plis en sens opposé au bord cranté de la bande.
Au fer, faites un rentré de 3/8" (1cm) sur le long bord sans crans de la bande. Bâissez en travers des bords supérieur et inférieur.

3. Epinglez l'ENDROIT de la bande sur l'ENVERS du corsage devant en alignant les bords non finis. Piquez le bord crante en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture.

4. Repassez la bande vers l'extérieur. Epinglez le bord replié de la bande sur le devant du corsage. Piquez tout près du bord replié. Bâissez les bords non finis.



CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES CORSAGES A, B

5. Piquez la couture du milieu dos du corsage et de la manche.
POUR LA VUE A- Piquez ensemble les corsages devant et dos par les coutures d'épaules.
Piquez ensemble le devant et le dos par toute la couture de dessous de bras. Pour renforcer la courbe de dessous de bras, repiquez par-dessus la première piqûre. Crantez les courbes.
POUR LA VUE B- Epinglez ensemble les corsages devant et dos par les coutures d'épaules en plaçant le bord fini de l'encolure au petit pois du dos. Piquez la couture et repassez-la vers le dos.

Piquez ensemble le devant et le dos par toute la couture de dessous de bras. Pour renforcer la courbe de dessous de bras, repiquez par-dessus la première piqûre. Crantez les courbes.













6. **POUR LA VUE A-** Au fer, repliez l'ourlet de la manche.
Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini en le plaçant sur la pliure.
Repassez.
Piquez l'ourlet en place.

BANDE DE MANCHE B

7. Faites les petits plis de la bande de manche et repassez-les vers la ligne de pliure en procédant comme pour la bande devant, étape 2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble les extrémités de la bande de manche. Pliez la bande le long de la ligne de pliure, ENVERS CONTRE ENVERS, en alignant les bords non finis. Repassez. Bâissez les bords non finis.
8. Sur l'ENDROIT, épinglez la bande au bord inférieur de la manche en superposant les coutures de dessous de bras. Piquez. Repassez la couture vers la manche et la bande vers l'extérieur.

CORSAGE C, D

9. Piquez la couture de milieu dos du corsage.
Piquez ensemble les corsages devant et dos par les coutures d'épaules.
10. **COULISSE VUE D-** Sur l'ENVERS, piquez la valeur de couture d'épaules à 1/4" (6mm) du bord non fini pour former la coulisse.
Coupez quatre morceaux d'élastique à la mesure du guide pour l'élastique d'épaule. Enfilez l'élastique à travers une ouverture de la coulisse en alignant les extrémités. Piquez en travers des bords d'encolure et d'emmanchure en prenant l'élastique.



11. POUR LES VUES C, D- Au fer, repliez l'ourlet des bords d'emmanchure.
Pour former l'ourlet étroit, rentrez le bord non fini en le plaçant sur la pliure.
Repassez. Piquez l'ourlet.

12. Piquez ensemble le devant et le dos par toute la couture de dessous de bras. Pour renforcer la courbe de dessous de bras, repiquez par-dessus la première piqure. Crantez les courbes.

POUR LES CORSAGES A, C, D

13. Ouvrez les deux longs bords du ruban de biais simple et repassez-le à plat. Pliez le biais en deux, sur la longueur, en alignant les bords non finis.
Repassez.

14. Sur l'ENDROIT, épinglez le ruban de biais sur le bord d'encolure du vêtement en alignant les bords non finis. Piquez en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture; crantez les courbes.

15. Retournez le biais vers l'ENVERS; repassez. Piquez tout près du bord intérieur.

POUR LE CORSAGE B

16. Ouvrez les deux longs bords du ruban de biais simple et repassez à plat. Pliez le biais en deux, sur la longueur, en alignant les bords non finis.
Repassez.

17. Sur l'ENDROIT, épinglez le biais sur le bord d'encolure dos du vêtement en rentrant les extrémités aux petits pois et en les bords non finis. Piquez en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture; Crantez les courbes.

18. Retournez le biais vers l'ENVERS; repassez. Piquez tout près du bord intérieur du biais.

19. POUR LES VUES A, B, C, D- Croisez le devant DROIT du corsage sur le devant GAUCHE en faisant correspondre les milieux. Bâissez en travers du bord inférieur en prenant toutes les épaisseurs.











CORSAGES E, F

N.B.: Vous avez coupé quatre sections de bande devant dont deux seront utilisées pour la doublure.

20. Epinglez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des sections de bande devant. Biaisez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites adhérer l'entoilage en suivant le mode d'emploi. Piquez la couture du milieu devant depuis le bord inférieur jusqu'au gros pois. Faites des points arrière au pois pour renforcer la couture. Crantez jusqu'au pois en veillant à ne pas entailler la piqure.

21. POUR LA VUE E- Pliez le cordon élastique en deux, sur la longueur pour former une bride. Sur l'ENDROIT, épinglez la bride sur la bande du devant DROIT, au petit pois, en alignant les extrémités. Piquez en travers du pois en prenant l'élastique.

22. POUR LA VUE F- Coupez le cordon en deux, sur la longueur. Sur l'ENDROIT, épinglez une extrémité du cordon au petit pois des sections DROITE et GAUCHE de la bande devant. Piquez en travers des extrémités. Nouez le cordon une fois le vêtement fini.



CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LES VUES E, F

23. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la bande devant sur le corsage devant. Recoupez la couture. Repassez la couture vers la bande devant.

Piquez le milieu dos et la couture d'épaule du corsage en procédant comme pour la Vue A, étape 5.

24. Piquez la couture du milieu de la doublure de la bande devant depuis le bord inférieur jusqu'au gros pois. Faites des points arrière au pois pour renforcer la couture. Crantez jusqu'au pois. Au fer, faites un rentré de 1/2" (1.3cm) sur le bord supérieur de la bande; recoupez à 1/4" (6mm).

25. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la bande devant en superposant les gros pois. Piquez le bord d'encolure en couture de 3/8" (1cm). Piquez de chaque côté de la couture du milieu devant jusqu'au gros pois. Faites des points arrière au pois pour renforcer la couture. Recoupez la couture.

26. Ouvrez les deux longs bords du ruban de biais simple et repassez-le à plat. Pliez le biais en deux, sur la longueur, en alignant les bords non finis.
Repassez.

27. Sur l'ENDROIT, épinglez le biais sur le bord d'encolure du vêtement en plaçant les extrémités sur la couture de la bande devant et en alignant les bords non finis. Piquez en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture; crantez les courbes.

28. Retournez la parementure et le biais vers l'ENVERS. Repassez, en tournant la bride ou le cordon vers l'extérieur. Sur l'ENVERS, épinglez le bord replié de la bande sur la couture en plaçant les épingles sur l'ENDROIT.

29. Sur l'ENDROIT, faites une surpiqure sur la bande, tout près de la couture en prenant le bord replié de la doublure sur l'ENVERS et en ôtant les épingles au fur et à mesure. Bâissez les bords non finis.
Piquez tout près du bord intérieur du biais jusqu'à la couture de la bande devant.

POUR LA VUE E- Piquez ensemble le devant et le dos par toute la couture de dessous de bras en procédant comme pour la Vue A, étape 5.

Faites l'ourlet de la manche en procédant comme pour la Vue A, étape 6.

POUR LA VUE F- Continuez comme suit pour les Vues C, D, étapes 11 et 12.










CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LES VUES

30. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté.

31. POUR LES VUES A, C, D, E, F- Au fer, repliez l'ourlet au bord inférieur.
Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini en le plaçant sur la pliure. Repassez.
Piquez l'ourlet en place.

BANDE INFÉRIEURE B

32. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble les extrémités de la bande inférieure.
Retournez la bande inférieure vers l'ENDROIT. Faites des petits plis et repassez-les vers la ligne de pliure en procédant comme pour la bande devant, étape 2. Pliez la bande le long de la ligne de pliure, ENVERS CONTRE ENVERS. Repassez. Bâissez les bords non finis.



33. Sur l'ENDROIT, épinglez la bande au bord inférieur du devant et du dos en superposant les milieux. Piquez la couture et repassez-la vers le vêtement en tournant la bande vers l'extérieur.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR TOUTES LES VUES

34. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant et le dos sur le corsage, le long de la couture de taille, en faisant correspondre les milieux et les coutures de côté.
Tirez sur les fils de fronces du corsage devant pour ajuster. Bâissez. Piquez.

35. Recoupez la valeur de couture du devant et du dos seulement à 1/4" (6mm) de la piqure.

36. Pour former la coulisse de taille, repassez la couture du corsage vers le bord inférieur.
Piquez à 1/4" (6mm) du bord non fini en prenant toutes les épaisseurs et en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

37. Coupez un morceau d'élastique à la mesure du guide pour l'élastique de taille.
Enfilez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse et ajustez-le.
Piquez les extrémités de l'élastique ensemble solidement. Fermez l'ouverture par une piqure.
Répartissez l'ampleur.
CONSEIL- Pour éviter que l'élastique ne se torde à l'usage, piquez dans le sillon de chaque couture à travers toutes les épaisseurs.

LIENS E, F

38. Pliez le lien en deux, sur la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant ouverte l'extrémité avec petits et gros pois.

39. Retournez le lien sur l'ENDROIT; repassez.
Sur l'ENDROIT, épinglez le lien sur le devant en superposant les petits et gros pois. Piquez en couture de 3/8" (1cm). Repassez le lien par-dessus le corsage devant. Piquez à 1/4" (6mm) de la piqure en enfermant la couture.

40. Faites des brides en fil sur les coutures de côté du corsage, entre les petits pois. Enfilez les liens dans les passants et nouez-les.

41. GARNITURE VUE E- Sur l'ENDROIT, épinglez le bord rectiligne de la garniture de dentelle le long de la couture de la bande en rentrant les extrémités au bord supérieur et le long de la piqure de la coulisse. Piquez le long du bord rectiligne de la garniture. Epinglez le bord rectiligne de la garniture à 1" (2.5cm) au-dessus du bord inférieur de la manche en rentrant et croisant les extrémités au niveau de la couture de dessous de bras. Piquez le long du bord rectiligne de la garniture. Cousez le bouton sur le devant GAUCHE, au petit pois.