


1 / 3

Simplicity®

S9285

Vielen Dank für den Kauf dieses Simplicity Schnittmusters. Wir geben uns Mühe, Ihnen ein qualitativ hoch stehendes Produkt anbieten zu können.



MASSANPASSUNG

Für A,B,C,D Cupgrößen

Busen kann der schwierigste Bereich des Kleidungsstücks sein, wenn Sie das Kleidungsstück bearbeiten und anpassen. Um es einfach zu machen, gibt es einzelne Musterteile für die Cupgrößen A,B,C,D.

Für ein gutes Ergebniss ist es wichtig, die richtige Cupgröße zu wählen.

MASSE


Um Ihre Cupgröße zu bestimmen, brauchen Sie zwei Maße - **BUSEN** und **HOCHBUSEN**:

1. Busen: Messen Sie gerade durch den Rücken über das vollste Teil des Busens.

2. Hochbusen: Messen Sie gerade durch den Rücken, unter Arm herauf und quer über Oberteil des Busens.

Ziehen Sie Maß des HOCHBUSENS von Maß des BUSENS ab.

UNTERSCHIED _____



CUPGRÖSSE WÄHLEN

Mit UNTERSCHIED Maß finden Sie Ihre Cupgröße in der Tabelle darunter und wählen Sie Musterteil(e) für das Modell Ihres Kleidungsstücks.

CUPGRÖSSET ABELLE

Unterschied	Cupgrösse	Musterteil(e) <small>Spaghettishirt A,B, Unterkleid C</small>
bis auf (2,5cm)	A/B	1
bis auf (5cm)	C	2
bis auf (7,5cm)	D	3

STOFFSCHNITTEILE

Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs) Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITEE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

G = GRÖSSE
• = MIT UMBRUCH
S/L = WEBKANTE(N)
AG = ALLE GRÖSSEN
** = OHNE UMBRUCH
F/P = STOFFBRUCH
CF/PT = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzten Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF – Setzten Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG – Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH – Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* OHNE STOFFBRUCH – Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.



STOFFBRUCH – Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittnlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innen-seite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

SPAGHETTISHIRT A UND HÖSCHEN D


TEILE: 3, 5, 7, 8, 9 & 10

HINWEIS: Zeichnungen werden für **D Cup** abgebildet.
Für A/B Cup: Ersetzen Sie Teil 3 durch Teil 1, falls Sie keine Manschette benutzen.
Für C Cup: Ersetzen Sie Teil 3 durch Teil 2, falls Sie keine Manschette benutzen.

150 cm
G
6-8



150 cm
G
10-12-14-16-18-20-22




SPAGHETTISHIRT B UND HÖSCHEN D

TEILE: 3, 5, 7, 8, 9 & 10

HINWEIS: Zeichnungen werden für **D Cup** abgebildet.
Für A/B Cup: Ersetzen Sie Teil 3 durch Teil 1, falls Sie keine Manschette benutzen.
Für C Cup: Ersetzen Sie Teil 3 durch Teil 2, falls Sie keine Manschette benutzen.

150 cm
AG




UNTERKLEID C

TEILE: 3, 5 & 7

HINWEIS: Zeichnungen werden für **D Cup** abgebildet.
Für A/B Cup: Ersetzen Sie Teil 3 durch Teil 1, falls Sie keine Manschette benutzen.
Für C Cup: Ersetzen Sie Teil 3 durch Teil 2, falls Sie keine Manschette benutzen.

150 cm
AG



NÄHANLEITUNGEN


Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER
BERÜCKSICHTIG

(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie glatt liegen.



SPAGHETTISHIRT A, B, UNTERKLEID C


HINWEIS: Das erste Modell wird abgebildet, sofern nicht anders angegeben.

Vorderteil

1. Steppen Sie Abnäher an das BH-VORDERTEIL 3 oder 1,2. Schneiden Sie den Abnäher dicht an der Steppnaht zu. Bügeln Sie in die Mitte.




2. STEPPEN Sie entlang der Abnähernahat wie abgebildet **KNAPPKANTIG FEST**.



3. Auf der Außenseite, stecken Sie die Spitzenborte an die obere Kante des BH-Vorderteils, so dass eine lange Kante der Langette mit der offenen Kante laut Zeichnungen bündig abschließen, dabei schlagen Sie die Weite am Eck ein. Steppen Sie neben der unteren Kante der Borte gemäß den Bofen mit geraden Stichen oder Zickzackstichen.



4. Übertragen Sie den kleinen Kreis der oberen Kante des BH-Vorderteils auf die Spitzenborte. Auf der Innenseite, schneiden Sie das BH-Vorderteil dicht an der Steppnaht zu, ohne die Spitze zu erfassen.



5. Mit Hilfe der VORLAGE FÜR GUMMIBAND 4 schneiden Sie zwei Stücke 3 mm Gummiband.



6. An der Innenseite, stecken Sie das Gummiband an die Spitzenborte 6 mm unterhalb der oberen Kante der Bogen. Mit geraden Stichen oder Zickzackstichen steppen Sie durch die Bandmitte, dabei das Band dehnend.



GLOSSAR


FETT GEDRUCKTEN Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

DOPPELSTICH - Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Mit geraden ODER Zickzack-Stichen nähen Sie ein zweites Mal mit 6 mm Abstand als Nahtzugabe. Schneiden Sie dicht an der zweiten Nahtlinie zu ODER versäubern Sie die Nahtkanten.


KNAPPKANTIG FESTSTEPHEN – Steppen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

SÄUMEN – Steppen Sie die umgeschlagene Kante, jeweils einen Faden von der Stoffunterseite aufnehmend.


7. Steppen Sie die BH-Vorderteile an die vordere Mitte mit **DOPPELSTICHEN** zusammen. Bügeln Sie die Naht in eine Seite.




8. Auf der Außenseite, stecken Sie die Spitzenborte an die obere Kante des VORDERTEILS 5, so dass eine lange Bogenkante mit der offenen Kante bündig abschließen. Steppen Sie neben der unteren Kante der Borte gemäß den Bofen mit geraden Stichen oder Zickzackstichen.



9. An der Innenseite, schneiden Sie das Vorderteil neben der Steppnaht abgestuft zurück, ohne Spitze zu erfassen.



10. Lappen Sie die obere Kante des Vorderteils 6mm über die untere Kante des BH-Vorderteils, sodass die Mitten Innenseite. Heften. Steppen Sie mit geraden Stichen oder Zickzackstichen.




Rückenteil und Träger


11. Mit Hilfe der VORLAGE FÜR GUMMIBAND 6 schneiden Sie ein Stück 1cm Gummiband.




12. Auf der Außenseite, stecken Sie das Gummiband an die obere Kante des RÜCKENTEILS 7, so dass eine lange Kante mit der offenen Kante bündig abschließen. Steppen Sie 6 mm von der oberen Kante.




13. Schlagen Sie die obere Kante und das Gummiband entlang Naht nach innen; bügeln. Mit Hilfe eines Zickzack-, Zier-, oder Geradenstich steppen Sie neben der unteren Kante.




14. Stecken Sie Rückenteil an Vorderteil an den Seiten, sodass die Symbole übereinstimmen. Steppen Sie mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Nähte in das Rückenteil.



15. Für die vorderen Schulterträger schneiden Sie zwei Stücke 1.3 cm Spitzenborte ca. 14 cm lang zu.




16. An der Innenseite, stecken Sie ein Ende jedes Trägers an das BH-Vorderteil, sodass es auf dem kleinen Kreis liegt, dabei schlagen Sie 6 mm am Ende nach unten. Nähen Sie sie von Hand fest.




17. Schieben Sie das restliche Ende jedes Trägers durch Ring, dabei schlagen Sie 1,3cm am Ende wie abgebildet zurück. Steppen Sie durch das Ende.



18. Für die hinteren Schulterträger schneiden Sie zwei Stücke ca. 1.3 cm Gummiband (**für Modell C** schneiden Sie zwei Stücke 1.3cm Spitzenborte), je ca. 21.5cm lang.




19. Stecken Sie ein Ende jedes Trägers an das Rückenteil, sodass es auf dem kleinen Kreis liegt. Steppen Sie wie abgebildet.



20. Führen Sie je Träger durch beide Enden jedes Schieberteils. Führen Sie das Ende durch den vorderen Ring und den restlichen Schieber. Bringen Sie das Ende und den Schieber durch den Schieber nochmal wie abgebildet.


Schlagen Sie 1.3 cm am Ende ein. Steppen Sie dicht an der Kante, dabei lassen Sie die obere Kante wie abgebildet frei.




ABSCHLUSS

Modelle A, B:


21. An der Außenseite, stecken Sie die Spitzenborte an die untere Kante des Spaghettishirts, sodass eine Kante der Bogen mit der offenen Kante bündig abschließen, dabei schlagen Sie 6 mm an Enden nach unten, damit sie an einer Seitennaht zusammentreffen. Steppen Sie dicht an der oberen Kante gemäß den Bogen.




22. An der Innenseite, schneiden Sie das Spaghettishirt neben der Steppnaht abgestuft zurück, ohne Spitze zu erfassen.



23. SÄUMEN Sie die Enden der Borte zusammen.




24. Heften Sie Streifenschleifen an Träger wie abgebildet.




Modell C:


25. Für die Schlitzöffnung der linken Seite schneiden Sie den überstehenden Stoff entlang den auf Schnittmuster gezeigten Linien weg.




26. Vom großen Kreis ausgehend laut Zeichnungen, stecken Sie die Spitzenborte an das Vorderteil und die untere Kante des Spaghettishirts, dabei schlagen Sie an Ecken ein, sodass Ecke sich bilden. Lappen Sie das linke Ende über das rechte, dabei schlagen Sie 6 mm am Ende nach unten.




27. SÄUMEN Sie je Eck fest.




28. Entfernen Sie die Stecknadeln von je Eckrand, schneiden Sie die Weite weg. Bügeln Sie die Naht auseinander.



29. Stecken Sie nochmal die Eckränder. Steppen Sie dicht an den inneren Kanten und durch das Ende wie abgebildet.



30. An der Innenseite, schneiden Sie das Spaghettishirt neben der Steppnaht abgestuft zurück, ohne Spitze zu erfassen.




31. Heften Sie die die Streifenschleife an die vordere Mitte wie abgebildet..




HÖSCHEN D

1. Steppen Sie das VORDERTEIL 8 an das RÜCKENTEIL 9 am Schritt mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Naht in das Vorderteil.




2. Links auf links stecken Sie den SCHRITT 10 an das Vorder- und Rückenteil, sodass die Mitten übereinstimmen und die offenen Kanten bündig abschliessen. Steppen Sie 6mm von den offenen Kanten.



3. Auf der Außenseite, stecken Sie die Spitzenborte an die obere Kante des Höschens, so dass eine Bogenkante entlang der 6 mm Nahtlinie liegt. Steppen Sie dicht an der inneren Kante gemäß den Bogen.

Stecken Sie die Spitzenborte an die Beinkanten, sodass eine Bogenkante entlang der 6 mm Nahtlinie liegt. Steppen Sie dicht an der inneren Kante gemäß den Bogen.



4. An der Innenseite, schneiden Sie das Höschchen neben der Steppnaht abgestuft zurück, ohne Spitze zu erfassen.



5. Steppen Sie das Vorder-und Rückenteil an Seiten mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Nähte in das Rückenteil.

