



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

6 PIÈCES DE PATRON



- 1 DEVANT - A, B, C
- 2 DEVANT SUPERPOSÉ - A, B, C
- 3 EMPIÈCEMENT DEVANT - A, B, C
- 4 DOS - A, B, C
- 5 PAREMENTURE DEVANT - A, B, C
- 6 PAREMENTURE DOS - A, B, C

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR
CROSSWISE FOLD= PLIURE TRANSVERSALE



www.simplicity.com



info@simplicity.com



1-888-588-2700

Instructions Générales

Le Patron

SYMBÔLES



LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.



PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.



MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.



CRANS



POIS



LIGNE DE COUPE



LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.


Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:



Amincissez les coutures enfermées en dégradé



Biaisez les coins



Crantez les courbes intérieures



Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.


- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, ut ilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.


Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.




REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.




✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).



Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.



Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épais seurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).



Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous
patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron

★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

ENTOILAGE A, B, C



UTILISEZ LES PIÈCES 5 6

20" (51CM) THERMOCOLLANT LÉGER
TOUTES LES TAILLES


JUPE A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22 24




JUPE B

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 5 6


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22 24




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



EMPIÈCEMENT DEVANT ET JUPE DEVANT GAUCHE CONTRASTANTS


UTILISEZ LES PIÈCES 1 3

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



JUPE C

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



58" 60" (150CM) AVEC SENS
TAILLES 6 8



58" 60" (150CM) AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18 20
22 24



Instructions de Couture

CODE

ENDROIT

ENVERS

ENTOILAGE

DOUBLURE

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous :

PIQÛRE DE SOUTIEN – Piquez à 1 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).


LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.


JUPE A, B, C

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords supérieurs du devant (1).
2. Pour faire les pinces sur le devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en amenant les lignes pointillées et les petits pois l'un sur l'autre. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIREMENT aux lignes pointillées. Piquez la pince de l'extrémité la plus large à la pointe. **ASTUCE** - pour empêcher la formation d'une "bulle" à la pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour "intégrer" les points, puis pressez la pince vers le milieu.
3. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du devant superposé (2.)


4




5




6




7



8




9




NOTE : Le pli creux sur le devant est indiqué sur la pièce du patron avec deux flèches, l'une vers l'autre.


4. Pour faire un pli creux sur le devant superposé, sur l'ENDROIT, pliez sur les lignes continues. Superposez les pliures à la ligne pointillée ; épinglez. Bâter les bords non finis.
5. Pour former les plis restants sur l'ENDROIT du devant superposé, pliez sur les lignes continues. Superposez les pliures à la lignes pointillée ; épinglez. Piquez à la machine le long du bord supérieur comme vous le feriez pour la piqûre de soutien, en piquant à travers les plis. Enlevez les épingles.
6. Rentrez au fer l'ourlet sur le bord devant du devant. Pour former un ourlet étroit, pliez vers le bas le bord non fini pour rejoindre le pli ; pressez. Piquez l'ourlet sur place.
7. Formez un ourlet étroit sur le bord du devant du devant superposé comme décrit pour le devant.
8. Ayant les endroits vers le haut, vers vous, épinglez le devant superposé sur la partie supérieure de la jupe devant, en faisant coïncider les petits pois et les encoches, ayant les bords non finis au même niveau sur le bord supérieur et du côté DROIT. Bâissez les bords non finis ensemble au-dessus des petits pois.
9. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur et en angle de l'empiècement devant (3) dans le sens des flèches.




- 10.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, bâtissez l'empiècement sur le devant assemblé, en faisant coïncider les encoches et les petits pois. La pièce restante de l'empiècement sera utilisée de parementure d'empiècement.



- 11.** Retournez la jupe à l'ENVERS. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur l'empiècement (en prenant en sandwich le devant assemblé), en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Piquez. Égalisez la couture.





- 12.** Pressez l'empiècement et la parementure à l'opposé de la jupe. Bâtissez la parementure sur l'empiècement, ayant les bords non finis au même niveau.




- 13.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du dos (4). Faites les pinces comme décrit pour le devant.

NOTE : Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied spécial à fermeture à glissière invisible. Avant de commencer, assurez-vous d'aligner l'aiguille avec le centre du pied à fermeture invisible sinon l'aiguille peut se casser. Si les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et si elles sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.




- 14.** Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température.) Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâtissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche, en piquant au point arrière pour renforcer.


- 15.** Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâtissez à la main le long du centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche, en piquant au point arrière pour renforcer.





- 16.** Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit invisible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer la couture à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier. Su vous préférez, ouvrez chaque valeur de couture sur l'extrémité de la fermeture et piquez le ruban sur la valeur de couture.



- 17.** Piquez le dos et le devant sur les coutures latérales, en veillant à ne pas saisir dans la piqure le bord fini du côté droit du devant.





- 18.** Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des pièces de la parementure devant (5) et de la parementure dos (6), en suivant la notice d'utilisation. Piquez les coutures latérales des pièces de la parementure. Pour finir le bord sans encoche, piquez à 6 mm du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez au pont droit OU au point zigzag par-dessus le bord OU surjetez.




- 19.** Ouvrez les bords de l'ouverture du milieu dos de la jupe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord supérieur de la jupe, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez le bord supérieur. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

- 20.** Épinglez ensemble les bords d l'ouverture du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant libres les dents de la fermeture. Biaisiez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu dos.



- 21.** Sous-piquez en pressant la parementure et la couture à l'opposé de la jupe, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture aussi loin que possible.

- 22.** Retournez la parementure et les bords du dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture sur place ; pressez. Pour empêcher que la parementure s'enroule vers l'EXTÉRIEUR, fixez-la sur les valeurs de couture en bâtissant à la main.



- 23.** Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la jupe. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli ; pressez. Piquez l'ourlet sur place entre les bords de l'ouverture.